


Activando su licencia de TSplus (sin conexión)

Recupera tu clave de activación

Cuando pida una licencia, conéctese a nuestro [Portal de Licencias](#) y ingrese su dirección de correo electrónico y su número de pedido:



The screenshot shows a web application window titled "Licensing Management App" with a "Support" link in the top right corner. The main heading is "Customer Portal - Get your License". Below this, there are two input fields: "Email" with the placeholder text "Please type your email address" and "Order Number" with the placeholder text "Please type your Order Number specified in the order confirmation email. If you have made several orders, any order number will do." A blue button labeled "Login to my Customer Portal" is positioned below the input fields. At the bottom of the page, there are flags for the United Kingdom, Germany, France, and the United States, followed by the text "Partners / Resellers".

[Descargar la Guía del Usuario del Portal del Cliente](#) para más información sobre cómo usarlo.

Su clave de activación se mostrará en la parte superior del panel de control:

Licensing Management App

Home

Orders


Logout

Your activation key is: NAQR-

Licences

Application	Numéro de Série / Computer	Jours	Utilisateurs	Edition	Numéro de Commande	Date	Support?	Actions
TSplus	P30	-	3	Enterprise	11408	2020-01-27	 Voir	 Détails
TSplus	P65	-	10	Enterprise	JWT19	2019-05-29	 Voir	 Détails
TSplus	P24	-	25	Enterprise	JWT18	2018-10-19	X	 Détails
TSplus	P6E	-	10	Enterprise	JWT17	2017-09-25	X	 Détails
TSplus	P62	-	5	Enterprise	JWT16	2016-09-30	 Voir	 Détails


Localiza la herramienta de administrador en tu escritorio



Si no puedes encontrar el acceso directo de la herramienta de administración, debería estar ubicado en la carpeta de escritorio de la cuenta de administrador utilizada para descargar TSplus. También puedes encontrar la carpeta de TSplus en esta ruta: 'C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files'.

Haga doble clic en él, luego haga clic en la pestaña de licencia.


Aquí puedes ver el estado de tu licencia de TSplus, así como tu ID de computadora y nombre de computadora:




Activa tus licencias en un servidor TSplus sin conexión

Haga clic en el botón "Activar su licencia". Aparece una ventana emergente que muestra una dirección URL bastante larga.


Copia esta URL en el navegador de un ordenador conectado a Internet y accede a ella para recuperar un archivo de licencia:




Ingresa su clave de activación:




Su licencia se valida entonces. Descargue el archivo de licencia haciendo clic en el botón correspondiente:




Este archivo de licencia debe ser copiado de nuevo al servidor para completar el proceso de activación sin conexión:





Un mensaje confirmará que su licencia fue recuperada con éxito:



Luego tendrás que seleccionar las licencias / soporte correspondientes para activar y un mensaje confirmando que todos tus productos / soporte están ahora activados.

N.B Aún puedes descargar archivos license.lic en el Portal de Licencias para las Versiones Legadas de TSplus. [Descargar la Guía del Usuario del Portal del Cliente](#) para más información sobre cómo usarlo:

License Activation

If you are using a recent version of TSplus then license activation is very easy:

- Open TSplus AdminTool
- Click on the "License" tab
- Click on the "Activate your license" button
- Enter your Activation Key: **6BAP-**

Legacy License File

If you are using a legacy version of TSplus then you will need a license file to activate your product.

Please only do this for:

- TSplus version 12 or lower
- TSplus Long Term Support (LTS) 12
- TSplus Long Term Support (LTS) 11


Serial Number:

Apply Serial Number

Activando su licencia de TSplus (en línea)


Opción Uno

Esto aparecerá al iniciar Windows:



Opción Dos

Localiza la herramienta de administrador en tu escritorio:




- Si no puedes encontrar el acceso directo de la herramienta de administración, debería estar ubicado en la carpeta de escritorio de la cuenta de administrador utilizada para descargar TSplus. También puedes encontrar la carpeta de TSplus en esta ruta: 'C:\Program Files

(x86)\TSplus\UserDesktop\files'.

Haga doble clic en él, luego haga clic en la pestaña de licencia.

Aquí puedes ver el estado de tu licencia de TSplus, así como tu ID de computadora y nombre de computadora:



Activa tus licencias en un servidor TSplus en línea

Encontrará su clave de activación permanente. **(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)** en nuestro correo electrónico de confirmación de pedido.

Si desea activar su suscripción, ingrese su clave de suscripción. **S-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX** .

Cuando pida una licencia, conéctese a nuestro [Portal de Licencias](#) y ingrese su dirección de correo electrónico y su número de pedido:

Licensing Management App Support

Customer Portal - Get your License

Email

Please type your email address

Order Number

Please type your Order Number specified in the order confirmation email.
If you have made several orders, any order number will do.

Login to my Customer Portal

Partners / Resellers

[Descargar la Guía del Usuario del Portal del Cliente](#) para más información sobre cómo usarlo.

Su clave de activación se mostrará en la parte superior del panel de control:



Licensing Management App Home Orders Logout

Your activation key is: NAQR-

Licences

Application	Numéro de Série / Computer	Jours	Utilisateurs	Edition	Numéro de Commande	Date	Support?	Actions
TSplus	P30	-	3	Enterprise	11408	2020-01-27	Voir	Détails
TSplus	P65	-	10	Enterprise	JWT19	2019-05-29	Voir	Détails
TSplus	P24	-	25	Enterprise	JWT18	2018-10-19	X	Détails
TSplus	P6E	-	10	Enterprise	JWT17	2017-09-25	X	Détails
TSplus	P62	-	5	Enterprise	JWT16	2016-09-30	Voir	Détails

Puedes ir a la pestaña de Licencia del AdminTool, hacer clic en el botón "Activar tu Licencia", ingresar esta clave de activación y hacer clic en "Siguiente".



Obtendrá una lista de todas las licencias/soportes disponibles asignados a esta clave de activación, es decir, todas las licencias/soportes que aún no están activados:

License Activation

Please select the license(s) you want to activate on this computer:

TSplus

- ☐ TSplus Enterprise edition - 5 users
 - ☐ No Updates/Support
 - ☐ Update/Support services for TSplus Enterprise edition - 5 users - 3 years

TSplus Advanced Security

- ☐ TSplus Advanced Security Ultimate edition

The licenses listed above are all the licenses currently available for activation on this computer. If you have purchased multiple units, only one will be displayed in this list for this computer, and you will be able to activate the other units on other computers.

◀ Back

Next ▶

Marque uno o más elementos y haga clic en el botón "Siguiente". Tenga en cuenta que puede activar varios productos al mismo tiempo marcando varios productos/soporte.

License Activation


Your license has been activated!

- TSplus Enterprise edition - 5 users
- Update/Support services for TSplus Enterprise edition - 5 users - 3 years
- TSplus Advanced Security Ultimate edition



Thank you for your business!
You can now safely close this window.

Finish

Todos sus productos/soporte están ahora activados (en este ejemplo, tanto TSplus con soporte como TSplus Advanced Security han sido activados a la vez).



Actualiza los datos de tu licencia haciendo clic en el botón correspondiente en la parte inferior de la página, se sincronizará la información con nuestro Portal de Licencias:



N.B. Aún puedes descargar archivos license.lic en el Portal de Licencias para las Versiones Legadas de TSplus. [Descargar la Guía del Usuario del Portal del Cliente](#) para más información sobre cómo usarlo:

License Activation

If you are using a recent version of TSplus then license activation is very easy:

- Open TSplus AdminTool
- Click on the "License" tab
- Click on the "Activate your license" button
- Enter your Activation Key: **6BAP-**

Legacy License File

If you are using a legacy version of TSplus then you will need a license file to activate your product.

Please only do this for:

- TSplus version 12 or lower
- TSplus Long Term Support (LTS) 12
- TSplus Long Term Support (LTS) 11

Serial Number:

Apply Serial Number

Activando su archivo de licencia de soporte

La versión 8.20 de TSplus introdujo una nueva y fácil manera de manejar su contrato de soporte anual. Por favor, actualice su versión a la última versión antes de seguir este procedimiento.


Los servicios de soporte incluyen nuestro servicio de soporte mundial por Ticket/Email, acceso al Foro, rehosting de licencias, soporte de FAQ y tutoriales. Los Servicios de Actualización incluyen la entrega de códigos de Actualización, el derecho a instalar y utilizar cualquier nueva versión, parche y actualizaciones.

El código de actualización se solicita una vez al año para poder aplicar el parche de actualización. Se entrega por nuestro equipo de soporte bajo demanda. Este código de actualización ahora se reemplaza con un archivo support.lic que puedes activar en la sección de licencias de la herramienta de administración.

Estamos invirtiendo todos los días para mejorar TSplus y solucionar todos los problemas conocidos. Por lo tanto, recomendamos a todos nuestros clientes que mantengan su instalación de TSplus actualizada. La tarifa anual no es cara y está disponible en nuestra página de la tienda.

Paso Uno


Localiza la herramienta de administración en tu escritorio:



Haga doble clic en él, luego haga clic en el mosaico de la licencia.


- Si no puedes encontrar el acceso directo de la herramienta de administración, debería estar ubicado en la carpeta de escritorio de la cuenta de administrador utilizada para descargar TSplus. También puedes encontrar la carpeta de TSplus en esta ruta: 'C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files'.

Ahora puede ver el número de serie:



Paso Dos

Conéctate al [Portal de Licencias](#) ingresando su dirección de correo electrónico y su número de pedido:




[Descargar la Guía del Usuario del Portal del Cliente](#)
para más información sobre cómo usarlo.


Recibirá un archivo Support.lic.


Paso Tres

Haz clic en el mosaico “Activar tu licencia”:




Luego selecciona "Extender el período de soporte":





Luego localice su archivo Support.lic y ábralo para activarlo.




Resumen de la herramienta de administración de TSplus


Después [instalando TSplus](#) su servidor está listo para funcionar de inmediato.

Sin embargo, puedes **personalizar todos los parámetros del sistema** con una poderosa herramienta de administrador.

Para hacerlo, haga clic en el siguiente ícono creado en su Escritorio:



La herramienta de administrador se mostrará a continuación:





¿Quieres obtener ayuda sobre una función de TSplus Admin Tool rápidamente? Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!

TSplus - Configuración de Copia de Seguridad

En la pestaña de TSplus, puedes configurar la configuración de TSplus.

Puedes hacer una copia de seguridad o restaurar los datos y configuraciones de TSplus haciendo clic en el botón “Copia de seguridad/Restaurar” en la parte superior:





El uso del comando se describe a continuación:

- **Copia de seguridad :**
TSplus.exe /backup [ruta opcional a un directorio] Por defecto, la copia de seguridad se creará en el directorio de archivos ubicado en la carpeta de configuración de seguridad de TSplus. Sin embargo, la copia de seguridad se puede guardar en una carpeta especificada. Se permiten rutas relativas y absolutas.
- **Restaurar** TSplus.exe /restore [ruta a un directorio de respaldo] El directorio de respaldo especificado debe contener una carpeta de datos y una carpeta de configuraciones, como se creó con el comando /backup.


Por favor, siga los pasos a continuación para migrar TSplus de la computadora A a la computadora B:

1. En la computadora A, haga clic en el botón de Copia de seguridad para crear una nueva copia de seguridad. La configuración y los datos se guardarán en el directorio de archivos, ubicado en la carpeta C:\Backupparam.
2. Copia la nueva carpeta de respaldo creada (por ejemplo, llamada backup-2021-01-29_15-01-29), incluyendo todo el contenido, del directorio de archivos en la computadora A al directorio de archivos en la computadora B.
3. En la computadora B, desde la ventana de Copia de seguridad / Restaurar, en la sección "Restaurar", seleccione el nombre de copia de seguridad relevante que se va a restaurar.
4. Luego, haga clic en Restaurar solo configuraciones para restaurar la configuración. Alternativamente, es posible hacer clic en Restaurar para restaurar todos los datos y configuraciones, lo cual no se recomienda para una migración, pero es útil para restaurar TSplus en la computadora A.
5. Por favor, espere un máximo de 2 minutos para que la configuración sea recargada por las funciones de TSplus.


Funciones Avanzadas - Menú Contextual

Resumen

Desde la versión 12.50 de TSplus, un nuevo **Menú "Enviar al Cliente"** se puede habilitar en la pestaña Avanzado > Menú contextual para enviar fácilmente archivos a la estación de trabajo del cliente. Esta función funciona con todos los métodos de conexión.



Por defecto, esta función está desactivada. Seleccione el valor "Sí" y luego haga clic en "Guardar" para habilitarla.



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is titled "Enabled" and contains a "Description:" label followed by a text area with the text: "Add a button in the contextual menu displayed by right clicking on a file, folder or a multiple selection in the File Explorer. It allows users to quickly send selected objects to their local computer." Below the text area is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently set to "Yes". At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

Enabled

Description:


Add a button in the contextual menu displayed by right clicking on a file, folder or a multiple selection in the File Explorer. It allows users to quickly send selected objects to their local computer.

Value:

Yes

Save Cancel

También puedes cambiar su posición. Por defecto, se mostrará en la parte superior:



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is titled "Position" and contains a "Description:" label followed by a text area with the text: "Position of the button in the contextual menu." Below the text area is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently set to "Top". At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

Position

Description:


Position of the button in the contextual menu.

Value:


Top

Save Cancel

Este es un menú contextual de clic derecho. Simplemente seleccione la carpeta o archivos deseados, haga clic derecho sobre ellos, seleccione la pestaña “TSplus” y simplemente haga clic en “Descargar”:




Encontrará su descarga en la carpeta Webfile y en la carpeta "Descargas" de su navegador web.



Funciones Avanzadas - Bloqueo


Resumen

En esta pestaña, puedes habilitar/deshabilitar y configurar [TSplus Lockout](#) configuración.



Habilitar/Deshabilitar la función de bloqueo

La función de bloqueo está habilitada por defecto. Puedes desactivarla cambiando el valor de "Sí" a "No" en esta ventana, luego haz clic en guardar.



TSplus - Edit Setting [X]

Enabled

Description:

TSplus prevents brute-force attacks by locking accounts following repeated failed login attempts through the Web portal.


Value:

Yes

Save Cancel

Límite


El límite de bloqueo define el número de intentos de inicio de sesión fallidos permitidos desde el portal web antes de que la cuenta sea bloqueada (el valor predeterminado es 10). Puede modificar este valor ingresando el valor deseado en el campo correspondiente y haciendo clic en guardar.



The screenshot shows a window titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a section titled "Limit". Below this title is a "Description:" label followed by a text area containing the text: "The Lockout Limit defines the number of allowed failed login attempts from the Web portal before the account is locked out (default is 10).". Below the text area is a "Value:" label followed by a text input field containing the number "10". At the bottom of the window are two buttons: "Save" and "Cancel".

Interval

El intervalo de bloqueo especifica un intervalo de tiempo entre los intentos de inicio de sesión fallidos. Si ocurre un intento de inicio de sesión fallido después del intervalo definido, entonces el contador de intentos de inicio de sesión fallidos se restablece para el usuario relevante (en segundos, el valor predeterminado es de 900 segundos). Puede modificar este valor ingresando el valor deseado en el campo correspondiente y haciendo clic en guardar.



The screenshot shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is for editing the "Interval" setting. It contains a "Description:" section with a text area that reads: "The Lockout Interval specifies an interval of time between failed login attempts. If a failed login attempt occurs after the Interval defined, then the counter of failed login attempts is reset for the relevant user (in seconds, default is 900 seconds)." Below the description is a "Value:" section with a text input field containing the number "900". At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

Interval

Description:

The Lockout Interval specifies an interval of time between failed login attempts. If a failed login attempt occurs after the Interval defined, then the counter of failed login attempts is reset for the relevant user (in seconds, default is 900 seconds).

Value:

900

Save Cancel

Período

El período de bloqueo especifica la duración durante la cual una cuenta está bloqueada y no puede iniciar sesión (en segundos, el valor predeterminado es 1800 segundos). El período de tiempo durante el cual un usuario está bloqueado es el mayor valor entre las configuraciones de LockoutPeriod y LockoutInterval. Por lo tanto, al cambiar el valor de LockoutPeriod, se debe actualizar la configuración de LockoutInterval con un valor menor para garantizar un comportamiento relevante. Puede modificar este valor ingresando el valor deseado en el campo correspondiente y haciendo clic en guardar.

**Period**

Description:

The Lockout Period specifies the duration an account is locked out and unable to login (in seconds, default is 1800 seconds). The period of time a user is locked out is the greatest value between LockoutPeriod and LockoutInterval settings. Therefore, when changing LockoutPeriod's value, one should update the LockoutInterval setting with a smaller value to ensure a relevant behavior.

Value:

Funciones Avanzadas - Registros

Resumen


En esta pestaña, puedes configurar la configuración de los registros de TSplus.

Por defecto, TSplus no crea registros para evitar problemas de rendimiento.

Los registros existen para encontrar más fácilmente el origen de los errores encontrados en TSplus y puedes habilitarlos de la siguiente manera:

- ir a C:\wsession
- crea la carpeta 'Trace'. Los registros se crearán automáticamente allí, por usuario.

Deberá activar la generación de registros en AdminTool > Avanzado > Registros



Hay 5 tipos de registros:

- El registro del Portal Web,
- El registro de apertura de sesión,
- El registro de control de sesión,
- El registro de balanceo de carga y
- El registro de la aplicación AdminTool (interfaz).

Los niveles de registro corresponden a diferentes componentes, nuestro equipo de soporte te dirá qué valor poner según el problema encontrado.

Aquí están los diferentes nombres y ubicaciones de los archivos de registro:


- Web Portal log: "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.log"
- Registro de apertura de sesión: "C:\wsession\trace"

- Registro de control de sesión: “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\APSC.log”
- Registro de Balanceo de Carga: “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\svcenterprise.log”
- AdminTool aplicación registro: “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\AdminTool.log”
- RDS-Knight / TSplus Advanced Security: “C:\Program Files (x86)\TSplus-Security\logs”

Funciones Avanzadas - Producto


Resumen

En esta pestaña, puedes modificar la configuración de TSplus añadiendo un código PIN de AdminTool, utilizar el rol de RDS de Windows y personalizar el color de fondo y el idioma de AdminTool.



Código PIN del Administrador

El Administrador puede asegurar el acceso a la Herramienta del Administrador configurando un código PIN que se solicitará en cada inicio, en la pestaña Avanzada de la AdminTool, bajo la Configuración del Producto:




Usar el rol de RDS

El rol de múltiples sesiones y el rol de Windows RDS no son compatibles. Puedes seleccionar el rol de Windows RDS o el rol de múltiples sesiones de TSplus.

- Al utilizar el rol de múltiples sesiones, el rol de RDS de Windows debe ser desinstalado.
- Al utilizar el rol de RDS de Windows, este rol de Windows debe estar instalado.


ADVERTENCIA cambiar de rol requiere reiniciar el sistema. Al seleccionar el Escritorio Remoto de Windows, solo se permitirá un usuario a la vez en un sistema de estación de trabajo.



Para usar el rol de RDS de Windows, seleccione el valor "Sí" y guarde.

Modificar el color de fondo de AdminTool

Personaliza el color de fondo de AdminTool utilizando un código hexadecimal (por ejemplo: 0xFFFFFFFF).



Modificar el idioma de AdminTool

Seleccione su idioma preferido para el AdminTool entre los 21 disponibles.

**AdminTool Language**

Description:

Set the AdminTool interface language.

Value:

English

English

French

German

Dutch

Spanish

Italian

Portuguese

Polish

Russian

Ukrainian

Hungarian

Czech

Turkish

Chinese

Traditional Chinese

Japanese

Korean

Arabic

Farsi


Hebrew

Armenian

Funciones Avanzadas - Seguridad


Resumen

En la sección de Seguridad de las funciones Avanzadas, puedes bloquear, deshabilitar o personalizar los tipos de conexión para los usuarios.



Bloquear clientes RDP estándar

Seleccione el valor "Sí" si desea denegar el acceso a los clientes RDP estándar como mstsc a sus usuarios.



TSplus - Edit Setting

Block standard RDP clients

Description:

Deny access to standard RDP clients such as mstsc.

Value:

No

Save Cancel

Deshabilitar la lista web de sesiones existentes

Esta lista es necesaria para la función de Sesiones Pegajosas de Balanceo de Carga y está habilitada por defecto. Si desea desactivarla, seleccione el valor "No" en esta ventana y luego haga clic en guardar:

TSplus - Edit Setting

Disable existing sessions web listing

Description:

Do not list current sessions in public server heartbeat. This listing is required for Load-Balancing Sticky Sessions feature.

Value:

Yes

Save Cancel

No Web para Administradores

Desactive el Portal Web para Administradores seleccionando el valor "Sí":

TSplus - Edit Setting

No Web for Admins

Description:

Web Portal is forbidden for Admins accounts.


Value:

No

Save Cancel

Bloquear clientes RDP WAN


Denegar el acceso desde clientes RDP estándar conectados desde fuera de la LAN seleccionando el valor "Sí".



The image shows a screenshot of a software window titled "TSplus - Edit Setting". Inside the window, there is a section titled "Block WAN RDP clients". Below this title, there is a "Description:" label followed by a text box containing the text "Deny access from standard RDP clients connected from outside the LAN." Below the description, there is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently showing "No". At the bottom of the window, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Solo Portal Web

Haga que el acceso al portal web sea obligatorio para cada usuario seleccionando el valor "sí".



TSplus - Edit Setting

Only Web Portal

Description:

Web Portal access is mandatory for every users.

Value:

No

Save Cancel

Solo Portal Web para Usuarios

Hacer que el acceso al Portal Web sea obligatorio para cada usuario, excepto los administradores, seleccionando el valor "sí".

TSplus - Edit Setting

Only Web Portal for Users

Description:

Web Portal access is mandatory, except for Admins.


Value:

No

Save Cancel

Solo usuarios con aplicaciones

Permitir acceso solo a usuarios con al menos una aplicación asignada seleccionando el valor "sí".



TSplus - Edit Setting

Only Users with Applications

Description:

Allow access only for users with, at least, one assigned application.

Value:

No

Save Cancel

Administradores en la lista blanca sin aplicaciones

Permitir acceso a los administradores incluso si no tienen ninguna aplicación asignada y "Solo usuarios con aplicaciones" está habilitado. Esta función está habilitada por defecto. Si desea desactivarla, seleccione el valor "No" en esta ventana y luego haga clic en guardar:

**Whitelist Admin without Applications**

Description:

Allow access for admins even if they do not have any assigned application and "Only Users with Applications" is enabled.

Value:

Yes


Save

Cancel

Funciones Avanzadas - Sesión


Resumen

Esta sección de la pestaña Avanzado permite configurar los derechos de usuario y aspectos en sus sesiones.




Escritorio para todos los usuarios

Habilite un escritorio completo para todos los usuarios seleccionando el valor "Sí" en esta ventana, luego haga clic en guardar:



Línea de comandos de la aplicación

La línea de comandos de la aplicación se puede especificar en el lado del cliente. Esta función está habilitada por defecto. Si desea desactivarla, seleccione el valor "No" en esta ventana y luego haga clic en guardar:



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light gray background. The main section is titled "Application Command Line" in bold. Below this title, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Application Command Line can be specified on client side." with a vertical scrollbar on the right. Below the text area is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently showing "Yes" with a downward arrow. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right. The "Save" button is highlighted with a blue border.

TSplus - Edit Setting

Application Command Line

Description:

Application Command Line can be specified on client side.


Value:

Yes

Save Cancel

Menú de Aplicaciones Remotas


El menú de aplicación remota se añadirá en el PC del usuario. Esta función está habilitada por defecto. Si desea desactivarla, seleccione el valor "No" en esta ventana y luego haga clic en guardar.



The image shows a window titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Remote Application Menu". Below this, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Remote Application Menu will be added on user's PC." with a vertical scrollbar on the right. Underneath is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently showing "Yes". At the bottom, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Menú de Aplicaciones Remotas

Puedes modificar el título del Menú de Aplicaciones Remotas. El predeterminado es "Mis Aplicaciones Remotas". Si deseas modificarlo, ingresa el título deseado y luego haz clic en guardar:



The image shows a Windows-style dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light gray background. Inside, the section "Remote Application Menu Title" is highlighted. Below this, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Title to display in Remote Application Menu". Below the text area is a "Value:" label followed by a text input field containing the text "My Remote Applications". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right.

TSplus - Edit Setting

Remote Application Menu Title

Description:

Title to display in Remote Application Menu


Value:

My Remote Applications

Save Cancel

Color de fondo

Personaliza el color de fondo de las sesiones de usuario utilizando un código COLORREF (por ejemplo, el predeterminado es: 10841658).



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is titled "Background Color" and contains a "Description:" label followed by a text box with the text: "Customize the user sessions background color using a COLORREF code (for example: 10841658)." The second section is titled "Value:" and contains a text box with the value "10841658" entered. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

TSplus - Edit Setting

Background Color

Description:

Customize the user sessions background color using a COLORREF code (for example: 10841658).

Value:

10841658

Save Cancel

Utilice los accesos directos de escritorio de "Todos los usuarios"

Copia los accesos directos existentes en el escritorio compartido de Windows en la barra de tareas y el panel flotante. Habilita esta función seleccionando el valor "Sí" en esta ventana, luego haz clic en guardar:

TSplus - Edit Setting

Use "All Users" desktop shorcuts

Description:

Copy the shortcuts existing in Windows shared desktop in the Taskbar and Floating Panel.


Value:

No

Save Cancel

Ruta de la aplicación de respaldo si no hay una aplicación asignada

Ejecute esta aplicación si no se asigna ninguna aplicación al usuario cuando inicia sesión. No hay valor por defecto. Habilite esta función ingresando un valor de "Sí" en esta ventana, luego haga clic en guardar:



TSplus - Edit Setting

Fallback application path if no assigned application

Description:


Run this application if no application is assigned to the user when he logs in.

Value:

Save Cancel

Desactivar el controlador de procesos secundarios

Omitir la búsqueda de procesos secundarios al iniciar aplicaciones. Esto causará un cierre de sesión prematuro si una aplicación publicada utiliza un proceso secundario. Esta función está deshabilitada por defecto. Habilite esta función seleccionando el valor "Sí" en esta ventana, luego haga clic en guardar.



TSplus - Edit Setting

Disable the daughter process handler

Description:

Skip daughter process search when launching applications. It will cause premature logoff if a published application uses daughter process.


Value:

No

Save Cancel

Forzar cierre de sesión si no hay aplicación asignada

El usuario se desconectará automáticamente si no tiene ninguna aplicación asignada. Esta función está desactivada por defecto. Habilite esta función seleccionando el valor "Sí" en esta ventana, luego haga clic en guardar.



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Force logoff if no assigned application". Below this, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text: "The user will be automatically logoff if he has no application assigned to him." Below the text area is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently set to "No". At the bottom, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

TSplus - Edit Setting

Force logoff if no assigned application

Description:

The user will be automatically logoff if he has no application assigned to him.


Value:

No

Save Cancel


Permitir protector de pantalla

Esta función está deshabilitada por defecto. Habilite el protector de pantalla de Windows seleccionando el valor "Sí" en esta ventana, luego haga clic en guardar:




Descargar carpeta de destino

Los archivos descargados se guardarán en el Escritorio por defecto. Si desea modificarlo, ingrese la ruta de la carpeta de descarga deseada y luego haga clic en guardar.



Cargar carpeta de destino

Los archivos subidos se colocarán en esta carpeta. Si desea modificarla, ingrese la ruta de la carpeta de carga deseada y luego haga clic en guardar:



TSplus - Edit Setting

Upload Target Folder

Description:

Uploaded files will be put in this folder.


Value:

%DESKTOP%

Save Cancel


Usar Windows Shell

Defina Windows Shell como shell predeterminado. Esta función está habilitada por defecto. Si desea desactivarla, seleccione el valor "No" en esta ventana, luego haga clic en guardar:



Forzar WinXshell

Esta función está deshabilitada por defecto. Fuerza el shell alternativo WinXshell en lugar del shell predeterminado seleccionando el valor "Sí" en esta ventana, luego haz clic en guardar:



The image shows a Windows-style dialog box titled "TSplus - Edit Setting". Inside, the setting name "Force WinXshell" is displayed. Below it, a "Description:" label is followed by a text box containing the text "Force WinXshell alternate shell instead of the default shell.". Underneath the description is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently set to "No". At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

TSplus - Edit Setting

Force WinXshell

Description:

Force WinXshell alternate shell instead of the default shell.

Value:

No

Save Cancel

Agregar un retraso al abrir la sesión

Agregue tiempo de espera adicional en el inicio de sesión de la sesión de usuario para que todo se inicialice. El valor predeterminado es 0. Si desea modificarlo, ingrese el valor deseado (en segundos) y luego haga clic en guardar:

TSplus - Edit Setting

Add a delay when the session is opening

Description:

Add additional waiting time at user session logon to get everything initialized.

Value:

0

Save Cancel

Duración de espera del proceso hijo

Tiempo de espera (en milisegundos) antes de buscar un proceso hijo al iniciar aplicaciones.

TSplus - Edit Setting

Daughter Process Wait Duration

Description:

Time to wait (in milliseconds) before searching for a daughter process when launching applications.


Value:

2000

Save Cancel

Explorador de archivos

La aplicación seleccionada se mostrará al usuario para la selección de archivos. El navegador predeterminado es el Explorador de Windows. Puede utilizar el navegador de archivos de TSplus seleccionándolo y luego hacer clic en guardar:



Utilice WinXshell cuando sea necesario

Autorizar al sistema para usar el shell alternativo WinXshell en lugar del shell predeterminado cuando se recomienda. Esta función está habilitada por defecto. Si desea desactivarla, seleccione el valor "No" en esta ventana y luego haga clic en guardar:

**Use WinXshell when required**

Description:

Authorize system to use WinXshell alternate shell instead of the default shell when recommended.

Value:


Yes

Save

Cancel

TSplus Advanced Security

TSplus Advanced Security está disponible como un Add-On en TSplus AdminTool y está disponible en la pestaña de Add-Ons de la versión 12:




Puedes encontrar su documentación completa [en esta página](#)

.

Evento de bloqueo

[TSplus Lockout](#) monitorea los intentos de inicio de sesión web fallidos en su servidor TSplus. TSplus Advanced Security mostrará un Evento de Bloqueo, después de cualquier intento fallido en el Portal Web como el ejemplo a continuación:



Se detectó un intento de inicio de sesión fallido desde el Portal Web para el usuario ... Se


detectó 1 intento de inicio de sesión fallido para este usuario desde...

Defensa contra ataques de fuerza bruta

El defensor contra ataques de fuerza bruta le permite proteger su servidor público de hackers, escáneres de red y robots de fuerza bruta que intentan adivinar su inicio de sesión y contraseña de Administrador. Utilizando inicios de sesión actuales y diccionarios de contraseñas, intentarán automáticamente iniciar sesión en su servidor cientos a miles de veces cada minuto. Obtenga más información sobre esta función en [esta página](#) .

En el Portal Web

Los ataques de fuerza bruta en el Portal Web se bloquean cuando los usuarios ingresan credenciales incorrectas. Después de 10 intentos durante un período de 10 minutos, el Portal Web prohibirá al usuario iniciar sesión durante 20 minutos.



Estas son las configuraciones predeterminadas que son personalizables en el [Pestaña de BruteForce](#) de TSplus Advanced Security AdminTool.

Puedes verificar todas las conexiones bloqueadas y los registros en el mosaico de Direcciones IP de TSplus Advanced Security Ultimate Protection:

TSplus Advanced Security



TSplus Advanced Security - Ultimate Protection

HOME

EVENT VIEWER

HOMELAND

BRUTEFORCE

IP ADDRESSES

PERMISSIONS

WORKING HOURS

SECURE DESKTOPS

ENDPOINTS

RANSOMWARE

SETTINGS

LICENSE

+ Add IP Address

Edit IP Address

Remove IP Address(es)

WHOIS

IPs in the whitelist will be ignored by TSplus Advanced Security and will not be blocked by Homeland Access Protection or BruteForce Attacks Defender features.

IP Address	Status	Date	Description
 213.148.201.59	Blocked - BruteForce Defender	14 Mar 2019 04:01:11	
 178.34.152.180	Blocked - BruteForce Defender	11 Mar 2019 21:38:55	
 58.244.117.214	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 04:26:57	
 49.14.98.70	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 03:10:33	
 105.14.32.99	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 00:50:07	
 202.133.54.73	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 23:43:50	
 42.51.217.61	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 20:37:56	
 201.158.104.100	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:35:18	
 2.182.5.87	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:20:58	
 196.189.44.50	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:19:15	
 42.202.33.232	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 15:16:59	
 117.224.202.156	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 14:18:03	
 125.227.29.199	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 08:13:40	
 124.226.216.77	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 07:56:32	
 109.188.131.204	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 06:18:58	
 190.60.108.18	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 05:46:16	
 68.145.140.120	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 02:23:04	
 101.230.201.89	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 00:50:43	
 93.113.125.89	Blocked - Homeland Protection	09 Mar 2019 18:55:01	
 31.220.43.113	Blocked - Homeland Protection	09 Mar 2019 18:07:53	

blocked


Esta funcionalidad es visible y activa después de la primera conexión al Portal Web.

La documentación completa de TSplus Advanced Security está disponible [en esta página](#) .


TSplus Configuración de la Aplicación

Administra tus servidores

La interfaz de usuario y la configuración son simples e intuitivas.



Primero, agrega un servidor TSplus haciendo clic en el botón de la parte inferior derecha:



Luego, agrega la información de tu servidor y configúralo:

- Ingrese su nombre de host o dirección IP.
- SSL está deshabilitado por defecto, pero puedes optar por habilitarlo.

Advertencia: La activación de SSL solo funciona si instalaste un certificado SSL válido en tu servidor TSplus. Ver [esta documentación](#) para más información.

- Ingrese su nombre de visualización, que es opcional.
- Ingrese las credenciales de su usuario con el dominio o nombre de usuario y su contraseña.

The screenshot shows the 'Edit TSplus server' window. The title bar is orange with the TSplus logo and window controls. The main area has a light gray background. At the top, there's an orange header bar with a back arrow, the text 'Edit TSplus server', and a save icon. Below this, the 'TSPLUS SERVER' section contains three input fields: 'Host name or IP address' with the value 'accountancy.tsplus.net', 'Use SSL?' with a toggle switch turned on, and 'Display name (optional)' with the value 'Accountancy'. The 'CREDENTIALS' section below has two fields: 'Domain\username' with the value 'John' and 'Password' with masked characters '.....'. A large orange button with a white pencil icon is at the bottom right.

TSplus

← Edit TSplus server

TSPLUS SERVER

Host name or IP address
accountancy.tsplus.net

Use SSL? ☒


Display name (optional)
Accountancy


CREDENTIALS

Domain\username
John

Password
.....

Luego, haga clic en el botón de la parte superior derecha para guardar. Ahora puede hacer clic en su servidor para acceder a sus aplicaciones:






Impresión

Imprima fácilmente en su impresora local utilizando el [Impresora Universal](#). Desde la versión 11.40 de TSplus App, los documentos impresos se abren con la aplicación de lector de PDF predeterminada.

Configuraciones y Versión


Bajo el menú superior izquierdo, puedes:

- Administra tus servidores
- Gestiona tus configuraciones
- Vea la información legal en la sección Acerca de y su versión de la aplicación TSplus.



Configuraciones

Se encuentran disponibles varias configuraciones en la ventana de Configuración:



- Puedes cambiar el idioma.
- Modifique la configuración de visualización cambiando el nivel de zoom a su conveniencia, reduzca el uso de la red o elija entre 3 tamaños de puntero de mouse: pequeño, mediano o grande.

Versión

En la ventana Acerca de, puedes ver la información legal así como la versión actual de la aplicación TSplus:



TSplus App

La aplicación TSplus te permite conectarte a tu servidor TSplus desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Al igual que TSplus, proporciona conexiones remotas rápidas y estables desde tabletas y teléfonos inteligentes a escritorios Windows y aplicaciones empresariales. Accede a tus aplicaciones y datos empresariales en tiempo real y imprime fácilmente cualquier documento y foto que necesites en la impresora local más cercana.



Para más información y enlaces de descarga, dirígete a la página de la aplicación en nuestro sitio web.

Requisitos de hardware y sistemas operativos

La aplicación TSplus está disponible en PC, móviles y tabletas con los siguientes sistemas operativos: Windows, iOS, Android desde la versión 4.4 y Linux.

Requisitos previos

- El sitio host debe ser un sistema TSplus Mobile Web o Enterprise.
- La versión 11.30 (y superior) debe instalarse en este host.

Publicación de Aplicaciones

Resumen


TSplus admite 4 tipos diferentes de Publicación de Aplicaciones:

- **Microsoft Remote Desktop** . El usuario verá el escritorio remoto completo de Windows en la sesión.
- **TSplus Taskbar** . Cualquier aplicación, carpeta, accesos directos, documentos... copiados en la carpeta de Escritorio del usuario se publicarán con la barra de tareas remota de TSplus. En este caso, el usuario no tiene acceso a aplicaciones distintas de las decididas por el administrador. El Control de Aplicaciones tiene un nivel de detalle mucho más fino.
- **Los paneles flotantes y de aplicaciones** . Todas las aplicaciones se pueden publicar en una mini lista desplegable o en un carpeta que puedes personalizar.
- **Asignando** una, dos, tres o más aplicaciones específicas para un usuario/grupo. En este caso, el usuario solo verá sus aplicaciones asignadas al abrir una sesión.

Hay una regla de prioridad que recordar: El Escritorio Remoto de Microsoft tiene la máxima prioridad, luego la barra de tareas de TSplus, y luego aplicaciones específicas. Si un usuario tiene una aplicación específica asignada y la barra de tareas de TSplus o el Escritorio Remoto de Microsoft, no verá la aplicación específica porque tiene una prioridad más baja.

Gestionar aplicaciones utilizando la herramienta de administración

Agregar, editar o eliminar aplicaciones utilizando el AdminTool, haciendo clic en la pestaña "Aplicaciones" -> "Publicar":



Haz clic en el mosaico "Agregar Aplicación" para publicar una aplicación:


The 'New Application' dialog box contains the following fields and controls:

- Path/Filename:** A text box containing 'C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitReader.exe' with a folder selection icon on the right.
- Start Directory:** A text box containing 'C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader' with a folder selection icon on the right.
- Display Name:** A text box containing 'Foxit Reader'.
- Command line option:** An empty text box.
- Window State:** A dropdown menu showing 'Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)'.
- Folder:** A dropdown menu showing '(top-level)' with a green plus icon on the right.
- Buttons:** 'Save', 'Test', and 'Cancel' at the bottom.

1. Foxit se publica como un ejemplo. Para publicar una aplicación, haga clic en el **Agregar aplicación** botón, luego localice la ruta del ejecutable de su aplicación haciendo clic en

- examinar, luego establezca un nombre para esta aplicación en el campo dedicado.
2. Debes hacer clic en el **Guardar** botón para almacenar cualquier modificación.
 3. Después de declarar una nueva aplicación, recomendamos usar el **Prueba (iniciar seleccionado)** botón para verificar que la aplicación es funcional antes de asignarla a sus usuarios.
 4. Puede especificar para cada aplicación si será **lanzado maximizado, minimizado, asignado a todos los usuarios o si estará oculto después del lanzamiento** .
 5. Puedes agregar un **opción de línea de comandos** si necesita agregar algunos parámetros adicionales que generalmente se establecen en las propiedades del acceso directo de la aplicación.
 6. Desde la versión 12.40 de TSplus, ahora puedes **crea una nueva carpeta en la que puedas publicar tus aplicaciones**. Por defecto, se publican en la carpeta de nivel superior.

Nota: Puedes cambiar el orden de las aplicaciones haciendo clic en las flechas izquierda o derecha, junto al botón “Asignar Aplicación”:



Gestionando la carpeta de aplicaciones con la herramienta de administración

Puedes agregar, editar o eliminar la Carpeta de Aplicaciones en el mismo panel de control. Primero publicando una aplicación, luego haciendo clic en el botón “+” en la parte inferior derecha bajo la selección de “Carpeta”:

New Application

Path/Filename:
C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitReader.exe

Start Directory:
C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader

Display Name:
Foxit Reader

Command line option:

Window State:
Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)

Folder:
(top-level)

Save Test Cancel

Luego ingrese el nombre de su nueva carpeta:

New Application

Path/Filename:
C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\scalp.exe

Start Directory:
C:\Program Files (x86)

Display Name:
Spreadsheets

Command line option:

Window State:
Default (Maximized if

Folder:
(top-level)

Save Test Cancel


TSplus - New Folder

Folder name:
(Please use only letters, digits, spaces, dots, hyphens and underscores)


Office Programs

Save Cancel


La carpeta aparece entonces bajo sus aplicaciones publicadas:



Haga doble clic en él para ver, editar o eliminar cada aplicación publicada:



Cada vez que publiques una aplicación, puedes seleccionar o crear la carpeta en la que se publicará.



Puedes asignar la carpeta a usuarios o grupos como una aplicación y publicarla, como cualquier aplicación con el [TSplus Remote Taskbar](#) , el [El Panel Flotante y el Panel de Aplicaciones](#) o el [Portal Web](#) .

Ver [esta documentación](#) para más información sobre las asignaciones de aplicaciones.

Observaciones importantes


- Después de la instalación, la configuración predeterminada es: Cualquier usuario de RDP verá el Microsoft Remote Desktop completo.
- La barra de tareas de TSplus publica todos los accesos directos copiados en la carpeta de Escritorio del usuario. Al seleccionar la barra de tareas remota de TSplus, puede solicitar copiar automáticamente cualquiera de los accesos directos disponibles en la carpeta de Escritorio de Todos los Usuarios y/o crear automáticamente accesos directos de aplicaciones asignadas a los usuarios con Control de Aplicaciones.

Ver [este video](#) sobre cómo publicar aplicaciones.


Asignación de aplicaciones a usuarios o grupos

Resumen

Una vez que tengas publicó algunas aplicaciones , puedes publicarlos a uno o más usuarios y/o grupos. Para hacerlo, haz doble clic en la aplicación que deseas asignar o haz clic en la aplicación, luego en el mosaico "Asignar aplicación":




La siguiente ventana se mostrará. Le permite asignar aplicaciones a un usuario o grupo seleccionado:




Cómo asignar una aplicación a un usuario (o a un grupo)

Puedes asignar una aplicación a todos los usuarios autenticados o a usuarios y grupos específicos. Si deseas asignar una aplicación a un usuario o grupo específico, simplemente haz clic en "Agregar", luego ingresa el nombre del usuario o grupo al que deseas asignar la aplicación: En este ejemplo, Foxit se asignará al Grupo de Usuarios de Escritorio Remoto. Haz clic en 'Aceptar'.




Luego en Guardar:




Gestionar aplicaciones por usuarios/grupos en masa

El submenú Aplicaciones - Usuarios te permite ver qué aplicaciones están asignadas por usuario o por grupo, haciendo clic en el mosaico "Seleccionar un Usuario/Grupo" y luego ingresando su nombre:



En este ejemplo, puedes ver que el Microsoft Remote Desktop, Notepad, Foxit y OpenOffice fueron todos asignados al grupo "Front Office":



Observaciones importantes al usar TSplus Seamless Client

Con el Cliente Sin Costuras de TSplus, los usuarios no mostrarán las ventanas de Microsoft Remote Desktop. Las aplicaciones se pueden encontrar en el escritorio local como si fueran aplicaciones locales nativas. Los usuarios solo verán las aplicaciones asignadas por el administrador.

- Si un usuario tiene el derecho de usar el Microsoft Remote Desktop predeterminado, el Cliente Sin Costuras mostrará un color de fondo para evitar que los íconos de Escritorio Remoto y Local se acumulen en la pantalla.
- La sesión del cliente Seamless se mantiene abierta solo cuando una aplicación está en ejecución y se está enviando al cliente local. Si no se ha asignado ninguna aplicación a este usuario, TSplus utilizará automáticamente la barra de tareas de TSplus.
- Si un usuario tiene aplicaciones específicas asignadas, verá estas aplicaciones sin problemas cuando se abra la sesión. Cuando se cierra la última aplicación, la sesión termina.

Reglas para Microsoft Remote Desktop, TSplus Remote Taskbar, Floating Panel y Application Panel

- Puedes personalizar el entorno de trabajo de tu usuario asignando una aplicación de estas cuatro: Microsoft Remote Desktop, TSplus Remote TaskBar, Floating Panel y Application Panel.
- Si no se asigna ninguna aplicación a un usuario, verá el Escritorio Remoto de Microsoft, que mostrará los accesos directos a la carpeta del Escritorio.
- Si un usuario tiene varias asignaciones más el Microsoft Remote Desktop, verá un escritorio remoto.
- Si un usuario tiene varias aplicaciones más la TSplus TaskBar, verá la TaskBar mostrando los accesos directos de su carpeta de Escritorio.

Para más información sobre la barra de tareas remota, los paneles flotantes y de aplicaciones, consulte esta documentación: [Barra de tareas remota](#) , [Paneles flotantes y de aplicación](#)

Ejecutando scripts/programas al abrir la sesión


- Si deseas iniciar un script cuando se abra la sesión, debes nombrarlo LOGON.BAT o LOGON.CMD y copiar este script:
 - En la carpeta de Datos de Aplicación de Todos los Usuarios si este script se aplica a todos los usuarios,
 - En los datos de la aplicación del usuario si este script se aplica a este usuario.
- Si deseas iniciar un script en el lado del cliente cuando se abre una sesión, solo tienes que nombrar un programa STARTUP.EXE y copiarlo en la unidad principal del PC del usuario (C:\startup.exe).
- Si desea que un programa se inicie como un servicio cuando el servidor TSplus se reinicie, debe nombrar este programa STARTUP.EXE y copiarlo en la carpeta: C:\Program Files\TSplus\UserDesktop\Files\.

Ver [este video](#) sobre cómo asignar aplicaciones.

Asignación de aplicaciones a usuarios con Azure Active Directory

Resumen

Para asignar un usuario de Azure Active Directory a una aplicación desde AdminTool > Aplicaciones > Usuarios :



Los usuarios locales o de Active Directory deben ser seleccionados utilizando el botón Buscar usuarios o grupos locales o de Active Directory. Solo se pueden ingresar usuarios externos directamente en el cuadro de texto.


Gestión del servidor web incorporado

Su servidor de escritorio remoto debe estar disponible, ser de fácil acceso y seguro. Por eso, TSplus utiliza un servidor web integrado que le ayuda a gestionar fácilmente su estado y operaciones. Una consola de gestión está disponible en la herramienta de administrador. Esta consola de gestión le permite ver y configurar el estado del servidor web integrado de Terminal Service Plus. Cuando usted [instalar TSplus](#) Los servidores web están escuchando en los puertos 80 y 443 por defecto. Asegúrese de que los puertos definidos estén disponibles y de que Java esté instalado en el servidor.

Ver [el video](#) acerca de las características web.


Estado de los componentes del servidor web

El estado de los componentes principales del servidor web se muestra en el panel de control de AdminTool Home.




Consideraciones de Puertos (Máquina Local y Cortafuegos / Router)

Terminal Service Plus solo requiere que se abra el Puerto 80 o el Puerto 443. El Puerto 3389 puede permanecer cerrado.




Reiniciar / Detener el Servicio del Servidor Web


Si ves que un servicio no está en funcionamiento, es posible que necesites reiniciar los servidores web haciendo clic en el botón "Reiniciar servidores web", que está representado por una flecha a la derecha; los servidores web se reiniciarán y el servicio debería estar funcionando nuevamente.



Si hace clic en el botón "Detener servidores web", ubicado en el medio, los servidores web se detendrán. El estado del servidor HTTP y HTTPS ahora se mostrará en rojo, indicando que los servicios HTTP / HTTPS están detenidos.



Administrar Servidores Web



Puedes cambiar los puertos durante la instalación o en cualquier momento haciendo clic en la pestaña Web - Servidor Web. En esta pestaña, puedes elegir usar un servidor web HTTP diferente, modificar la ruta raíz del Servidor Web y los números de puerto HTTP/HTTPS. Asegúrate de que estos puertos estén disponibles antes de cambiarlos: si ocurre un conflicto, el servidor web de TSplus no funcionará.

[Aquí](#)

es una lista no exhaustiva de puertos TCP que podrían ser utilizados por una aplicación en su servidor. Una vez realizadas estas modificaciones, haga clic en guardar y el AdminTool se reiniciará.

###Deshabilitar solo http o http en https

Ver [esta documentación](#) para más información sobre este tema.

Para obtener información más detallada sobre **personalización de servidores** y **preferencias**, consulte estas páginas:

[Preferencias del Portal Web](#), [Portal de Aplicaciones Web](#), [Credenciales Web](#).

Elegir sus suites de cifrado para mejorar la seguridad

Resumen

TLS/SSL, la seguridad detrás de HTTPS, puede utilizar varios algoritmos diferentes para asegurar, cifrar y autenticar una conexión.

La elección del algoritmo a utilizar se decide mediante un acuerdo entre el servidor y el cliente, dependiendo de qué algoritmos están disponibles en cada lado.


Una suite de cifrado es una combinación nombrada de algoritmos de autenticación, cifrado, autenticación de mensajes e intercambio de claves.

El servidor de Terminal Service Plus puede manejar una gran cantidad de diferentes suites de cifrado. Algunas de ellas son más seguras que otras, pero algunos navegadores antiguos/legados pueden requerir algoritmos relativamente débiles para conectarse.

Esta es la razón por la que Terminal Service Plus te permite elegir los conjuntos de cifrado que deseas habilitar. Por supuesto, Terminal Service Plus también tiene una configuración fácil para deshabilitar los algoritmos más débiles, mejorando así la seguridad de tus conexiones.

Selección de protocolos y cifrados HTTPS

Para ver la selección de cifrados de Terminal Service Plus, abra Terminal Service Plus AdminTool, haga clic en la pestaña "Web - HTTPS", donde verá los protocolos y cifrados HTTPS:



Habilitar/Deshabilitar un Conjunto de Cifrado

Puedes habilitar fácilmente un conjunto de cifrado marcando su casilla de verificación y deshabilitar un conjunto de cifrado desmarcándola.

Cuando haya terminado de seleccionar, haga clic en "Guardar".

Esto guardará su selección y recargará la nueva configuración en el servidor web integrado de Terminal Service Plus. Su nueva selección de suites de cifrado se aplica instantáneamente a cada nueva conexión a su servidor.

Selección de suites de cifrado recomendadas


Recomendamos a la mayoría de los administradores que utilicen nuestra selección de suites de cifrado recomendadas, simplemente haciendo clic en el botón “Deshabilitar parámetros débiles” y luego en el botón “Guardar”.

Esta acción deshabilitará todos los conjuntos de cifrado que actualmente se conocen como débiles.

Puedes verificar con [Herramienta de Pruebas en Línea de SSL Labs](#) sin esos conjuntos de cifrado débiles deberías obtener la calificación máxima: ¡A!


Clic para ayudar - Herramienta de administración - Complementos

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente? Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!




Clic para ayudar - Herramienta de administración - Avanzado

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente? Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!




Haga clic para ayudar - Herramienta de administración - Aplicaciones

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente?
Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!




Clic para ayudar - Herramienta de administración - Granja

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente? Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!




Clic para ayudar - Herramienta de administración - Licencia

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente? Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!



Haga clic para ayudar - Herramienta de administración - Impresora

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente?
Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!




Clic para ayudar - Herramienta de administración - Seguridad

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente?
Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!


Clic para ayudar - Herramienta de administración - Sesiones

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente? Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!




Clic para ayudar - Herramienta de administración - Sistema

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente? Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!




Clic para ayudar - Herramienta de administración - Web

¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente?
Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!



Clic para ayudar - Herramienta de administración - Web


¿Quieres obtener ayuda sobre una función de Terminal Service Plus Admin Tool rápidamente? Solo **haga clic en un mosaico o en una pestaña** ¡Ir a la ayuda correspondiente!





Cómo modificar el icono del cliente de TSplus


Cambia el icono de tu cliente

Para cambiar el ícono del cliente generado, simplemente crea un acceso directo del cliente y ve a las propiedades del acceso directo:










TSplus Client Setup program

Instalar


En el lado del cliente, **cada usuario tendrá que ejecutar un programa firmado llamado “Setup-ConnectionClient.exe” como requisito previo** .

Este programa está disponible en su servidor, en la carpeta del programa TSplus: C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\WindowsClient:



También está disponible en C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\ConnectionClient, por lo que sus usuarios pueden ejecutar el programa una vez en la dirección de su servidor web: _

<http://xxxxxxxxxxx/ConnectionClient/Setup-ConnectionClient.exe>




o por

[descargándolo](#)

Instalar para todos los usuarios

Ahora puede instalar el Cliente de Conexión para todos los usuarios. Esto significa que, una vez instalado, cualquier usuario en la computadora se beneficiará de él y podrá conectarse en modo remoteApp desde el Portal Web, así como con un archivo de cliente .connect generado.



Nota: Para que este pop-up aparezca, no debe tener ya instalado el Cliente de Conexión. También puede, durante una instalación utilizando la línea de comandos, especificar qué modo desea usar con el argumento /ALLUSERS o /CURRENTUSER para instalar respectivamente para todos los usuarios o para el usuario actual.

Nota Desde TSplus 12.40, el Programa de Configuración del Cliente y el [Configuración del cliente RemoteApp](#) se han fusionado y se pueden implementar con una sola configuración, por lo que si descargas la configuración del cliente de conexión, no será necesario descargar la del cliente de RemoteApp.

¿Cómo personalizar completamente la página de acceso web más allá de las capacidades del portal web?

Resumen

Al utilizar el [Portal Web](#) puedes personalizar las páginas de acceso web de Terminal Service Plus de manera extensa.

Sin embargo, en algunos casos, esto no es suficiente. En estos casos, puedes personalizar completamente la Página de Acceso Web, más allá de las capacidades del Portal Web, modificando tú mismo la Página de Acceso Web generada por el Webmaster Toolkit.

Advertencia, esta documentación está destinada únicamente a desarrolladores web experimentados.

Generando configuraciones obligatorias

Para incluir la configuración obligatoria en su página de Acceso Web, le recomendamos que comience generando su Página de Acceso Web utilizando el [Portal Web](#) .

Ubicación de archivos


La página de acceso web se generará en la carpeta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www”; por ejemplo, si eliges “index” como el nombre de la página, será el archivo llamado “index.html” en esta carpeta. Es un archivo HTML estándar, por lo que puedes utilizar todo tu conocimiento de los lenguajes de programación HTML, JavaScript y CSS para desarrollar tu página personalizada.

Todos los archivos de inclusión están escritos en relación con la carpeta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www”. Por ejemplo, el archivo principal de estilos CSS se encuentra en “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\common.css”, por lo que se incluye en el archivo de la página de acceso web HTML mediante la siguiente línea:

Página de Acceso Web Mínima

A partir de un archivo HTML generado por las Preferencias del Portal Web, lo reduciremos a una Página de Acceso Web mínima. Le aconsejamos que utilice un editor de texto como Notepad o Notepad++. no usa Word).

Después de nuestro trabajo, se verá como la captura de pantalla a continuación:



The screenshot shows a minimalist web interface for a login page. It consists of three empty text input fields stacked vertically. Below the inputs is a button labeled "Log on". At the bottom, there are two radio buttons: the first is selected and labeled "HTML5 client", and the second is unselected and labeled "RemoteApp".

Primero, debes mantener todo lo que está entre los y etiquetas HTML:

- meta etiquetas para forzar a los navegadores a limpiar su caché
- inclusiones de archivos .js
- Declaraciones de configuración de JavaScript

Luego, puedes reducir el contenido entre las etiquetas HTML 'body' y '/body' a estas pocas líneas:

cliente HTML5 Aplicación Remota

Actualiza la página web en tu navegador, y deberías obtener la página mínima de la captura de pantalla anterior.

Recomendamos que limpie la caché de su navegador después de guardar cualquier archivo modificado.


¡Finalmente, ahora depende de ti!


Mientras mantengas las llamadas a las funciones de JavaScript en eventos específicos y los identificadores dados (id="..."), tu Página de Acceso Web completamente personalizada funcionará bien.

Editar o eliminar los parámetros de un cliente generado


Hay muchas razones por las que querrías cambiar los parámetros de tu cliente de conexión: la dirección IP de tu servidor TSplus cambió, necesitas agregar la redirección de impresoras, cambiar la configuración de la impresora universal o algo así...

- Primero necesitas crear un acceso directo del archivo ConnectLauncher.exe, ubicado en la carpeta RDP6 del perfil del usuario:








- Luego, haz clic derecho sobre él y selecciona propiedades. Coloca el mouse al final del campo "destino" y escribe la ruta del cliente seguida de "?", por ejemplo: C:\Users\John\Desktop\clientname.connect ?



Ahora haga clic en Aceptar y haga doble clic en el acceso directo. Aparece una lista de conmutadores:




Haga clic en Aceptar, la lista de todos los parámetros aparece en una ventana pequeña. Ahora puede editarlos para que coincidan con sus preferencias, necesitará cerrar sesión y volver a iniciar sesión para aplicar los cambios.



Limpiar los parámetros de un cliente generado

Después de haber lanzado el cliente al menos una vez, puedes limpiar los parámetros eliminando el archivo client.txt ubicado en la carpeta RDP6:



Habilitar el protocolo HTTPS

Caso estándar

A partir de la versión 9.20 de Terminal Service Plus, puedes redirigir cada solicitud web que utilice HTTP al protocolo seguro HTTPS.

Para activar esta función en un servidor, edita (o crea) el archivo "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin" y añade la siguiente línea:

```
disable_http_only=true
```

Guarde el archivo y reinicie los servidores web de Terminal Service Plus (AdminTool > Web > Reiniciar servidores web o vuelva a leer la configuración accediendo <http://127.0.0.1/w0j3?settings.bin>).

Una vez que esta función esté habilitada, puede intentar navegar a la página web insegura en:

<http://tu-servidor>

y redirigirá automáticamente su solicitud a la página del Portal Web seguro en:

<https://your-server>

Caso especial: Puertos web personalizados

Si está utilizando un puerto específico para servir HTTPS, edite el archivo "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin" y use la siguiente línea en lugar de la línea descrita anteriormente:

```
disable_http_only="dominio.com:4431"
```

donde domain.com es el nombre de host de su propio servidor y 4431 es su puerto HTTPS personalizado.

Guarde el archivo y reinicie los servidores web de Terminal Service Plus (AdminTool > Web > Reiniciar servidores web).

Una vez que esta función esté habilitada, puede intentar navegar a la página web insegura en:

<http://domain.com>

y redirigirá automáticamente su solicitud a la página del Portal Web seguro en:

<https://domain.com:4431>

Comentario: Incluso si esto no es seguro, pero deseas deshabilitar ssl/https en el puerto http, edita el archivo settings.bin y añade: `disable_ssl_on_http=true`, guarda y reinicia los servidores.

Deshabilitar http en https

Por defecto, se permite el acceso <https://my-domain.com> , <https://my-domain.com:80> , <http://my-domain.com:443> . Así que permite http en el puerto 443 o permite https en el puerto 80, no tiene impacto en la seguridad y facilita volver a una conexión xhr degradada cuando no es posible el soporte de websockets. Pero si se desea deshabilitarlo, edite el archivo settings.bin y agregue la siguiente línea:

```
disable_http_on_https=true
```

Luego reinicie los servidores web de Terminal Service Plus (AdminTool > Web > Reiniciar servidores web o volver a leer la configuración). <http://127.0.0.1/w0j3?settings.bin>)

Cumplimiento de HTTPS y validación gratuita del certificado SSL

Tenga en cuenta que esta función de aplicación de HTTPS es completamente compatible con nuestro [Certificado SSL gratuito](#) característica.

Hacer obligatorio el uso del portal web para conectarse al servidor

A partir de la versión 6.60 de Terminal Service Plus, puedes bloquear/deshabilitar cualquier intento de conexión utilizando mstsc.exe (o cualquier cliente RDP) a través del puerto abierto/redirigido (80 o 443).

Esta función solo permite accesos desde el Portal Web de Terminal Service Plus y desactiva cualquier otra conexión RDP en el puerto 80/443.

Para activar esta función en un servidor, edita el archivo C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\AppControl.ini y añade/modifica la siguiente variable:

Seguridad Block_rdp_splitter=si


Gerente de Granja

Resumen

El Administrador de Granja es la interfaz de usuario centralizada de administración de granjas de Terminal Service Plus.


El objetivo del Farm Manager es que el Administrador pueda administrar todos sus servidores de Terminal Service Plus desde una ubicación centralizada, a saber, la aplicación Farm Manager que se ejecuta en el servidor Farm Controller.

Para ejecutar la aplicación Farm Manager, abre una sesión de Administrador. **en el servidor que se convertirá en el Controlador de Granja** , luego abra la herramienta de administración de Terminal Service Plus, haga clic en la pestaña "Granja", luego en "Administrador de Granja" como se muestra a continuación:



Servidores

La pestaña "Servidores" se muestra por defecto al iniciar el Administrador de Granja:



En esta pestaña, puedes ver la lista de Servidores de Aplicaciones en la Granja,


[agregar un nuevo Servidor de Aplicaciones a la Granja](#)

y realizar varias acciones en un Servidor de Aplicaciones seleccionándolo y haciendo clic en uno de los siguientes botones:

- “ Conectar al servidor ”: abra el cliente RDP predeterminado y conéctese automáticamente al servidor seleccionado. Si sus credenciales están guardadas en MSTSC, se utilizarán; de lo contrario, tendrá que ingresar sus credenciales.
- “ Detalles ”: mostrar una ventana con los detalles del servidor seleccionado: nombre, nombre de host, puertos, versiones.
- “ Eliminar ”: eliminar permanentemente el servidor seleccionado de la granja (puedes volver a agregarlo más tarde con el botón "Agregar").
- “ Habilitar ”: establecer el estado del servidor seleccionado en "Activo" (este es el estado predeterminado).
- “ Deshabilitar ”: establecer el estado del servidor seleccionado en "Deshabilitar" (este estado se utilizará más adelante para la función de balanceo de carga y casos de uso de drenaje de usuarios).
- “ Actualizar ”: realizar una actualización completa de la lista de Servidores de Aplicaciones.

Sesiones

Haga clic en el menú "Sesiones" para mostrar la siguiente pestaña:




En esta pestaña, puedes ver la lista de Sesiones de Usuario en cualquier Servidor de Aplicaciones de la Granja, conectarte al Servidor de Aplicaciones seleccionado y realizar varias acciones en una o varias Sesiones de Usuario seleccionándola(s) y haciendo clic en uno de los siguientes botones:

- “Desconectar”: desconectar la(s) sesión(es) de usuario seleccionada(s) (el usuario aún podrá volver a conectarse a su sesión).
- “Cerrar sesión”: cerrar la(s) sesión(es) de usuario seleccionada(s) (todas las modificaciones no guardadas se perderán, las aplicaciones se cerrarán abruptamente).
- Enviar mensaje: mostrar una ventana para ingresar un título y un texto, luego enviar este mensaje a la(s) sesión(es) de usuario seleccionada(s).
- Ver: Ver una sesión de usuario seleccionada.
- “Control”: Controlar remotamente una sesión de usuario seleccionada.
- “Actualizar”: realizar una actualización completa de la lista de sesiones de usuario para el servidor seleccionado.

La lista de sesiones de usuario se actualiza automáticamente cada 5 segundos. Este refresco automático se detiene si el servidor seleccionado se vuelve no disponible. Un clic en el botón "Actualizar" reanudará el refresco automático.

Configuraciones


Haga clic en el menú "Configuración" para mostrar la siguiente pestaña:



Usando esta función de Administrador de Granja, puede configurar todos los Servidores de Aplicaciones en su Granja desde una ubicación centralizada.

En esta pestaña, puedes ver la lista de todas las configuraciones que se pueden gestionar a nivel de Granja.

Para editar una configuración, ya sea haz clic en ella en la lista de configuraciones y haz clic en el botón "Editar..." o simplemente haz doble clic en la configuración. Se mostrará la siguiente ventana:




The image shows a Windows-style dialog box titled "AdminTool Language". It has a blue header bar with a close button (X) in the top right corner. The main content area is light gray and contains the following elements: a bold title "AdminTool Language", a label "Description:" followed by a text box containing "Set the AdminTool interface language.", a label "Value:" followed by two radio button options: "Not Configured" and "Configured:". The "Configured:" option is selected, indicated by a filled circle. Below the radio buttons is a dropdown menu currently showing "English" with a downward arrow. At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".


Si desea aplicar esta configuración a todos los Servidores de Aplicaciones en su Granja, haga clic en "Configurado" y elija un valor.

Si no desea establecer esta configuración a nivel de Granja, haga clic en "No configurado". En este caso, los valores existentes no se cambiarán en los Servidores de Aplicaciones.

Una vez que haya configurado todos los ajustes que desea cambiar, haga clic en "Aplicar todo..." para aplicar todos sus ajustes configurados en los servidores de su Granja. Se mostrará la siguiente ventana:




Verifique todos los servidores en los que desea aplicar la configuración que ha configurado, luego haga clic en "Aceptar". Se mostrará la siguiente ventana, que le permitirá monitorear el progreso de la tarea:



Todas las configuraciones marcadas como "Configurado" se han actualizado ahora en todos los Servidores seleccionados.

Balanceo de Carga

Haga clic en el menú "Balanceo de Carga" para mostrar la siguiente pestaña:



The screenshot shows the 'Farm Manager' application window with the 'Load-Balancing' tab selected. The window has a blue header bar with the 'Farm Manager' title and standard window controls. Below the header, there's a navigation bar with 'Servers', 'Sessions', 'Settings', and 'Load-Balancing' (highlighted in orange). Under the navigation bar, there are two buttons: 'Connect to Server' and 'Refresh'. The main area contains a table with the following data:

	Name	Hostname	Status	Enabled	Users	CPU (%)	Memory (%)	I/O (%)
	APP-SERVER-1	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
	APP-SERVER-2	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
	APP-SERVER-3	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	0	26	0
	APP-SERVER-4	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
	APP-SERVER-5	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
	APP-SERVER-6	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	0	26	0
	APP-SERVER-7	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	4	26	0
	APP-SERVER-8	demo.tsplus.net	Up	No	0	2	26	0

En esta pestaña, puedes ver la lista de estado de los servidores con balanceo de carga y realizar varias acciones en un servidor de aplicaciones seleccionándolo y haciendo clic en uno de los siguientes botones:

- “Conectar al servidor”: abre el cliente RDP predeterminado y conéctate automáticamente al servidor seleccionado. Si tus credenciales están guardadas en MSTSC, se utilizarán; de lo contrario, tendrás que ingresar tus credenciales.
- “Actualizar”: realizar una actualización completa del estado de la lista de servidores con balanceo de carga.

La lista de estado de servidores con balanceo de carga se actualiza automáticamente cada 5 segundos. Esta actualización automática se detiene si la conexión se vuelve no disponible. Un clic en el botón "Actualizar" reanudará la actualización automática.


Visión general de la granja

Nombramiento

El objetivo de las funciones de TSplus Farm es permitir al Administrador gestionar todos sus servidores TSPlus desde un solo servidor. Este servidor se llama el **Controlador de Granja** .

Los servidores de TSplus en la Granja se llaman el **Servidores de Aplicaciones** , o solo Servidores.

Finalmente, la aplicación que permite al Administrador gestionar y monitorear su Granja se llama el **Gerente de Granja** .



Historial de lanzamientos

- API 1.4 (lanzado con TSplus 10.10)
 - Monitoreo centralizado de balanceo de carga
 - Habilitar/Deshabilitar un Servidor en el Administrador de Balanceo de Carga de TSplus
 - Traducciones en múltiples idiomas (se utilizará el idioma de TSplus)
 - Se añadieron varias configuraciones + se corrigieron errores de visualización

- API 1.3 (lanzado con TSplus 9.70)
 - Configuración de monitoreo y gestión centralizados (Configuraciones globales / Panel flotante / Cliente RemoteApp / Cliente HTML5)
- API 1.2 (lanzado con TSplus 9.60)
 - Gerente de Granja
 - Gestión centralizada de servidores (agregar/eliminar)
 - Monitoreo y gestión centralizados de sesiones (mensajes/desconexión/cierre de sesión)
- API 1.1 (lanzado con TSplus 9.30)
 - Internos de balanceo de carga
 - Balanceo de Carga Sesiones Pegajosas

Requisitos de la granja

Requisitos de hardware

Controlador de granja y servidores de aplicaciones tienen el estándar [Requisitos de Terminal Service Plus](#) para hardware.

Requisitos del sistema operativo

Los controladores de granja y los servidores de aplicaciones deben utilizar uno de los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows Server 2012
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 10 Pro
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

Se admiten plataformas de 32 y 64 bits.

Requisitos de red

Cada servidor de aplicaciones debe ser accesible desde el controlador de la granja.

Más específicamente, el Controlador de Granja enviará solicitudes a cada Servidor de Aplicaciones en su puerto API (19955 por defecto) y este puerto debe estar abierto en cualquier firewall que se encuentre entre el Controlador de Granja y los Servidores de Aplicaciones.

La latencia de la red debe ser baja entre el Controlador de Granja y los Servidores de Aplicaciones. Se recomienda una latencia inferior a 200 ms, y se requiere una latencia inferior a 2 000 ms.

Requisitos del software

Se requiere .NET 2.0 o superior; esto no debería ser un problema, ya que una versión compatible de .NET está habilitada por defecto en cada sistema operativo compatible con Terminal Service Plus Farm.

Licencia y Requisitos de Versión de Terminal Service Plus

Terminal Service Plus debe estar en la edición "Enterprise" en el Controlador de Granja y en todos los Servidores de Aplicaciones.

Todos los servidores también deben ejecutar la misma versión de Terminal Service Plus.

Requisitos de configuración

Los controladores de granja y los servidores de aplicaciones deben tener la misma fecha/hora configurada. Se recomienda encarecidamente sincronizar el reloj de Windows de todos los servidores con un servidor de hora de Internet si no se ha hecho ya.

Requisitos de los usuarios


Un Active Directory es **no** necesario, sin embargo, si tiene un Active Directory, entonces sus Administradores de Dominio también deben ser Administradores Locales del Controlador de Granja para poder usar Terminal Service Plus Farm Manager.

Configuración de granja

Promocionando un servidor al rol de controlador de granja

Abrir una sesión de Administrador **en el servidor que se convertirá en el Controlador de Granja** (usualmente este es el servidor "Gateway").

Abre la herramienta de administración de Terminal Service Plus, haz clic en la pestaña "Gateway" y luego en "Farm Manager" como se muestra a continuación:



Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo:



Haga clic en "Sí" para promover el Servidor actual: se convertirá en el Controlador de su Granja.


Siguiente, el [Gerente de Granja](#) se mostrará la ventana principal: este es el Administrador de Granja, la interfaz de usuario centralizada para la administración de la granja.

Agregar un servidor de aplicaciones a la granja


Una vez que haya un Controlador de Granja, puede agregar Servidores de Aplicaciones a la Granja.

Para hacerlo, abra una sesión de Administrador **en el Servidor de Aplicaciones** desea agregar a la Granja.


Este es la "Clave" del servidor. Esta Clave es la "contraseña" de su servidor para todas las funciones relacionadas con la Terminal Service Plus. Trate esta Clave como una contraseña: no la comunique a nadie, no la muestre públicamente.



Ahora abre una sesión de Administrador **en el Controlador de la Granja** y abra el Administrador de Granja en él:



En la pestaña "Servidores" predeterminada, haga clic en el botón "Agregar". Se mostrará la siguiente ventana:



The image shows a dialog box titled "Add a new Application Server" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains four text input fields and two buttons at the bottom. The first field, labeled "Name:", contains the text "APP-SERVER-1". The second field, labeled "Hostname:", contains the text "app-srv-1.example.org". The third field, labeled "Key:", contains a series of "X" characters. The fourth field, labeled "Port:", contains the text "19955". At the bottom left is a "Save" button, and at the bottom right is a "Cancel" button.

Field Label	Value
Name:	APP-SERVER-1
Hostname:	app-srv-1.example.org
Key:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Port:	19955

Buttons: Save, Cancel

Ingrese los detalles del Servidor de Aplicaciones, así como la Clave que recuperó justo antes, luego haga clic en el botón "Guardar" para agregar el Servidor de Aplicaciones a la Granja.

Transferencia de archivos rápida y fácil entre el usuario y el servidor

Resumen


TSplus incluye un método único de transferencia de archivos:

- desde la estación de trabajo del usuario local => al Escritorio Remoto del usuario
- desde el servidor TSplus => al escritorio del usuario local

Porque las transferencias de archivos se basan en un Canal Virtual, es mucho más rápido que una copia de archivos, y se puede hacer. **incluso cuando las unidades de disco del usuario local no están mapeadas** .

Programa de transferencia de archivos y clientes generados

El programa de transferencia de archivos se encuentra en la carpeta de su programa TSplus, bajo el nombre "FileTransfer.exe" en la siguiente ruta: "UserDesktop\files"



Transferencia de archivos


Transferir archivos es muy fácil.

Primero, lance la Transferencia de Archivos (por ejemplo, utilizando el Panel Flotante de TSplus):




Luego navega a tu archivo utilizando el árbol de carpetas:

- las carpetas y archivos del servidor están en el **parte izquierda de la ventana (lado del servidor)**
- las carpetas y archivos de la estación de trabajo local están en el **parte derecha de la ventana (lado del cliente)**



Finalmente, haz clic derecho en el archivo que deseas transferir al otro lado y haz clic en "Enviar al servidor" (o "Enviar al cliente"):



La transferencia de archivos funciona desde la estación de trabajo local al servidor, así como en la otra dirección (del servidor a la estación de trabajo local).

Nota Al utilizar la utilidad de transferencia de archivos desde una sesión HTML5, podrá transferir sus archivos del servidor al cliente únicamente. Por favor, prefiera el [Método de menú superior HTML5](#) donde puedes subir archivos al servidor, descargar al cliente y gestionar tu lista de transferencias de archivos.


Panel flotante y panel de aplicaciones

Puedes elegir habilitar el Panel Flotante o el Panel de Aplicaciones para tus usuarios o grupos. Estas dos formas de publicar aplicaciones están disponibles para cualquier método de conexión.

###Panel Flotante

Si se activa con las aplicaciones asignadas, puede ver en la parte media-izquierda de la pantalla del usuario la mini lista desplegable de aplicaciones o panel flotante (muy apreciado por los usuarios de TSplus):

Asignarlo como una aplicación:



Seleccione el Panel Flotante, luego haga clic en el mosaico "Editar Aplicación" para personalizar el Panel Flotante a su conveniencia:

TSplus - Administration Console

TSPLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLIATIONS

PUBLISH

USERS

PRINTER

WEB

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

+ Add Application

Edit Application

Desktop, Taskbar, Floating Panel and Application Panel

Microsoft Remote Desktop

TSplus Remote Taskbar

FloatingPanel

Application Panel

Published Applications

Office Programs

Sales

Web

Products

Floating/Folder Panel

☒ Floating Panel preference

☐ Application Panel preference

Floating Panel

Remote App

Your session name is:

You are not allowed to start any Remote Application so far
Please contact your administrator

Remote Applications

To remotely start one application
just click on its icon or click on its button

Logoff

You are connected to:

Would you like to logoff now?

☒ Large size: Display Icons and Application Names

☐ Small size: Only icons (no Application Names)

☐ Do not switch to Small Size (Only Icons) over 8 applications

Customize the Floating Panel logo

☐ Do not display the Floating Panel Logo

Select your own logo (.bmp, 122x74 pixels)

Select...Reset logo

With or without Slider on the top right side

☒ Display the Slider

☐ Hide the Slider

With or without Minimize/Close buttons

☐ Display Minimize/Close

☒ Hide Minimize/Close

With or without log off button

☒ Display log off button

☐ Hide log off button

Background color:

0xFFFFFFFF

Select...

Preview

Text color:

0x000000

Select...

Save

Floating/Folder Panel

☒ Floating Panel preference
 ☐ Application Panel preference

Floating Panel

Remote App

Your session name is:

You are not allowed to start any Remote Application so far

Please contact your administrator

Remote Applications

To remotely start one application

just click on its icon or click on its button

Logoff

You are connected to:

Would you like to logoff now?

☒ Large size: Display Icons and Application Names
☐ Small size: Only Icons (no Application Names)
☐ Do not switch to Small Size (Only Icons) over 8 applications

Customize the Floating Panel logo

☐ Do not display the Floating Panel Logo
 Select your own logo (.bmp, 122x74 pixels)

Select...

Reset logo

With or without Slider on the top right side

☒ Display the Slider
 ☐ Hide the Slider

With or without Minimize/Close buttons

☐ Display Minimize/Close
 ☒ Hide Minimize/Close

With or without log off button

☒ Display log off button
 ☐ Hide log off button

Background color:

0xFFFFFFFF

Select...

Preview

Text color:

0x000000

Select...

Save

Estas diversas opciones pueden permitirte personalizar la experiencia del usuario final.

Aquí están las diferentes opciones de visualización del Panel Flotante, donde puedes configurar,

- Modificar el texto mostrado,
- Elige tu tamaño preferido, entre grande y pequeño, donde solo puedes mostrar íconos.

- Agrega tu propio logotipo,
- Personaliza el color del fondo y del texto,
- Mostrar el control deslizante o no,
- Mostrar los botones de Minimizar/Cerrar o no,
- Mostrar el ícono de cierre de sesión o no...



Por favor, tenga en cuenta que más de 8 aplicaciones, el Panel Flotante se cambia automáticamente a tamaño pequeño. Si aún desea que se muestren los nombres de las aplicaciones, seleccione “No cambiar a tamaño pequeño (solo íconos) con más de 8 aplicaciones.

El **Panel de carpetas** es personalizable también y permite mostrar las aplicaciones asignadas, la carpeta de escritorio del usuario o el contenido de una carpeta específica en su sesión con muchas opciones de visualización:

Floating/Folder Panel — ✕

☐ Floating Panel preference ☒ Folder Panel preference

Folder Panel

☒ Display only Assigned applications
☐ Display the user Desktop folder content
☐ Display one folder specific folder content Select...

☐ Hide title bar ☐ Hide log off button

Panel Size


☐ Small ☒ Medium ☐ Large ☐ Full screen

Panel position


☒ Center ☐ Top left ☐ Center aligned left side

☒ Pop-up style ☐ Windows style Preview Save

Puedes cambiar el tamaño, la posición y el estilo del Panel de Carpetas (Emergente o Ventanas) a tu conveniencia:




Pop-up style




Windows style

###Panel de Aplicaciones

El Panel de Aplicaciones te da la posibilidad de organizar las aplicaciones mostradas, exactamente como en el Portal de Aplicaciones Web, pero simplemente asignándolo a un usuario o grupo.



El Administrador puede personalizarlo eligiendo mostrar el logo de TSplus o su propio logo, mostrar la línea de encabezado debajo del logo y el pie de página, cambiar el color o elegir no mostrar nada de esto desmarcando las casillas correspondientes. También puede ajustar el número de aplicaciones mostradas por líneas y columnas ingresando el número de aplicaciones mostradas por línea, así como la alineación y el nombre del panel de Aplicaciones.




Por ejemplo, mostrar seis aplicaciones en una columna, sin logo; o mostradas en 2 columnas y 3 filas, con el logo de TSplus:




Compartición de carpetas asegurada - Folder.exe

La aplicación Folder mostrará de manera segura el contenido de una carpeta que pondrá a disposición de sus usuarios. Primero, cree una carpeta en su servidor con las aplicaciones o documentos que desea compartir. Abra un explorer.exe y localice la aplicación folder.exe en C:\Program Files\tsplus\UserDesktop\files:




Cree un acceso directo de este archivo. Edite las propiedades de este acceso directo haciendo clic derecho sobre él. Luego modifique la ruta de destino del acceso directo ingresando la ruta de su carpeta de aplicaciones en la línea "Destino", después de la ruta de destino original, por ejemplo:


"C:\Program Files\tsplus\UserDesktop\files\folder.exe" "C:\Shared Folder"



Cuando abras el acceso directo de la carpeta.exe, debería verse así (con tus propios documentos y aplicaciones):




Este acceso directo se puede copiar a la carpeta de escritorio del perfil de un usuario o puedes publicar el folder.exe para un usuario como una aplicación. Si haces lo último, tendrás que indicar la ruta de tu carpeta en la sección de opciones de la línea de comandos.



Hay una forma alternativa de compartir una carpeta de documentos.

Publicando una carpeta compartida como una aplicación única :

Agregue una nueva aplicación. En el nombre para mostrar, escriba el nombre de la carpeta compartida o cualquier nombre que desee. Haga clic en el botón de explorar ubicado en el lado derecho del campo "Ruta/Nombre de archivo" y localice C:\Windows\explorer.exe. El directorio de inicio se completará automáticamente con la ruta de explorer.exe. En el campo de opción de línea de comando, escriba la ruta de la carpeta compartida, puede ser una carpeta local o una carpeta compartida en red utilizando una ruta UNC (ejemplo: \\data\carpeta compartida). Complete el campo a continuación con la información de su carpeta compartida.




The image shows a "New Application" dialog box with the following fields and values:

- Path/Filename:** C:\\Windows\\explorer.exe
- Start Directory:** C:\\Windows
- Display Name:** Windows Explorer
- Command line option:** C:\\Shared Folder
- Window State:** Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)


At the bottom, there are three buttons: "Save", "Test", and "Cancel". The "Save" button is highlighted with a blue border.

Luego haga clic en "Guardar".

Haga clic en la pestaña "Asignar aplicación". Marque las casillas de TSplus Remote Taskbar y Shared Folder:




Aquí está el resultado, cuando abres una sesión con un cliente rdp, verás la barra de tareas de TSplus con la aplicación de carpeta compartida:



También puedes hacer esto con el panel flotante. Abre una herramienta de administración y haz clic en la pestaña "Asignar aplicación". Marca las casillas del Panel Flotante y la Carpeta Compartida.

Aquí está el resultado:



Certificado HTTPS gratuito y fácil de instalar

Resumen

A partir de la versión 9.20, Terminal Service Plus ofrece una función fácil de usar para generar un certificado HTTPS gratuito y válido.

En 3 clics de ratón obtendrá un certificado válido y seguro, renovado automáticamente y configurado automáticamente en el servidor web integrado de Terminal Service Plus.

Esta función utiliza [Let's Encrypt](#) proporcionar un certificado HTTPS gratuito y seguro para sus conexiones HTTPS.

Requisitos


Por favor, asegúrese de que su servidor Terminal Service Plus cumpla con estos requisitos antes de utilizar el Administrador de Certificados Gratuito:

- Debes **utilice el servidor web integrado de Terminal Service Plus escuchando en el puerto 80 para HTTP** Esto es requerido por el proceso de validación de propiedad de dominio de Let's Encrypt.
- Tu **el nombre de dominio del servidor debe ser accesible** desde Internet público. Esto también es necesario para validar que usted es el verdadero propietario del dominio.
- Debes **ejecute este programa en el servidor Gateway o en un servidor independiente, no en un servidor de aplicaciones** (excepto si su Servidor de Aplicaciones es accesible desde Internet público y tiene un nombre de dominio público).


No es posible obtener un certificado para una dirección IP, ya sea pública o privada. No es posible obtener un certificado para un nombre de dominio interno (es decir, un dominio que solo se resuelve dentro de su red privada).

Administrador de Certificados Gratuito GUI

Para abrir la interfaz gráfica del Administrador de Certificados Gratuitos de Terminal Service Plus, abra la herramienta de administración de Terminal Service Plus, haga clic en la pestaña "Web - HTTPS" y luego haga clic en "Generar un certificado HTTPS válido gratuito" como se muestra en la captura de pantalla a continuación:



El Administrador de Certificados Gratuito GUI se abrirá y te recordará los requisitos previos, como se muestra en la captura de pantalla a continuación:



Por favor, lea atentamente y verifique que su servidor cumpla con todos los requisitos, luego haga clic en el botón "Siguiente".

Paso 1: Ingresa tu correo electrónico

Como se muestra en la captura de pantalla a continuación, solo necesita ingresar una dirección de correo electrónico válida.

Este correo electrónico no se utilizará para enviarte spam. De hecho, ni siquiera se enviará a Terminal Service Plus ni a ningún tercero, excepto al emisor del certificado: Let's Encrypt.

Solo se pondrán en contacto contigo si es necesario, de acuerdo con sus Términos de Servicio.

Generate a free valid HTTPS certificate

Registration

Let's Encrypt account creation

Administrator Email:


Please enter a valid address.
Let's Encrypt will only contact you if required and only regarding the certificate.

< Back Next > Cancel

Ingresa un correo electrónico válido, luego haz clic en el botón "Siguiente".

Paso 2: Aceptar los Términos de Servicio

Como se muestra en la captura de pantalla a continuación, podrá abrir los Términos de Servicio de Let's Encrypt haciendo clic en el gran botón.



Generate a free valid HTTPS certificate

TOS Agreement
Let's Encrypt Terms Of Service

[Click here to read Let's Encrypt TOS](#)

☒ I agree to Let's Encrypt TOS

< Back Next > Cancel

Para aceptar estos Términos de Servicio y continuar, marque la casilla y haga clic en el botón "Siguiente".

Paso 3: Ingrese el nombre de dominio del servidor

Como se muestra en la captura de pantalla a continuación, solo necesita ingresar el nombre de dominio público de su servidor.


The screenshot shows a window titled "Generate a free valid HTTPS certificate". Inside, the "Domain Validation" section is active, showing "Automatic validation of domain ownership". A text box labeled "Server Web Domain Name:" contains the text "teminalserviceplus.ddns.net". Below the text box, there is explanatory text: "Please enter the fully qualified domain name of the current server. This is the domain you are using to access this server from the Internet, without protocol (http://) and without port (:443)." followed by two examples: "Example: server1.example.com" and "Example: example.com,www.example.com". At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".

Este es el Nombre de Dominio accesible públicamente por Internet, algo como gateway.tu-empresa.com. También puedes ingresar otro nombre de dominio o un nombre de subdominio, separados por una coma. Ejemplo: "server1.ejemplo.com, www.server1example.com "

Como se explica en la GUI, no añada un prefijo de protocolo y/o un sufijo de puerto, solo ingrese el nombre de dominio limpio.

El certificado se generará para este nombre de dominio y solo será válido en una página web alojada en este nombre de dominio. Si sus usuarios se conectan a su Web Portal utilizando <https://server1.example.com:1234> entonces debes ingresar "server1.example.com".

¡Disfruta de tu certificado!



Terminal Service Plus Free Certificate Manager ahora utilizará todos los datos para conectarse con Let's Encrypt, validar que realmente posees el nombre de dominio que escribiste y obtener el certificado válido correspondiente.


Una vez que el programa recibe el certificado, manejará automáticamente todas las conversiones de formato de archivo requeridas y recargará suavemente el servidor web integrado de Terminal Service Plus para aplicar el nuevo certificado a cada nueva conexión. El servidor web es **no** reiniciado y ninguna conexión está detenida.

Renovación de certificado

Los certificados de Let's Encrypt son válidos por 90 días.

Terminal Service Plus renovará automáticamente el certificado cada 60 días por seguridad. Se realiza una verificación en cada reinicio del servidor Windows, y luego cada 24 horas.

Puedes renovar manualmente tu certificado abriendo la herramienta Free Certificate Manager. Mostrará el nombre de dominio del certificado y su fecha de expiración, como se muestra en la captura de pantalla a continuación.



Para renovar manualmente su certificado, simplemente haga clic en el botón "Siguiendo".

El botón "Restablecer dominio" en esta ventana elimina el certificado SSL y reconfigura el servidor web a su estado original antes de usar el Administrador de certificados.

Mejores Prácticas

Si no ocurre ningún error, Terminal Service Plus renovará el certificado automáticamente cada 60 días. Le recomendamos que usted **verifique cada 60-70 días** que su certificado ha sido renovado automáticamente.

También recomendamos que usted **haga una copia de seguridad al menos una vez al mes** la siguiente carpeta y sus subcarpetas:

C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files.lego

Esta es una carpeta interna que contiene la clave privada de su cuenta de Let's Encrypt, así como el par de claves de su certificado.

Solución de problemas

En caso de un error por favor, contacte con el soporte y envíeles el siguiente archivo de registro

C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files.lego\logs\cli.log

Este archivo de registro (y tal vez los otros archivos de registro en la misma carpeta) debería ayudar a nuestro equipo de soporte a investigar y comprender mejor el problema.

Si desea restaurar un certificado utilizado anteriormente ve a la carpeta:

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver

Contendrá todos los archivos “cert.jks” utilizados. Estos son los archivos de “almacenamiento de claves” y nunca los eliminamos, solo los renombramos con la fecha y hora de su desactivación.

Códigos de error

- Error 801: El Administrador de Certificados Gratuito no pudo registrar su cuenta de Let's Encrypt. Verifique su conexión a Internet. Asegúrese de que su correo electrónico no esté ya registrado en Let's Encrypt. Intente nuevamente con otro correo electrónico.
- Error 802 y Error 803: El Administrador de Certificados Gratuito no pudo recuperar la dirección URL de los Términos de Servicio de Let's Encrypt. Este es un error no bloqueante: aún puedes continuar y aceptar los Términos de Servicio de Let's Encrypt; asegúrate de leerlos primero desde tu navegador, por supuesto.
- Error 804: El Administrador de Certificados Gratuito no pudo validar su acuerdo con los Términos de Servicio de Let's Encrypt con los servidores de Let's Encrypt. Verifique su conexión a Internet. Inténtelo de nuevo.
- Error 805 y Error 806: el Administrador de Certificados gratuito no pudo validar que usted posee el dominio que ingresó durante la creación del certificado (Error 805) o la renovación del certificado (Error 806). Verifique nuevamente todos los requisitos previos. Verifique su conexión a Internet. Verifique que su servidor web esté escuchando en el puerto 80. Verifique que no esté utilizando un servidor web de terceros como IIS o Apache. Verifique que su nombre de dominio sea accesible desde Internet público.

Servidor de puerta de enlace: prevenir el acceso RDP y permitir HTTP


Hay 2 formas de acceder al Servidor Gateway:

- HTML5 / HTML
- Sesión RDP (a través de la IP/DNS del Gateway - Número de puerto)

Cómo BLOQUEAR HTML/HTML5


Podemos usar mstsc con un número de PUERTO y RDP en un servidor de aplicación / puerta de enlace de TSplus.

Sin embargo, si utilizamos estas herramientas de seguridad avanzadas ubicadas en la consola de administración de TSplus en el servidor de puerta de enlace, accediendo a la pestaña de seguridad y luego haciendo clic en la opción de seguridad avanzada...




...el acceso se deniega al intentar conectarse con RDP. Para evitar este comportamiento, en el Servidor Gateway, deberá hacer lo siguiente:


- Ve a Gpedit.msc, luego en Configuración del equipo, haz clic en la carpeta Plantillas administrativas, en la carpeta Componentes de Windows y en Servicios de escritorio remoto:



- Luego, haga clic en la carpeta del Cliente de Conexión de Escritorio Remoto, haga doble clic en la configuración “Permitir archivos .rdp de editores desconocidos” y habilítelo, así como en “Configurar la autenticación del servidor para el cliente”:



- Bajo el menú del Cliente de Escritorio Remoto, haga clic en la carpeta Host de Sesión de Escritorio Remoto, luego en la carpeta Seguridad. Active la configuración "Requerir autenticación de usuario para conexiones remotas utilizando Autenticación a Nivel de Red".



Función de puerta de enlace

Terminal Service Plus Gateway tiene muchos beneficios.

Permite asignar servidores a usuarios o grupos.

Al hacerlo, sus usuarios podrán **acceder a sus servidores asignados en la web**. Esta función es útil si planeas tener un gran número de usuarios y [balanceo de carga](#) es requerido en cualquier caso.

Resumen

Un servidor se puede configurar como el Gateway de su granja de servidores.

- Puedes agregar, editar o eliminar servidores de tu granja.
- Puedes asignar uno o varios servidores a un usuario / un grupo local / un grupo de Active Directory. **Nota: La asignación de servidores solo funciona en la web, no con clientes de conexión.**


De acuerdo con sus credenciales, el usuario podrá elegir qué servidor desea acceder en la lista de servidores asignados a él.

Si la granja está dentro de un Dominio, el Gateway utilizará sus credenciales de AD y el usuario se conectará con Single Sign-On (SSO).


De lo contrario, debe tener las mismas credenciales locales en cada servidor.

Gestionando los servidores del Gateway


Abre la herramienta de administración y haz clic en la pestaña de Granja, luego en Servidores Asignados.



Haga clic en el botón "Administrar Servidores" para abrir la herramienta de gestión de servidores del Portal Gateway:



Cuando haga clic en el botón "Agregar un nuevo servidor", podrá agregar un servidor de Terminal Service Plus por nombre de visualización y dirección IP (puede escribir una IP o un nombre de dominio, sin un número de puerto):



Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar" para agregar el servidor a la lista de Servidores.


Para eliminar un servidor de la lista de Servidores, haga clic en el servidor que desea eliminar y luego haga clic en el botón "Eliminar servidor".

Después de un mensaje de confirmación, el servidor será eliminado de la lista.

También puedes editar un servidor seleccionándolo en la lista y haciendo clic en el botón "Editar servidor".


Gestionando usuarios de Gateway

Advertencia: No agregue usuarios o grupos aquí si su objetivo es usar balanceo de carga. Para gestionar los usuarios, haga clic en el botón "Asignar Servidores a Usuarios". Se abrirá la ventana "Asignar Servidores por Usuario o por Grupos".



Para asignar un servidor a un usuario, simplemente haga clic en el usuario en la lista de “Usuarios y Grupos” y luego marque la casilla del servidor en la lista de “Servidores”. Para eliminar un servidor de un usuario, simplemente haga clic en el usuario en la lista de “Usuarios y

Grupos” y luego desmarque la casilla del servidor en la lista de “Servidores”.




Notas


- El servidor debe ser agregado primero para asignarlo a un usuario.
- El ejemplo anterior es para un Dominio o un Grupo de Trabajo.
- Si utiliza un grupo de trabajo, los inicios de sesión de los usuarios deben ser los mismos en cada servidor de Terminal Service Plus que asigne.

Ejemplo de lo que obtendrán los usuarios al conectarse al Gateway


John puede seleccionar el servidor. Él quiere y obtendrá un inicio de sesión automático en este servidor:




Si escribe una contraseña incorrecta, John tendrá que volver a escribir su contraseña:



Julia tiene una lista diferente de servidores posibles:



Alguien intenta hackear el Gateway. No ve ningún servidor y el Gateway bloquea su acceso web.



*

• *

TSplus Granja de Servidores Arquitectura

Hay 2 opciones para implementar un conjunto de servidores TSplus:

Opción 1 Todos sus servidores tienen direcciones IP públicas y se pueden alcanzar desde Internet. **Opción 2** Solo se puede acceder al Portal de Gateway desde Internet. El Gateway está proporcionando un "Rol de Proxy Inverso".


En ambas opciones:

- Cada servidor tiene la misma configuración de TSplus.
- Cada servidor tiene los mismos puertos HTTP/HTTPS.
- Para publicar una nueva aplicación, simplemente agrégala a tus usuarios/grupos de usuarios en el AdminTool.

Por supuesto, asegúrate de que esta aplicación esté instalada en los Servidores de Aplicaciones objetivo.

Todos los tipos de acceso web están disponibles sin ninguna configuración específica: RemoteApp y clientes HTML5.

En la herramienta de administración, haz clic en el mosaico de Web, luego haz clic en el mosaico de Preferencias del Portal Web.



Marque la casilla "Generar una página web habilitada para el portal de Gateway", luego haga clic en "Guardar".

Preferences

Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field

☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☒ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files

☐ Use TSplus GUI


 Help...

 Reset

 Preview

 Save

En la página de Acceso Web, sus usuarios podrán elegir entre los servidores que se les asignaron:



Opción 1 - Todos los servidores tienen su propia dirección IP pública y se pueden alcanzar desde Internet.


Esta es la arquitectura recomendada para usar Terminal Service Plus Gateway.

Esta arquitectura sigue las mejores prácticas y permite al Administrador de TI industrializar su entorno:

- Cada servidor tiene la misma configuración de Terminal Service Plus.
- Cada servidor tiene los mismos puertos HTTP/HTTPS
- Desplegar un nuevo servidor de aplicaciones es solo cuestión de minutos (solo agrega el servidor a la granja en el AdminTool en el servidor Gateway)

Con esta arquitectura, todos los tipos de acceso están disponibles sin ninguna configuración específica: Remoteapp y clientes HTML5.

Esta arquitectura se describe en el diagrama a continuación:



*

• *


Opción 2: Solo se puede acceder al Portal Gateway desde Internet e incluye un "Rol de Proxy Inverso".

El Gateway de Terminal Service Plus también se puede configurar con solo 1 dirección IP

pública.

El Gateway redirige cualquier solicitud de conexión externa a cualquier servidor disponible. Si no utiliza la función de balanceo de carga, los usuarios se conectarán a su(s) servidor(es) asignado(s).

Esta arquitectura se describe en el diagrama a continuación:



Para más información sobre el rol de Proxy Inverso, consulte el [Documentación de la función de Proxy Inverso](#) .

TSplus granja de servidores sin balanceo de carga

Puedes establecer un rango de Servidores de Aplicaciones. Cada uno de ellos con diferentes tipos de aplicaciones (Servidor de Contabilidad, Servidor de Nómina, Servidores de Automatización de Oficinas...). En tal implementación, el Administrador ingresará una lista de servidores y asignará servidores a los usuarios. Por ejemplo, al usuario John se le permitirá acceder a los 3 servidores, pero el usuario Paul solo tendrá acceso al Servidor de Nómina.

Para configurar este tipo de Granja, por favor lea el párrafo anterior sobre [Gestionando usuarios de Gateway](#) .

Balanceo de Carga y Conmutación por Error :

La función Gateway no es compatible con el balanceo de carga. Cuando se activa el balanceo de carga, el usuario no podrá elegir el servidor en el que desea abrir una sesión. Es el balanceador de carga de TSplus el que verifica qué servidor está menos cargado y lo asignará a la solicitud de usuario entrante. Para configurar una granja de servidores con balanceo de carga, por favor lea [esta página](#) .

TSplus: Comenzar

Paso 1: Instalación.

Instalar Terminal Service Plus es un proceso fácil. Simplemente descárguelo desde nuestro sitio web, ejecute el programa Setup-TSplus.exe y espere hasta que el programa le pida reiniciar. Le recomendamos que instale Java antes de comenzar el programa de instalación. Java es obligatorio para beneficiarse de nuestra excelente tecnología de Web Access.


Ver [la documentación](#) y [el video](#) para la instalación.

Los archivos se descomprimen y se copian en:


- C:\Program Files\TSplus folder (sistemas de 32 bits)
- C:\Program Files(x86)\TSplus folder (sistema de 64 bits).

La versión de prueba es una edición completa de TSplus Enterprise y permite hasta 5 usuarios concurrentes durante un período de 15 días.

Después del reinicio, verás 2 nuevos íconos en tu Escritorio:



La AdminTool es lo que necesitas para usar TSplus.



El Generador de Clientes Portátiles creará un cliente de conexión TSplus para sus usuarios.

Requisitos previos :

En el lado del servidor :

Desde Windows XP hasta W10 y desde Windows 2003 hasta 2019 Server con al menos 2GB de memoria.

El sistema operativo debe estar en la unidad C. En el entorno de Windows Server, asegúrese de que el rol TSE/RDS y el rol de licencia TSE/RDS no estén instalados para evitar conflictos con los servicios de TSplus.

Es obligatorio utilizar una dirección IP privada fija y una dirección IP pública fija. Si su ISP (Proveedor de Servicios de Internet) no le proporcionó una dirección IP pública fija, necesita suscribirse a una cuenta DNS gratuita, consulte [este tutorial](#) para más información.

TSplus Remote Access servidor web integrado requiere **Java OpenJDK 17 o superior.** .



En el lado del cliente :

estación de trabajo de Microsoft Windows XP, W7, W8 y W10 son compatibles. Un lector de PDF (como FoxIt) y Java deben estar instalados en las PCs de los usuarios. **estación de trabajo Macintosh** Puedes usar cualquier cliente RDP de MAC o los clientes HTML5 de TSplus.

Estación de trabajo Linux Puedes usar el cliente RDP Rdesktop de Linux o los clientes HTML5 de TSplus.

Paso 2: Creando usuarios.

Después del reinicio, el host de TSplus está casi listo para funcionar. Así que la primera acción será crear usuarios y el AdminTool te ayudará a hacerlo. Ve a la pestaña Herramientas del sistema, luego haz clic en "Usuarios y grupos". Esto te llevará a la ventana de Usuarios y grupos locales.




Cada usuario debe tener un inicio de sesión Y una contraseña. Tenga cuidado al crear usuarios con la casilla marcada por defecto: “El usuario debe cambiar la contraseña en el próximo inicio


de sesión”, si no desea que su usuario cambie su contraseña cada vez, desmarque esta casilla y marque “La contraseña nunca expira” o “El usuario no puede cambiar la contraseña”.

- **Para usuarios de Windows 10 Home** el proceso para crear usuarios es diferente, ya que recibirás este mensaje de error si deseas crear usuarios con TSplus:

Abre el menú de Inicio y haz clic en Configuración, luego en Cuentas, selecciona la pestaña 'Familia y otros usuarios' y haz clic en el botón 'agregar a otra persona a este PC':



En la ventana '¿Cómo iniciará sesión esta persona?', haga clic en la línea 'No tengo esta información de inicio de sesión de esta persona' en la parte inferior. En la siguiente ventana: 'Vamos a crear su cuenta', haga clic en la línea 'Agregar un usuario sin una cuenta de Microsoft' en la parte inferior y, finalmente, complete los campos requeridos para crear su usuario.



Paso 3: Seleccione el cliente más adecuado para sus necesidades.

TSplus cumple con el protocolo RDP de Windows. Por lo tanto, cualquier usuario puede conectarse localmente o de forma remota con un cliente estándar de Conexión a Escritorio Remoto (mstsc.exe) o cualquier cliente compatible con RDP. Para beneficiarse completamente de las funciones avanzadas de TSplus (cliente sin fisuras, RemoteApp, impresora universal...) puede utilizar un cliente generado por TSplus o el Portal Web de TSplus.

TSplus es una solución muy flexible y ofrece múltiples formas de abrir una sesión:

- **Conexión clásica de escritorio remoto** MSTSC.EXE.
- **Cliente RDP portátil de TSplus** que mostrará un entorno en ventana para su conexión remota que puede minimizar en la barra de tareas de Windows.
- **TSplus Seamless client** que solo mostrará aplicaciones y no escritorio.
- **cliente MS RemoteAPP** que mostrará la aplicación utilizando el MS RemoteApp nativo.
- **cliente de Windows** sobre el Portal Web de TSplus.
- **cliente HTML5** sobre el Portal Web de TSplus.

Estos clientes brindan al usuario la siguiente experiencia:

Con Conexión de Escritorio Remoto (mstsc.exe)

- **Conexión** La conexión es muy estándar. La Impresora Universal no es compatible con este tipo de conexión.
- **Mostrar** Los usuarios verán su sesión dentro de una ventana de Remote Desktop. Este escritorio muestra el contenido de la carpeta de escritorio del usuario. Si el administrador ha asignado aplicaciones específicas con el AdminTool, solo se mostrarán estas aplicaciones (sin barra de tareas, sin escritorio).

TSplus cliente generado por RDP .

Esta es una solución única de TSplus, permite a los usuarios locales y remotos conectarse utilizando un solo programa dedicado.


Incluye el programa de conexión, la función avanzada de impresión universal, portabilidad con un alto nivel de seguridad mientras se mantiene muy simple para los usuarios. Por lo tanto, es mucho mejor que una conexión clásica de Escritorio Remoto. Para más información sobre esta generación de clientes, consulte [esta documentación](#) .

El Cliente generado por TSplus RemoteApp (o el Seamless) .


Las aplicaciones remotas se verán exactamente como cualquier aplicación local. En lugar de una ventana clásica de Escritorio Remoto, podrás alternar entre tus aplicaciones locales y remotas sin tener que minimizar una ventana de Escritorio Remoto. Si tu host de TSplus no es compatible con MS RemoteApp (para sistemas operativos anteriores a Windows 7 o Server 2008, y que no tengas RDP6), puedes utilizar la alternativa Seamless de TSplus para la tecnología RemoteApp. Para más información sobre estos clientes, consulta [esta documentación](#) .

Accediendo a su servidor TSplus desde una ubicación remota

Para acceder a su servidor TSplus desde una ubicación remota, deberá crear una regla de reenvío de puertos o redirección de puertos de los puertos 3389/80/443, dependiendo de su método de conexión preferido. Puede cambiar el puerto RDP en la pestaña Inicio:



Los puertos 80/443 se pueden cambiar en la pestaña del Servidor Web:




Se puede encontrar más información sobre cómo cambiar los puertos de comunicación. [aquí](#) .

Paso 4: Publicación de aplicaciones y Control de aplicaciones.

Uno de los principales beneficios de TSplus es la libertad de asignar aplicaciones a usuario(s) o a un grupo de usuarios utilizando el AdminTool.

- Si asignas una aplicación a un usuario, él solo verá esta aplicación.
- También puedes asignarle la barra de tareas de TSplus, el panel flotante o el panel de aplicaciones para mostrar múltiples aplicaciones.
- Puedes, por supuesto, decidir publicar un Remote Desktop completo si lo deseas.

Ve a la pestaña de Aplicaciones para agregar, editar, eliminar y asignar Aplicaciones.



En este ejemplo, el administrador ha decidido que el usuario 'John' tendrá la barra de tareas de TSplus. Ver [esta documentación](#) para más información.

Por favor, visita nuestras páginas de soporte en nuestro sitio web donde encontrarás un [Guía en línea](#) video tutoriales, un Centro de Soporte con un FAQ y un Foro.

¡DISFRUTA de tu uso de TSplus!

Cómo: Vincular el servidor web a varias tarjetas de red

Resumen

Algunos casos de uso pueden requerir que el servidor web de Terminal Service Plus escuche en más de una tarjeta de red, por ejemplo, si el servidor pertenece a varias redes diferentes.

Esta función responde a esta necesidad específica.

Vinculación del servidor web a varias tarjetas de red

Para vincular el servidor web de Terminal Service Plus a varias tarjetas de red, necesita:

- Crea el archivo “settings.bin” en la carpeta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver”
- Agregue la siguiente línea con todas las direcciones IP locales para todas las tarjetas de red que desea vincular, por ejemplo:

`bind_nic="127.0.0.3","127.0.0.4"`
- Reinicie el servidor web (AdminTool > Web > Reiniciar servidores web) para aplicar los cambios

El servidor web de Terminal Service Plus ahora escuchará todas las consultas de todas las tarjetas de red vinculadas (en nuestro caso de ejemplo, la vinculación se realizaría automáticamente a 127.0.0.3, 127.0.0.4 y 127.0.0.1).

Cómo: Agregar un encabezado HTTP personalizado

Requisitos

Esta función es muy técnica y esta documentación es solo para expertos técnicos.

Deberías estar familiarizado con el protocolo HTTP así como con los encabezados HTTP.

Resumen

Algunos casos de uso pueden requerir que el servidor web de Terminal Service Plus devuelva uno o más encabezados HTTP personalizados además de los estándar.

Esta función responde a esta necesidad específica.

Configurando un encabezado HTTP personalizado

Para agregar su propio encabezado HTTP personalizado, necesita:

- Crea el archivo “headers.bin” en la carpeta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver”
- Agregue los encabezados personalizados separados por nueva línea, por ejemplo:
encabezado1=X-Frame-Options
- Reinicie el servidor web (AdminTool > Web > Reiniciar servidores web) para aplicar los cambios

El servidor de Terminal Service Plus ahora responderá a todas las consultas con este encabezado HTTP personalizado además de los estándar.

Páginas HTML y personalización


Puedes editar las páginas HTML proporcionadas con Notepad o Notepad++ para personalizar la interfaz de usuario.

página index.html

El archivo index.html se encuentra en la ruta de la carpeta raíz del servidor web.

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

La página Index.html es la página web predeterminada. Es como una página de portal de front-end con enlaces a las páginas de conexión que se encuentran en la carpeta \www\. Esta página web se puede copiar y renombrar para permitir múltiples configuraciones y/o información de inicio de sesión. Por ejemplo, copiemos y renombramos index.html a index2.html, esta página estará disponible utilizando esta url. <http://localhost/index2.html>



Tenga en cuenta que si cambia el nombre del archivo “index.html” a “index2.html” y está utilizando el Portal de Aplicaciones Web, entonces debe cambiar la siguiente variable en este archivo: “page_configuration[“applications_portal”] = “index_applications.html” a “index2_applications.html” y luego renombrar el archivo “index_applications.html” a “index_2applications.html”.

El index.html predeterminado incluye todas las opciones posibles:

- Acceso a aplicaciones RemoteApp, conexión fuera del navegador web
- Conexión utilizando HTML5 desde cualquier dispositivo
- Preferencias de impresión local

Podrás cambiar el encabezado y el pie de página en la función de diseño del portal web en el mosaico de preferencias del portal web de la pestaña Web.

Al editar la página web index.html, tendrás acceso a varias configuraciones.

```
// ----- Configuración de Acceso ----- var user = ""; // Inicio de
sesión a utilizar al conectarse al servidor remoto (dejar "" para usar el inicio de sesión escrito en
esta página) var pass = ""; // Contraseña a utilizar al conectarse al servidor
remoto (dejar "" para usar la contraseña escrita en esta página) var domain =
""; // Dominio a utilizar al conectarse al servidor remoto (dejar "" para usar el
dominio escrito en esta página) var server = "127.0.0.1"; // Servidor al que
conectarse (dejar "" para usar localhost y/o el servidor elegido en esta página) var port =
```

```


""; // Puerto al que conectarse (dejar "" para usar localhost y/o el puerto del
servidor elegido en esta página) var lang = "as_browser"; // Idioma a utilizar var
serverhtml5 = "127.0.0.1"; // Servidor al que conectarse, al usar el cliente HTML5 var
porthtml5 = "3389"; // Puerto al que conectarse, al usar el cliente HTML5 var
cmdline = ""; // Texto opcional que se colocará en el portapapeles del servidor
una vez conectado // ----- Fin de la Configuración de Acceso -----

```

Por ejemplo, estableceré demo/Psw como inicio de sesión/contraseña editando: var user = "Demo"; var pass = "Psw";

Al hacerlo, las credenciales predefinidas son visibles en cada visita al portal.

Otro archivo de configuración muy importante es **settings.js** , ubicado en C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5:



Este archivo contiene varias configuraciones para el cliente web HTML5, como deshabilitar el sonido, el portapapeles o permitir la reconexión de la sesión si se cierra la pestaña del navegador.

- Deshabilitando el portapapeles:

```
W.clipboard = "sí"; //o "no"
```

- Desactivar el sonido se realiza con esta configuración:

W.playsound = false;

- Cambiando la resolución predeterminada para dispositivos móviles:

W.viewportwidth = "1024" - La altura se calcula mediante el navegador.

- Forzar HTTPS para conexión remota

W.forcealways_ssl = true;

- Permitir la reconexión de la sesión cuando se cierra la pestaña del navegador:


W.send_logoff = false;

- Agregar un aviso emergente para evitar cerrar la pestaña del navegador:


busque el parámetro "W.pageUnloadMessage = "" ".

He establecido un ejemplo de mensaje que se utilizará a continuación:

W.pageUnloadMessage = "Cerrar esta pestaña desconectará su sesión remota, ¿está seguro?"; //Diálogo que se devuelve cuando se descarga la página. //1. Aviso importante, los diálogos propios no son compatibles en todos los navegadores. //2. El estándar HTML no distingue entre la acción de actualizar la página y cerrar la página, el diálogo también aparecerá al actualizar la página.



La configuración general para la página web de RemoteApp se almacena en la carpeta del software, en dos archivos diferentes: **remoteapp.html** y **remoteapp2.js** .



Ejemplo de configuraciones disponibles presentes en **remoteapp2.js** :

```
// Servidor de Escritorio Remoto var remoteapp2_server = ""; var remoteapp2_port = '443';
```

```
// Autenticación de Windows var remoteapp2_user = ""; var remoteapp2_psw = ""; var remoteapp2_domain = "";
```

```
// Parámetros de línea de comandos opcionales var remoteapp2_apppath = "";
```

```
// Modo Seamless/RemoteApp var remoteapp2_wallp = 'verde'; var remoteapp2_seamless = 'apagado'; var remoteapp2_remoteapp = 'encendido';
```

```
// Pantalla var remoteapp2_color = '32'; var remoteapp2_full = '2'; var remoteapp2_width = ""; var remoteapp2_height = ""; var remoteapp2_scale = '100'; var remoteapp2_smartsizing = '1'; var remoteapp2_dualscreen = 'off'; var remoteapp2_span = 'off';
```

```
// Mapeo de discos (requerido para la impresión) var remoteapp2_disk = '1';
```

```
// Imprimiendo var remoteapp2_printer = 'apagado'; var remoteapp2_preview = 'apagado'; var remoteapp2_default = 'encendido'; var remoteapp2_select = 'apagado';
```


```
// Hardware var remoteapp2_com = '0'; var remoteapp2_smartcard = '0'; var remoteapp2_serial =
```

```
'apagado'; var remoteapp2_usb = 'apagado'; var remoteapp2_sound = 'encendido'; var  
remoteapp2_directx = 'apagado';
```


```
// Varios var remoteapp2_alttab = '0'; var remoteapp2_firewall = '1'; var remoteapp2_localtb =  
'32'; var remoteapp2_lock = 'off'; var remoteapp2_rdp5 = 'off'; var remoteapp2_reset = 'off';
```


HTML5 : Cambiando el idioma a chino

Necesitas Windows 7 Enterprise o Ultimate / Windows 8 Enterprise o Professional para usar múltiples idiomas en un solo sistema. Puedes instalar cualquier idioma en el sistema si lo necesitas.




Podrías publicar un applet de idioma para que los usuarios cambien su propio idioma del sistema operativo de la interfaz de usuario y añadan IME (Editor de Método de Entrada).



Los usuarios pueden cambiar el idioma del sistema operativo de la interfaz de usuario después de iniciar sesión. (Los usuarios deben cerrar sesión e iniciar sesión nuevamente para que tenga efecto después de cambiar esta configuración)



El usuario debe seleccionar primero el IME chino para ingresar caracteres chinos.





HTML5 Client: ¿Cuál es la diferencia entre Websockets y XHR?

Websockets es la conexión persistente que se puede utilizar para recibir/enviar datos sin un orden secuencial y sin encabezado http.

Xhr-polling crea una nueva solicitud con el encabezado http y espera la respuesta con el encabezado http, también en orden secuencial.

Al hacerlo, el flujo de datos XHR siempre se ve así:

HTTP_HEADER_RESPUESTA -> HTTP_HEADER_RESPUESTA
HTTP_HEADER_RESPUESTA -> HTTP_HEADER_RESPUESTA y así sucesivamente

también antes de que los datos puedan ser descargados, deben ser solicitados con HTTP_HEADER, por lo tanto su nombre: xhr-polling.

El flujo de datos de Websockets puede verse así:

FRAME_DATA_SEND FRAME_DATA_SEND FRAME_DATA_RECEIVE FRAME_DATA_SEND
FRAME_DATA_RECEIVE FRAME_DATA_RECEIVE

También se trata de un envío/recepción de datos aleatorios sin un orden secuencial especial y sin ningún dato de encabezado http.

Eso hace que el uso con proxies inversos sea imposible debido a la falta de soporte para Websockets por la mayoría de los proxies inversos conocidos; pero la mitad del transporte xhr puede funcionar con el proxy inverso de Apache.

También vea: [Cliente HTML5: Navegadores compatibles](#)

HTML5 Cliente: resolución de sesión RDP en dispositivos móviles

La resolución de pantalla común en la mayoría de los dispositivos, especialmente en teléfonos móviles, es 320x480, pero eso no es suficiente para crear la sesión RDP.

Por lo tanto, la resolución se configuró en 800 de ancho. La altura de la resolución se recalcula mediante la lógica nativa de los navegadores ocultos. Cuanto mayor sea el ancho, mayor será la altura.

- Como ejemplo, la resolución estándar es 320x480, ahora cuando configuras el viewport a 800, el navegador recalcula el valor de la altura, por ejemplo, a 800x904, cuando configuras el ancho a 1280, entonces es 1280x1160, etc.

La altura y el ancho dependen de la vista en paisaje/retrato de su dispositivo, como 800x904 o 904x800, etc. Cada navegador puede recalcularlo según su propia lógica para ajustar la pantalla RDP en el área visible de su dispositivo y puede diferir dependiendo del navegador, incluso cuando se utiliza en el mismo dispositivo.

Si estableces la altura manualmente, romperás la relación de aspecto de tu dispositivo y la sesión RDP final estará fuera de la vista de tu puerto, y para alcanzar estas áreas tendrás que desplazarte a las posiciones deseadas.

- Por lo tanto, se recomienda no establecer la altura manualmente, sino dejar que el dispositivo elija automáticamente la altura.

Si necesitas más altura, ¡aumenta el ancho! Al probar en dispositivos móviles, el buen valor para el ancho fue 800. Sin embargo, debes prestar atención: los CPU en la mayoría de los teléfonos móviles suelen ser lentos, por lo tanto, cuando aumentas la altura, también aumentará la carga del CPU. En dispositivos tablet, los CPU son más rápidos, por lo tanto, se recomienda establecer el ancho en un valor más alto como 1280 y permitir que el dispositivo recalcule el valor de la altura.

Porque algunos navegadores como FireFox móvil no permiten la configuración del viewport después de cargar la página, este valor se estableció fijo en el archivo
Clients\www\software\html5.html:

Por ejemplo, cámbialo a:

para aumentar el ancho y al mismo tiempo la altura recalculada por la lógica interna nativa de los navegadores.

Como segundo ejemplo, cambiándolo a:

rompería el área de visualización y la sesión RDP no se ajustaría a la pantalla.

Cliente HTML5: Parámetros en la dirección URL

Al utilizar el cliente HTML5 de Terminal Service Plus para conectarse a un servidor remoto, puede especificar varios parámetros en la dirección URL para anular los parámetros predeterminados, tales como:

- inicio de sesión de usuario
- contraseña de usuario
- programa para ejecutar
- directorio de inicio para que el programa se ejecute
- línea de comandos para el programa a ejecutar

Ejecutar una aplicación específica

Aquí hay un ejemplo de una dirección URL completa para abrir una sesión remota para el usuario "demo" con la contraseña "demo" y al iniciar el bloc de notas estándar al abrir la sesión:

<https://demo.tsplus.net/software/html5.html?user=demo&pwd=demo&program=c:\\windows\\system32\\notepad.exe&startupdir=c:\\windows\\system32&ms=>

Por favor, tenga en cuenta que en la dirección URL todos los caracteres de barra deben repetirse. **4 veces** .

No es necesario especificar todos estos parámetros al mismo tiempo: los parámetros no especificados tendrán su valor configurado por defecto.

Conéctese con credenciales web


Si deseas utilizar un [Credencial Web](#) para conectarse, puede pasarlo en una URL agregando un "@" antes del inicio de sesión web.

Aquí hay un ejemplo de una dirección URL para abrir una sesión remota con el Panel de Aplicaciones para Credenciales Web "1234" con la contraseña "demo":

<https://demo.tsplus.net/software/html5.html?user=@1234&pwd=demo>

Restringir este uso a las Aplicaciones Predeterminadas de los Usuarios

Puedes deshabilitar la Línea de Comando de la Aplicación para los usuarios yendo a la [Avanzado —> Pestaña de sesión](#) del AdminTool, haciendo doble clic en la configuración de “Línea de Comando de Aplicación” y estableciendo el valor en “No”.



Cliente HTML5: Navegadores compatibles

Si su navegador muestra una advertencia roja al iniciar al usar el cliente HTML5

Significa que su navegador no es compatible con Websockets o su navegador no es compatible con Canvas. Tales navegadores que no son compatibles con estas tecnologías son IE6, IE7, IE8, IE9 y necesitan FLASH para emular estas funciones.

Navegadores que soportan Websocket y Canvas

Navegadores	Lona	Websocket
FireFox	Completo	Versión completa a partir de la 4
Chrome	Completo	Completo en la mayoría de las versiones conocidas en PC.
Ópera	Completo	Completo en las versiones más recientes
IE6	Flash	Flash (emulado y sin soporte de proxy)
	Flash	XHR (con soporte de proxy)
IE7	Flash	Flash (emulado y sin soporte de proxy)
	Flash	XHR (con soporte de proxy)
IE8	Flash	Flash (emulado y sin soporte de proxy)
	Flash	XHR (con soporte de proxy)
IE9	Flash	Flash (emulado y sin soporte de proxy)
	Flash	XHR (con soporte de proxy)
IE10	Completo	Completo
nativo de Android	Completo	XHR
Opera móvil	Completo	Completo en las versiones más recientes
Firefox móvil	Completo	Completo
Safari móvil	Completo	Completo en las versiones más recientes hasta iOS4, de lo contrario emulado a través de XHR

También vea: [¿Cuál es la diferencia entre websockets y XHR?](#)

Si su navegador recarga automáticamente las páginas a la dirección HTTPS

Significa que el transporte de Websockets no es compatible. Este es el caso en varios navegadores móviles nativos de Android. Se debe al hecho de que el navegador cambia automáticamente al transporte XHR.

Pero debido a que este transporte se realiza a largas distancias con el protocolo HTTP, cada solicitud crea una nueva conexión. Es muy lento e inestable crear nuevas conexiones (hasta 20 nuevas conexiones por segundo), por lo tanto, para evitar esta inestabilidad, el programa está concebido para que la página se recargue automáticamente a la dirección HTTPS para forzar la conexión HTTPS.

Físicamente, también obtienes una conexión segura mayormente persistente y mucho más estable en largas distancias. Así que la lógica del navegador reutiliza la conexión SSL ya establecida en lugar de crear una nueva conexión como lo hace el uso del protocolo HTTP.

Este comportamiento se puede cambiar mediante la siguiente opción en el archivo setting.js ubicado en la carpeta del programa TSplus bajo esta ruta:
Clients\www\software\html5\settings.js:

```
forcesslforxhr = false;
```

Pero no se recomienda en absoluto deshabilitar el uso de SSL en modo XHR.


Si no tiene un archivo llamado "settings.js" en la carpeta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5", entonces su versión de TSplus es más antigua y esta documentación no se aplica. Por favor, actualice su sistema primero o contacte con el soporte.

Cliente HTML5: Usando el portapapeles

El portapapeles se puede encontrar en el menú superior de HTML5, con este ícono:



La mayoría de los navegadores, excepto los navegadores MSIE más antiguos, no admiten la lectura y escritura directa del portapapeles debido a razones de seguridad.



Para copiar el texto de la sesión al portapapeles, usa Ctrl+C y para insertar el texto del portapapeles, usa Ctrl+V.

Pero presta atención cuando copies el texto con Ctrl+C, espera un tiempo antes de soltar los botones Ctrl+C presionados, porque si el texto del portapapeles solicitado llega después de que sueltes esta combinación de teclas, el texto no se añadirá al portapapeles de tu entorno. De esta manera se utiliza un soporte nativo de copia del portapapeles del navegador iniciado por Ctrl+C.

Alternativamente puedes **usar el menú del portapapeles** copiar desde y para insertar el texto en el portapapeles de la sesión RDP.

Ahí puedes simplemente insertar el texto en el portapapeles de la sesión RDP o agregarlo al portapapeles e iniciar automáticamente Ctrl+C en el lado de la sesión RDP para insertar el texto. El menú del portapapeles se puede abrir a través del menú de acciones o Shift + F11.

- Cuando copias el portapapeles con el mouse dentro de una sesión RDP, el texto se envía al navegador y tan pronto como sales del enfoque del navegador, el menú del portapapeles aparece automáticamente para informarte que había un texto en el portapapeles y que no lo agregaste a tu entorno de portapapeles.


Para evitar este comportamiento, establezca la siguiente línea en la carpeta Clients, por defecto, la ruta es: C:\Program Files(x86)\tsplus\Clients\www\software\html5\settings.js :

```
openonclipblur = false;
```

Si no tiene un archivo llamado "settings.js" en la carpeta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5", entonces su versión de TSplus es más antigua y esta documentación no se aplica. Por favor, actualice su sistema primero o contacte con el soporte.

Cliente HTML5: Usando Transferencia de Archivos

La transferencia de archivos se puede realizar de múltiples maneras en TSplus: desde la versión 12.50, **un menú contextual está disponible para descargar archivos del servidor al pc local** :





Más información se puede encontrar en [esta documentación](#).

Usando el menú superior para la transferencia de archivos:



A diferencia de una sesión RDP real, los navegadores no permiten acceder directamente a los discos duros, la transferencia de archivos se emula.


La subcarpeta del gateway se monta como un dispositivo WebFile en tu sesión RDP. Dentro de la sesión RDP, puedes acceder a ella a través del Explorador haciendo clic en "WebFile" o llamando directamente a "\\tsclient\WebFile".




Hay 3 posibilidades diferentes para transferir un archivo:

- Desde la computadora local hasta el servidor:






- Desde el servidor hasta la computadora local:




- El administrador de archivos que le permite transferir archivos desde el ordenador local al servidor, con un historial de los archivos transferidos:





En el lado del navegador, los archivos se muestran dentro del menú de lista del navegador. Se pueden abrir a través del menú de acciones o con Shift + F12.

- Cuando copias archivos con el Explorador en la carpeta WebFile, esto activa automáticamente el evento sobre la creación de un nuevo archivo en la carpeta WebFile y el menú del navegador se abre/actualiza automáticamente para mostrar el nuevo archivo.



Al utilizar una carpeta personalizada, asegúrese de que esta carpeta exista en los lados del cliente y del servidor. Puede establecer la carpeta de destino de carga/descarga en el mosaico

de preferencias del Portal Web en la pestaña web de la Herramienta de Administración.

Preferences

Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☐ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)☐ My Documents☐ WebFile folder☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)☐ My Documents☐ WebFile folder☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files☐ Use TSplus GUI

?

Help...

Reset

Preview

Save

Si deseas evitar este comportamiento, establece la siguiente línea en el archivo setting.js cuyo

camino es por defecto: C:\Program Files (x86)\tsplus\Clients\www\software\html5\settings.js :

```
dropboxonnewfile = 0;
```

Además, puedes configurar:

```
sharedfolder = "sí";
```

para mostrar la carpeta compartida y compartir tus archivos con otros usuarios (deshabilitado por defecto).

Si no tiene un archivo llamado "settings.js" en la carpeta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5", entonces su versión de TSplus es más antigua y esta documentación no se aplica. Por favor, actualice su sistema primero o contacte con el soporte.

- Por defecto, se utiliza el explorador para transferir archivos. También puedes descargar directamente tus archivos del servidor al cliente marcando "usar la interfaz gráfica de TSplus" y copiar cualquier archivo en la carpeta webfile:

Preferences



Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field

☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☐ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☐ Use Explorer to select files

☒ Use TSplus GUI



Help...



Reset



Preview



Save

Cliente HTML5: Usando gestos en dispositivos móviles (táctil)

Usando el área de la pantalla:

1. Toque fácil en la pantalla = movimiento del mouse a la posición tocada y clic izquierdo del mouse
2. Doble toque rápido en la pantalla = movimiento del mouse a la posición tocada y doble clic izquierdo del mouse
3. Toque y mantenga durante un segundo en la pantalla = movimiento del mouse a la posición tocada y clic derecho del mouse
4. Tocar y mover fuera del área del cursor = desplazamiento del marco de sesión visible (este es el comportamiento nativo de los navegadores para el desplazamiento, especialmente después de hacer zoom con pellizco)
5. Tocar en el área del cursor y mover = el cursor del mouse se mueve solo
6. Toque dos veces dentro del área del cursor y muévase = botón izquierdo del mouse presionado y movimiento del mouse. Útil para mover ventanas, mover elementos, redimensionar.
7. Toque dos veces en la pantalla (fuera del área del cursor) y mueve el dedo hacia abajo/arriba = desplazamiento del mouse medio. Útil para desplazarse por páginas o ver archivos pdf.
8. Pinch zoom con dos dedos = hacer zoom en el marco de la sesión RDP (este es el comportamiento nativo de los navegadores)

Usando el área del mouse pad - funciones adicionales en el punto medio del mouse pad:

1. Toque fácil en el medio = clic izquierdo del ratón
2. Doble toque en el medio = doble clic del ratón izquierdo
3. Tocar y mover en el medio = movimiento del mouse y movimiento del pad del mouse
4. Toque y mantenga durante un segundo = clic derecho

Modo de teclado activado:

1. Toque fácil en la pantalla = pérdida de enfoque, teclado deshabilitado (este es el comportamiento nativo de los navegadores) pero esto activará el movimiento del mouse y el clic izquierdo del mouse.
2. Doble toque rápido = movimiento del mouse y clic izquierdo del mouse (sin desactivar el teclado) Útil para reposicionar el cursor, establecer el enfoque en un carácter diferente y permanecer al mismo tiempo en modo teclado.

3. Funciones del mouse pad descritas arriba


Cliente HTML5: Usando dos idiomas

Por defecto, el cliente HTML5 intenta reconocer el idioma predeterminado del navegador y luego usarlo dentro de la sesión RDP. Este comportamiento está controlado por la etiqueta "as_browser". Sin embargo, puede encontrar la lista completa de etiquetas de idioma disponibles en [http:// tu_servidor /software/language.html](http://tu_servidor/software/language.html) bajo "Locale"

Tienes la opción de establecer un idioma fijo. **A:** por cliente directamente desde el menú superior de HTML5.

	Language	Locale	Value
☐	Portal	as_portal	
☐	Browser	as_browser	
☐	Gateway	as_gateway	
☐	Arabic	ar_ar	1025
☐	Arabic (Algeria)	ar_dz	5121
☐	Assamese	as_as	1101
☐	Azeri (Cyrillic)	az_cy	2092
☐	Azeri (Latin)	az_lt	1068
☐	Belarusian	be_be	1059
☐	Bulgarian	bg_bg	1026
☐	Bengali	bn_bn	1093
☐	Tibetan	bo_bo	1105
☐	Bosnian (Cyrillic)	bs_cy	8218
☐	Bosnian (Latin)	bs_lt	5146
☐	Catalan	ca_ca	1027
☐	Czech	cs_cs	1029
☐		cs_cz	1029
☐	Welsh	cy_gb	1106
☐	Danish	da_da	1030
☐		da_dk	1030
☐	German (Swiss)	de_ch	2055
☐	German	de_de	1031
☐	Divehi	dv_dv	1125
☐	Greek	el_el	1032
☐		el_gr	1032
☐	English (Canada)	en_ca	1105

B:
o desde el portal configurándolo en la interfaz de AdminTool, lo que será efectivo para todos.



Deberías reiniciar la sesión si configuras otro idioma como principal.

Recuerda: al usar **cliente HTML5** en un escenario de múltiples idiomas, asegúrese de que el idioma utilizado dentro de la sesión Web-HTML5-RDP esté sincronizado con el idioma realmente configurado en su PC/Laptop/Mac, etc. De lo contrario, algunos caracteres que se representan y cruzan en cada mapa de idioma pueden producir caracteres incorrectos al enviar el código de escaneo actual para otro idioma. Esto también significa que, si cambió el idioma de inglés a alemán dentro de la sesión web, entonces cámbielo a alemán en su PC/Laptop/Mac también.

HTML5 Client: Cómo maximizar la ventana del navegador

Resumen

El protocolo RDP no permite cambiar el tamaño mientras está conectado sin una reconexión.

Tenga en cuenta que obtendrá la mejor experiencia posible del cliente HTML5 de Terminal Service Plus al conectarse con un navegador maximizado .

Sin embargo, si deseas forzar la ventana del navegador a ser lo más grande posible, puedes intentar “forzar” la ventana HTML5 a abrirse con el tamaño máximo (pero no como una ventana “maximizada”, debido a las limitaciones de seguridad de los navegadores de internet).

Maximizando la ventana del navegador

Deberá modificar el archivo “Clients\www\software\common.js” ubicado en su directorio de Terminal Service Plus. Le aconsejamos que utilice un editor de texto como Notepad++ (haga no usa Word).

Para tener una ventana del navegador que utilice toda la pantalla, tendrás que modificar la(s) línea(s) que contengan "window.open" y agregar el siguiente texto:

```
screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+ (screen.availWidth-5)+",height="+ (screen.availHeight-(55))
```

Esto permite que IE/Chrome/Firefox/Safari abra la ventana con un tamaño de pantalla (menos la barra de Windows). Desafortunadamente, no es posible forzar a un navegador web a "maximizar" la ventana en un tipo de Windows "pantalla completa".

Abre el archivo y busca “window.open(”

Luego agrega el nuevo al final antes de los corchetes, por ejemplo:

```
window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
```

se convertirá en:

```
window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse,  
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+screen.availWidth-5+"",height="+screen.availHeight-(55)));
```

Y de nuevo:

```
tmpwin = window.open(p, '_blank'); //Chrome necesita _blank
```

se convertirá en:

```
tmpwin = window.open(p, '_blank',  
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+screen.availWidth-5+"",height="+screen.availHeight-(55))); //Chrome necesita _blank
```

Y de nuevo:

```
success = window.open(p, k);
```

se convertirá en:

```
success = window.open(p, k,  
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+screen.availWidth-5+"",height="+screen.availHeight-(55)));
```

Y finalmente :

```
cpwin = window.open("about:blank", n);
```

se convertirá en:

```
cpwin = window.open("about:blank", n,  
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+screen.availWidth-5+"",height="+screen.availHeight-(55)));
```

Uso de memoria del servidor HTML5

El servidor HTML5 de Terminal Service Plus se ejecuta en JAVA. Comprender cómo JAVA maneja la memoria ayuda a entender el uso de memoria del servidor HTML5 de Terminal Service Plus.

Memoria asignada

Cuando Java se ejecuta, intenta asignar el 25% de la memoria física del ordenador. Esta memoria está "asignada" pero no se utiliza directamente; no es el uso real de la memoria que se puede ver en el Administrador de tareas de Windows.

plataforma JAVA: 32 bits vs 64 bits

Hay una gran diferencia entre estas dos plataformas:

- JAVA de 32 bits no puede manejar más de 4 GB de RAM por definición. Dado que asignará el 25% de toda la memoria disponible, asignará como máximo 1 GB, asumiendo que hay 4 GB de memoria física. Si solo hay 2 GB de memoria física, solo asignará 500 MB, etc.
- JAVA de 64 bits puede manejar mucho más de 4 GB (teóricamente hasta 16 exa bytes), por lo que la memoria asignada dependerá únicamente de la memoria física.

gestión de memoria JAVA

JAVA es una "máquina virtual". Esto significa que JAVA gestiona la memoria por su cuenta. Una vez que JAVA asigna memoria, incluso cuando ya no la necesita, no la devolverá automáticamente al sistema. Esto es por razones de rendimiento, ya que la asignación y desasignación de memoria son tareas intensivas para la CPU.

JAVA generalmente esperará hasta que tenga un gran bloque de memoria no utilizada antes de devolverlo al sistema. El tamaño de este gran bloque depende directamente del tamaño de la memoria física del ordenador. Cuanta más memoria física tenga un ordenador, más memoria será asignada por JAVA.

Uso de memoria del servidor HTML5 de Terminal Service Plus

Todos estos detalles técnicos son la razón por la cual uno puede abrir el Administrador de tareas de Windows y pensar que Terminal Service Plus HTML5 Server utiliza mucha memoria, o que JAVA de 32 bits utiliza menos memoria que JAVA de 64 bits.

En realidad, la memoria realmente utilizada por el servidor HTML5 de Terminal Service Plus está directamente relacionada con el número de sesiones HTML5 abiertas. Cuanta más memoria disponible haya en la computadora, más sesiones HTML5 podrás abrir.

Uso de memoria de sesión HTML5

La memoria utilizada por una sesión HTML5 depende de las actividades del usuario (aplicaciones y programas utilizados, Word/Excel frente a programas intensivos en gráficos) y del método de conectividad establecido entre el servidor HTML5 de Terminal Service Plus y la computadora cliente.

En el caso de uso general, una sesión HTML5 utilizará 30 MB de memoria (uso estándar, conectividad de websockets binarios). En el peor de los casos, una sesión utilizará hasta 100 MB de memoria (uso intensivo, conectividad de "XHR" de respaldo para navegadores más antiguos).

Certificados y proceso de certificación

1. Proceso de Certificación

Los certificados son entregados por las Autoridades de Certificación (CA). Este es un proceso de 3 pasos.

- a. La generación de un par de claves o clave privada en RSA estándar de 2048 bits. Esta clave se utilizará para generar una solicitud de CA basada en ella.
- b. La solicitud de CA generada se transmite a la CA. Contiene toda la información necesaria para que el proveedor entregue un certificado (código de 2 letras del nombre del país, nombre completo del estado o provincia, nombre de la localidad, nombre de la organización, por ejemplo, empresa, nombre de la unidad organizativa, por ejemplo, sección, dirección de correo electrónico válida y nombre común (CN), por ejemplo, MyDomainName.com).
- c. La autoridad de certificación verifica la información que transmitiste y devuelve el certificado, y eventualmente también los certificados intermedios que son necesarios para acceder a tu certificado. El certificado también contiene la respuesta de la CA (la clave privada validada). Una vez que tengas el certificado, la respuesta de la CA, su par de claves (clave privada) y los certificados intermedios, deben ser importados en el almacén de claves gestionado por Terminal Service Plus.

2. Los Certificados

La entrega suele contener varios archivos. Cada archivo es un certificado. Como se mencionó anteriormente, la autoridad entrega el certificado de su nombre de dominio y los certificados intermedios que son obligatorios para acceder a su certificado.

El formato de archivo común es .cer o .crt. Estas extensiones son reconocidas por el sistema operativo que asocia el ícono del certificado.

Organize ▾ Include in library ▾ Share with ▾ New folder			
	Name	Date modified	Type ^
Computer			
Local Disk (C:)			
My Web Sites on MSN			
Network			
	cert.js	30/03/2015 20:08	JKS File
	portede	23/07/2012 02:26	PNG image
	AddTrustExternalCARoot	30/05/2000 10:48	Security Certificate
	COMODORSAAddTrustCA	30/05/2000 10:48	Security Certificate
	COMODORSADomainValidationSecureServerCA	12/02/2014 00:00	Security Certificate
	MyDomainName	29/03/2015 00:00	Security Certificate

En nuestro ejemplo anterior, recibimos 4 archivos (.crt). El primero, segundo y tercero son certificados intermedios (CARoot, TrustCA, DomainValidationCA). El cuarto es nuestro Certificado que certifica nuestro nombre de dominio MyDomainName.crt. Todos deben ser instalados juntos.

Para una mejor comprensión de cómo proceder, examinemos los certificados.

3. Propiedades de Certificados

Las propiedades del certificado CA Root muestran su ruta. Cada certificado tiene una ruta desde la raíz hasta el certificado de su nombre de dominio.

General

Details


Certification Path

**Certificate Information****This certificate is intended for the following purpose(s):**

- Ensures the identity of a remote computer
- Proves your identity to a remote computer
- Protects e-mail messages
- Ensures software came from software publisher
- Protects software from alteration after publication
- Allows data to be signed with the current time

**Issued to:** COMODO RSA Certification Authority**Issued by:** AddTrust External CA Root**Valid from** 30/ 05/ 2000 **to** 30/ 05/ 2020[Issuer Statement](#)Learn more about [certificates](#)

OK



Certificate



General

Details

Certification Path



Certificate Information

This certificate is intended for the following purpose(s):

- Ensures the identity of a remote computer
- Proves your identity to a remote computer
-  2.7
-  2.1

* Refer to the certification authority's statement for details.

Issued to: www..com

Issued by: COMODO RSA Domain Validation Secure Server
CA


Valid from 29/ 03/ 2015 **to** 29/ 03/ 2016

Install Certificate...

Issuer Statement

Learn more about [certificates](#)


OK



Las propiedades de nuestro certificado muestran toda la información general sobre el certificado (propósitos, direcciones, emitido a CN), emitido por y validez. Lo que es importante notar es la ruta de certificación. Incluye toda la ruta necesaria para acceder a nuestro certificado. Muestra todos los certificados intermedios que están incluidos dentro del nuestro.

Este es un proceso simple. Debe importar toda esta ruta de certificación, además del par de claves en el archivo de almacenamiento de claves de Terminal Service Plus.

Utilice el administrador de certificados de Windows para importar el par de claves y todos los certificados en el almacén de claves de Windows, como se describe en el proceso de Certificados y Certificación (¡haga que el par de claves sea exportable al importar!). Luego, exporte esa clave de vuelta del almacén de claves de Windows marcando la opción "Incluir todos los certificados en la ruta de certificación si es posible". Para el formato, elija, por ejemplo, *.p12. Ahora cree un nuevo almacén de claves en formato JKS en Portecle y vaya a Herramientas>Importar par de claves e importe ese archivo *.p12.



4. Aviso importante sobre el par de claves (clave privada)

La clave par es la clave RSA de 2048 bits generada para la solicitud de CA del certificado. Se ha generado ya sea en el complemento Portecle que proporcionamos, o con otro generador disponible como openssl, IIS, sitios en línea o aplicaciones del proveedor de CA.

Debes mantener esta clave privada. Es un archivo de texto plano en formato .pem no seguro o en un formato seguro .p12 o .pfx. La clave privada generada es obligatoria para poder generar los certificados correctamente.

[Volver al resumen del tutorial de HTTPS, SSL y certificados](#)

Cómo hacer una solicitud de CA y obtener un certificado

Como recordatorio, aquí se explica el proceso de certificación. Este proceso se puede realizar ya sea en el complemento Portecle que proporcionamos, o con otro generador disponible como openssl, IIS, sitios en línea o aplicaciones de proveedores de CA.

1. Recordatorio - Proceso de certificación

Los certificados son entregados por las Autoridades de Certificación (CA). Este es un proceso de 3 pasos.

a) La generación de un par de claves o clave privada en RSA estándar de 2048 bits. Esta clave se utilizará para generar una solicitud de CA basada en ella.

b) La solicitud de CA generada se transmite a la CA. Contiene toda la información necesaria para que el proveedor entregue un certificado (código de 2 letras del nombre del país, nombre completo del estado o provincia, nombre de la localidad, nombre de la organización, por ejemplo, empresa, nombre de la unidad organizativa, por ejemplo, sección, dirección de correo electrónico válida y nombre común (CN), por ejemplo, MyDomainName.com).

El trabajo principal consiste en crear la Solicitud que consultará correctamente un formulario pidiendo toda la información mencionada anteriormente.

c) La autoridad de certificación verifica la información que transmitiste y devuelve el certificado, y eventualmente también los certificados intermedios que son necesarios para acceder a tu certificado. El certificado también contiene la respuesta de la CA (la clave privada validada). Una vez que tengas el certificado, la respuesta de la CA, su par de claves (clave privada) y los certificados intermedios, deben ser importados en el almacén de claves manejado por Terminal Service Plus.


2. Cómo generar un CSR (Solicitud de Firma de Certificado)

En este tutorial, aprenderemos cómo instalar un certificado en el servidor web de Terminal

Service Plus, proporcionando a los usuarios la seguridad de HTTPS, cifrado SSL de 2048 y certificación de nombre de dominio. Para recibir un certificado SSL, le recomendamos que lo compre a un proveedor de confianza como GoDaddy o DigiCert. Siga este procedimiento para solicitar e instalar su SSL en el TSplus Gateway / Server.

Para crear un CSR con la utilidad DigiCert, siga los pasos a continuación:

1. En su servidor de Windows, descargue y guarde el [DigiCert Certificate Utility para Windows](#) ejecutable (**DigiCertUtil.exe**).
2. Ejecute la utilidad de certificado DigiCert para Windows (haga doble clic **DigiCertUtil**).
3. En el **DigiCert Certificate Utility para Windows**© haga clic **SSL** (candado dorado), y luego haga clic **Crear CSR** .



4. En el **Crear CSR** página, proporcione la siguiente información a continuación y luego haga clic **Generar** :

Tipo de certificado Seleccionar **SSL** . **Nombre Común** Ingrese el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) (por ejemplo, [www.example.com](#)). **Nombres Alternativos del Sujeto** Si está solicitando un certificado Multi-Dominio (SAN), ingrese cualquier SAN que desee incluir (por ejemplo, [www.example.com](#) , [www.example2.com](#) y [www.example3.net](#)). **Organización** Ingrese el nombre legalmente registrado de su empresa (por ejemplo, YourCompany, Inc.). **Departamento** (Optional) Si lo desea, ingrese el nombre de su departamento dentro de la organización o puede dejar el cuadro en blanco. **Ciudad** Ingrese la ciudad donde su empresa está legalmente ubicada. **Estado** Utilice la lista desplegable para seleccionar el estado donde su empresa está legalmente ubicada. **Nota** Si su empresa está

ubicada fuera de los EE. UU., puede escribir el nombre aplicable en el cuadro. **País** Utilice la lista desplegable para seleccionar el país donde su empresa está legalmente ubicada. **Tamaño de clave** En la lista desplegable, seleccione **2048** (a menos que tenga una razón específica para usar una longitud de bits mayor). **Proveedor** En la lista desplegable, seleccione **Proveedor criptográfico SChannel RSA de Microsoft** (a menos que tenga un proveedor criptográfico específico).

6. En el

DigiCert Certificate Utility for Windows© - Crear página CSR


, haga una de las siguientes acciones y luego haga clic

Cerrar

:

Haga clic en Copiar CSR Copia el contenido del certificado en el portapapeles. Usa esta opción si estás listo para pegar el CSR en el formulario de pedido de DigiCert. **Nota** Porque la utilidad de certificados DigiCert no almacena CSRs, recomendamos que pegues el CSR en un editor de texto (como el Bloc de notas) al usar esta opción. Si cierras la página del CSR y accidentalmente sobrescribes el contenido del portapapeles sin hacer esto, necesitarás generar un nuevo CSR.


Haga clic **Guardar en archivo** Guarda el CSR como un archivo .txt en el servidor Windows 2012. (Recomendamos usar esta opción.)




7. Usa un editor de texto (como el Bloc de notas) para abrir el archivo. Luego, copia el texto, incluyendo el **-----INICIO DE NUEVA SOLICITUD DE CERTIFICADO-----** y **-----FIN DE LA SOLICITUD DE NUEVO CERTIFICADO-----** etiquetas, y pégalo en el formulario de pedido de DigiCert.
8. Después de recibir su certificado SSL de DigiCert, puede utilizar la utilidad de certificados DigiCert para Windows para instalarlo.

3. ¿Cómo genero lo que necesito para TSplus?

1. Abre la aplicación DigiCert a) haz clic en SSL b) Importa tu SSL Ahora verás que el certificado que has instalado está resaltado.



En la parte inferior de la interfaz gráfica verás el botón "Exportar Certificado", haz clic en él.



Asegúrese de que "Sí, exportar la clave privada y el archivo pfx / Incluir todos los certificados en la ruta de certificación si es posible" estén marcados.

A continuación, guarda el archivo en la carpeta con los certificados que has descomprimido.


Debes usar la contraseña 'secret'.

4. ¿Cómo instalo los certificados en el servidor web de TSplus?

1. Copia el archivo descomprimido que ahora contiene archivos .pfx y crt en el programa de archivos del servidor TSplus (x86)\TSplus\Clients\webserver
2. Haga una copia del cert.jks
3. Desde la Consola de Administración de TSplus / Web / HTTPS / Herramienta de Certificado HTTPS / Archivo / Abrir Archivo de Almacén de Claves "cert.jks" La contraseña es secreta Elimina el par de claves de importación de herramientas jwt (lo encontrarás en la carpeta que acabas de copiar) Cuando se te pida el nombre del Alias, debe ser

jwt y la contraseña **secreto**

Herramientas Importar Certificado de Confianza e importar el crt que tienes en la carpeta. Cierra la herramienta y asegúrate de que el cert.jks se guarde con la contraseña secreta. TSplus Admin Console / Web y reinicia los servicios. Ahora has completado el procedimiento del Certificado SSL.




[Volver al resumen del tutorial de HTTPS, SSL y certificados](#)

Solución de problemas

1. Solo recibí un archivo (.crt o cer) que contiene el certificado de MydomainName.com.

Mire la ruta en las propiedades del certificado. Si su certificado está en la raíz, entonces no tiene ningún certificado intermedio. Solo debe importar el .cer o crt que recibió.

Si la ruta contiene otros certificados intermedios, entonces serán necesarios. Puede exportar estos certificados incluidos en los suyos y crear un archivo por certificado.



Puedes exportar cada certificado listado en la ruta y obtener un archivo por certificado.

Haga doble clic en el certificado que desea exportar. Luego, vaya a Detalles / Copiar a archivo.




Welcome to the Certificate Export Wizard

This wizard helps you copy certificates, certificate trust lists and certificate revocation lists from a certificate store to your disk.

A certificate, which is issued by a certification authority, is a confirmation of your identity and contains information used to protect data or to establish secure network connections. A certificate store is the system area where certificates are kept.

To continue, click Next.

[< Back](#)[Next >](#)[Cancel](#)



Haz clic en siguiente. Los valores predeterminados están bien. Haz clic en siguiente hasta que tengas que dar un nombre. Confirma tu exportación. El resultado es un archivo .cer que contiene solo el certificado exportado. Repite esta exportación para cada nivel de la ruta.

2. Mi clave privada es .pem. No puedo importar mi clave privada en Portecle.

Puedes convertir tu .pem en formato pfx con herramientas o sitios en línea. Por ejemplo, en este sitio: <https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html>

Debes tener tu clave privada y tu certificado (por ejemplo, MyDomainName.com)

Navegue para seleccionar el certificado a convertir y la clave privada que lo acompaña. El tipo de certificado actual es PEM. El tipo al que se convertirá es PFX (PKCS#12). Como .pfx es un formato seguro, debe ingresar una contraseña. Puede elegir lo que desee, pero, al menos, deberá configurarlo como 'secreto'. Así que debe ingresar la contraseña 'secreto'.

El resultado es un formato .pfx que podrás importar en Portecle. Como vimos en la sección de instalación, esta Clave Privada importada en Portecle debe recibir una Respuesta de CA. Consulta la sección Instalación / Respuesta de CA para más información.

SSL Converter

Use this **SSL Converter** to convert SSL certificates to and from different formats such as **pem**, **der**, **p7b**, and **pfx**. Different platforms and devices require SSL certificates to be converted to different formats. For example, a Windows server exports and imports .pfx files while an Apache server uses individual PEM (.crt, .cer) files. To use the SSL Converter, just select your certificate file and its current type (it will try to detect the type from the file extension) and then select what type you want to convert the certificate to and click **Convert Certificate**. For more information about the different [SSL certificate](#) types and how you can convert certificates on your computer using OpenSSL, see below.

Certificate File to Convert: MyDomainName_com.crt

Private Key File: private key.pem


Chain Certificate File (optional): No file selected.

Chain Certificate File 2 (optional): No file selected.

Type of Current Certificate: Detected type from file extension

Type To Convert To:

PFX Password:




 Your private key is intended to remain on the server. While we try to make this process as secure as possible by using SSL to encrypt the key when it is sent to the server,

Convert Certificate

3. Errores HTTPS

Error SSL sin superposiciones de cifrado.



La clave privada o el par de claves no se ha importado en cert.jks o es inválido. Otros tipos de errores muestran la misma pantalla con otro código de error. Echa un vistazo a este código de error. Se refiere al certificado y a algo que está mal con él. Generalmente es porque uno de los campos del certificado no es válido o está en blanco. Revisa las propiedades y la solicitud de tu certificado. Verifica que todos los campos sean correctos. Consulta la sección sobre cómo hacer una solicitud para más información.

4. Aviso sobre Terminal Service Plus y el servidor web Microsoft IIS

Por favor, consulte a [nuestra documentación sobre el uso de IIS con Terminal Service Plus](#)

Sin embargo, aquí hay información importante sobre IIS y certificados:

Al utilizar IIS, el certificado debe instalarse en el almacén de claves cert.jks. Esto debe hacerse de la misma manera que si estuviéramos utilizando Terminal Service Plus Web Server, y como se describe en el capítulo anterior.

No vincule el puerto 443 HTTPS en IIS, ya que este es el servidor web de Terminal Service Plus que maneja el protocolo HTTPS, el certificado y su encriptación. No se debe crear ningún vínculo en el puerto 443. Por lo tanto, IIS solo debe tener vinculado el puerto 81.

Estamos libres de usar la herramienta de solicitud de IIS para crear la clave privada y la solicitud de CA. Es simple exportar la clave privada desde IIS (IIS/Sitio predeterminado/Certificados) en formato .pfx e importarla en cert.jks como se describe en el capítulo anterior.

[Volver al resumen del tutorial de HTTPS, SSL y certificados](#)

Tutorial de HTTPS y certificados SSL

Características de HTTPS y SSL de Terminal Service Plus

El servidor web incluido con Terminal Service Plus puede gestionar el protocolo HTTPS, la encriptación SSL con un certificado autofirmado o un certificado CA entregado por una Autoridad de Certificación (CA).

El protocolo HTTPS cifra la comunicación entre el cliente y el servidor.

El certificado único, generado a partir de una clave RSA de 2048 bits, incluye la clave de cifrado y la certificación del servidor o del nombre de dominio al que está conectado el usuario.

El usuario es informado de que la comunicación está encriptada y el nombre del Servidor o Dominio está certificado por una Autoridad de Certificación. Esta información aparece en la barra de direcciones del navegador, como un candado verde.



En este tutorial, aprenderemos cómo instalar un certificado en el servidor web de Terminal Service Plus, proporcionando a los usuarios la seguridad de HTTPS, cifrado SSL de 2048 y certificación de nombre de dominio.

Para recibir un certificado SSL, le recomendamos que lo compre a un proveedor de confianza, ya que [GoDaddy](#) o [DigiCert](#) .

Por favor, siga este procedimiento para ordenar e instalar su SSL en el TSplus Gateway / Server.

Contenido del tutorial


1.
[Certificados y proceso de certificación](#)
 1.
Proceso de Certificación
 2.
Los Certificados
 3.
Propiedades de Certificados
 4.
Aviso importante sobre el par de claves (clave privada)
2.
[Cómo hacer una solicitud de CA y obtener un certificado](#)
 1. Recordatorio - Proceso de certificación
 2. Cómo generar un CSR (Solicitud de Firma de Certificado)
 3. Cómo obtener un certificado SSL
 4. ¿Cómo genero lo que necesito para TSplus?
3.
[Solución de problemas](#)
 1.
Recibí solo un archivo (.crt o cer) que contiene el certificado de MydomainName.com.
 2.
Mi clave privada es .pem. No puedo importar mi clave privada en Portecle.
 3.
Errores HTTPS
 - 4.

Aviso sobre Terminal Service Plus y el servidor web Microsoft IIS

Nota Puedes usar esto [Herramienta de prueba de servidor SSL](#) para validar la buena calidad de un portal web en HTTPS.

Cómo identificar su Edición de TSplus

En la ficha de licencia bajo el número de serie, puedes ver el tipo de licencia que compraste, así como tu número de usuarios junto al número de conexiones.



TSplus ha fusionado licencias antiguas en una sola para obtener más claridad. Las ediciones de Sistema e Impresora se han migrado a **Desktop Edition**.

El **Desktop Edition** tiene las características básicas:

- TSplus Administrator Tool (AdminTool),
- Soporte de conexiones concurrentes,
-

Control de aplicaciones por usuario y/o por grupos,

- TSplus Remote Taskbar y/o TSplus Floating Panel,
- Acceso a Escritorio Remoto,
- TSplus Portable Client Generator,
- Clientes de RemoteApp y conexión sin interrupciones,
- Totalmente compatible con el protocolo RDP,
- Soporte de pantalla dual, sonido bidireccional, RemoteFX cuando sea compatible con la versión de Windows,
- Soporte de conexión local y remota,
- Soporte para usuarios de Workgroup y Active Directory,
- Redirección de dispositivo/disco.
- Virtual Printer, le permite imprimir desde cualquier ubicación, sin tener que instalar ningún controlador específico y permite la redirección de impresoras.

El **Edición Móvil** te permite (además de todas las características de las ediciones de Sistema y Impresora) hacer lo siguiente:

- Conéctese desde cualquier navegador web con TSplus HTTP Web Server,
- Conexión completamente segura desde cualquier navegador web con TSplus HTTPS Web Server y servidor SSH,
- Páginas HTML incluyen clientes de acceso web de Windows y HTML5,


- Conéctese fácilmente desde dispositivos iPhone/iPad y Android, también con el [TSplus Mobile App](#) ,
- Personaliza la página de inicio de sesión web con el kit de herramientas de Webmaster fácil de usar de TSplus,
- Con TSplus Web Applications Portal, los usuarios pueden acceder a su lista de aplicaciones dentro de su navegador web,
- En lugar de las credenciales de Windows, las credenciales web de TSplus permiten a los usuarios conectarse solo con un correo electrónico o un código PIN,
- Universal Printer te permite imprimir desde cualquier ubicación, sin necesidad de instalar ningún controlador de impresora específico,

El **Enterprise Edition** incluye todas las características anteriores más estas:

- Soporte a un número ilimitado de servidores dentro de cada granja de TSplus (se requiere una licencia por servidor),
- Miles de usuarios trabajando simultáneamente en una arquitectura escalable con balanceo de carga,
- Portal único de empresa para acceder a todos tus servidores TSplus,
- Capacidad para asignar uno o varios Servidores de Aplicaciones a usuarios o grupos de usuarios,
- Soporte de balanceo de carga y conmutación por error incluido.
- La posibilidad de agregar una capa adicional de seguridad con el [TSplus 2FA Add-On](#) .

Instalación de Terminal Service Plus


Ejecutar [Programa de instalación de Terminal Service Plus](#) y luego siga los pasos de instalación .




Puede seleccionar luego dos opciones personalizadas marcando las casillas correspondientes:

- Utilice configuraciones de proxy personalizadas.
- Solo descargue la configuración, que no instala TSplus.

Haga clic en siguiente.




Haga clic en Acepto el acuerdo.




Los servidores web están escuchando en los puertos 80 y 443 por defecto. Recomendamos que acepte nuestra configuración de instalación predeterminada de TSplus. Según nuestra experiencia, la mayoría de los problemas de producción se deben a las características de seguridad de Windows.


Puedes seguir modificando estos puertos si lo deseas durante la instalación o en cualquier momento en el [Gestión del servidor web incorporado de AdminTool](#). Asegúrate de que los puertos definidos estén disponibles y que Java esté instalado en el servidor.



La barra de progreso aparece y te permite seguir el avance del proceso:




- Desde la versión 11.40 de TSplus, tendrás la opción de instalar [TSplus Advanced Security](#) nuestra poderosa Adición de Seguridad, en su versión de prueba Ultimate (todas las funciones de seguridad gratis para usar durante 2 semanas) a su sistema TSplus:



Para más información sobre este producto, consulte las páginas sobre TSplus Advanced Security. [documentación](#) .

Luego, aparece el logo de TSplus y una ventana te informa sobre la finalización de la instalación.



Para usar TSplus, debes reiniciar tu sistema. El período de prueba ofrece un producto completo durante 15 días y 5 usuarios concurrentes.

Función de Balanceo de Carga


Requisitos previos

Usando esta función, podrá gestionar un entorno con balanceo de carga.

Significa que la carga de todos sus usuarios se distribuirá entre sus servidores. La carga de trabajo se compartirá entre todos los servidores de su granja.

El balanceo de carga permite utilizar un número ilimitado de servidores con balanceo de carga y está disponible con la edición Enterprise (una licencia válida por servidor). Esta capacidad muy poderosa y avanzada debe ser utilizada cuando se tiene que desplegar un gran número de usuarios/servidores.

Advertencia: El balanceo de carga no es compatible con la función de Gateway (que le permite asignar servidores a usuarios/grupos, vea [esta documentación](#) para más información.)



Normalmente recomendamos usar un servidor para 50 usuarios concurrentes. Para aplicaciones comerciales estándar escritas en VB, C, C++, Delphi o Uniface, puedes llegar hasta 100 usuarios concurrentes, especialmente si decides usar XP de 64 bits, que, según nuestra experiencia, supera a la mayoría de los sistemas operativos entregados por Microsoft. XP o Windows 7 son sistemas operativos mucho más estables. Para W7, recomendamos usar la versión de 64 bits.


Clientes Generados y Acceso Web

Hay tres formas de conectarse a un clúster con balanceo de carga:

- Usando un **Ciente Generado** programa ejecutable, creado por el [Generador de Cliente Portátil](#))
- Usando un **Acceso al Portal Web** activándolo en la ventana de Preferencias del Portal Web.
- Con el [TSplus App](#) desde tu dispositivo móvil.


Ventana Principal de Balanceo de Carga

El Administrador de Balanceo de Carga se puede encontrar en la pestaña Granja de la Herramienta de Administración:



La ventana principal te permite configurar el balanceo de carga. Enumera todos los servidores en tu granja de servidores con balanceo de carga y te permite agregar un nuevo servidor (haciendo clic en el botón "Agregar un nuevo servidor") o mostrar un servidor existente (haciendo clic en él). También te permite habilitar, deshabilitar y configurar el balanceo de carga (más sobre esto a continuación).

Haga clic en los botones de la imagen a continuación para acceder a la información correspondiente:




Habilitar/Deshabilitar el balanceo de carga

En la parte superior de la ventana de Balanceo de Carga, verás un gran botón:

- Este botón muestra el estado actual del balanceo de carga.
- Si haces clic en él, habilitará o deshabilitará el balanceo de carga dependiendo de su estado actual.


Aquí está el botón cuando el balanceo de carga está **Deshabilitado**. Un clic en él lo activará y desactivará el [Asignación de Usuarios/Servidores](#).



Aquí está el botón cuando el balanceo de carga está **Habilitado**

Un clic en él lo desactivará y habilitará el

[Asignación de Usuarios/Servidores](#)



¿Cómo elige un servidor el balanceo de carga?


Cuando se habilita el balanceo de carga, el usuario será enviado al servidor menos cargado en el momento de su conexión.

Configuración del Cálculo de Cargas de Servidores

Para determinar cuál es el servidor menos cargado, se calcula la carga de cada servidor utilizando un promedio ponderado entre varios indicadores de rendimiento:

- número de usuarios conectados
- uso del procesador
- uso de memoria
- uso del disco

Puedes modificar el peso (importancia) de estos indicadores utilizando los siguientes deslizadores:



Usando estos deslizadores, podrá ajustar el Balanceo de Carga y optimizarlo según sus propias necesidades. Por ejemplo, si sus usuarios inician una aplicación empresarial con grandes requisitos de memoria, podría ser una buena idea aumentar el impacto de la RAM en el cálculo de carga utilizando el deslizador de "Memoria".

También puede restablecer estos valores haciendo clic en el botón "Restablecer a la configuración predeterminada".

¿Cómo se calcula la carga del servidor?

La carga de cada servidor se calcula cuando es necesario para decidir a qué servidor debe ser enviado el usuario.

Para este cálculo, utilizamos un **promedio ponderado** entre 4 métricas de hardware.

Los 4 controladores te permiten dar más (o menos) peso a cada una de estas métricas, que son:

- Usuarios: número de usuarios conectados
- CPU: porcentaje de tiempo de procesador no ocioso
- Memoria: porcentaje de memoria utilizada
- I/O: porcentaje de tiempo de disco no inactivo

Por ejemplo, si colocas el control deslizante de "Memoria" en su lado derecho y todos los demás controles deslizantes en su lado izquierdo, la carga de cada servidor se calculará utilizando casi solo el porcentaje de memoria utilizada, y tus usuarios serán enviados al servidor que tenga la mayor cantidad de memoria disponible.

- Cuando un control deslizante está completamente a la izquierda, el peso utilizado en el cálculo de carga será 1.
- Cuando un control deslizante está completamente a la derecha, el peso utilizado en el cálculo de carga será 100.

Además, la carga de un servidor dado depende de la relación [recursos utilizados / recursos totales]; por lo tanto, si un servidor A es el doble de potente que un servidor B, se deben enviar el doble de usuarios al servidor A que al servidor B (todas las demás cosas siendo iguales).

Agregar un nuevo servidor

Para agregar un nuevo servidor, simplemente haga clic en el botón "Agregar un nuevo servidor". Se mostrará la siguiente ventana:

Add a new Server

Display Name:

Server Address: :// :

Please use your server's web server protocol, IP and port.

RDP Port: ☒ Same as web ☐ Specific:


☒ Server is Enabled

- El "Nombre para mostrar" es el título que se mostrará a sus usuarios en la página HTML de Acceso Web. Se supone que debe ser más amigable para el usuario que un valor técnico (como una IP), por ejemplo, "Servidor de EE. UU." o "Zona Azul".

- La dirección del servidor es accesible con puertos http o https.
- Al utilizar el balanceo de carga, el "Puerto RDP" no se utilizará. Solo se usa al conectarse mediante un Cliente Generado. Le aconsejamos que mantenga la configuración predeterminada ("Igual que en la web").
- También tienes la posibilidad de habilitar o deshabilitar el servidor.


Cargar equilibrio solo en los servidores asignados al usuario

El balanceo de carga también se puede realizar directamente en el servidor asignado al usuario utilizando la casilla de verificación "Balancear en los servidores asignados al usuario". Como resultado, podrá balancear la carga solo en los servidores del departamento de contabilidad para los usuarios contables, una vez que estos servidores específicos hayan sido asignados a los usuarios contables.



Editando un servidor existente

Para modificar un servidor existente, simplemente haga clic en el botón "Editar" del servidor que desea actualizar. Se mostrará la siguiente ventana:



La barra de progreso muestra la carga actual del servidor. También te confirma que el servidor está bien configurado y puede ser contactado por el Gateway.

Balanceo de Carga utilizando un Cliente de Conexión

No está utilizando el rol de Proxy Inverso del Gateway (caso predeterminado)

Este es el caso predeterminado si solo instalaste Terminal Service Plus. En este caso, si **quieres generar un Cliente de Conexión conectarse a un servidor de aplicaciones dado** , luego:

- No marque la casilla "Usar balanceo de carga" en la pestaña del Portal de Gateway del Generador de Cliente de Conexión,

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☐ Use Load-Balancing Gateway Web port number 80

When "Use Load-Balancing" is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect

Create Client

Utilice la dirección IP pública o el nombre de host de su Servidor de Aplicaciones directamente en el campo "Servidor".

Sin embargo, si **quieres generar un Ciente de Conexión conectarse al servidor menos cargado** y use Load Balancing, luego:

- Marque la casilla "Usar balanceo de carga" en el Generador de Cliente de Conexión,

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☒ Use Load-Balancing Gateway Web port number 80

When 'Use Load-Balancing' is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect Create Client

Utilice la dirección IP pública o el nombre de host de su Servidor Gateway directamente en el campo "Servidor".

Estás utilizando el rol de Proxy Inverso del Gateway ("/~~" en la URL)

Ver [esta página](#) .

Activando el balanceo de carga para el acceso al portal de Gateway

Activar el balanceo de carga es muy fácil. Solo se necesitan tres pasos:

- 1. Generar una página de acceso web con la opción "Generar una página web del portal de gateway habilitada" marcada, haciendo clic en el mosaico de Preferencias del Portal Web de la pestaña Web:

TSplus - Administration Console

TSPLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PRINTER

WEB

Web Portal

HTTPS

Web Server

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

Web Portal Design

Web Portal Preferences

Applications Portal

Web Credentials

RemoteApp Client

HTML5 Client

HTML5 Top Menu

Preferences

Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☒ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)☐ My Documents☐ WebFile folder☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)☐ My Documents☐ WebFile folder☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files☐ Use TSplus GUI

 Help...

 Reset

 Preview

 Save

- 2. Habilite el equilibrio de carga haciendo clic en el botón "Habilitar/Deshabilitar equilibrio de carga" (en el Administrador de equilibrio de carga, ubicado en la pestaña Granja de AdminTool):



HOME



APPLICATIONS



PRINTER



WEB



FARM

Manage

Reverse-Proxy

Load Balancing

Assigned Servers



SESSIONS



SYSTEM TOOLS



ADVANCED



ADD-ONS



LICENSE




Enable/Disable Load Balancing



Load Balancing is Enabled

- 3. Abre un navegador y navega a la página de Acceso Web que generaste en el paso 1 (por defecto: <http://localhost/index.html>). Después de escribir un inicio de sesión, verás que **la página de Acceso Web elige el servidor menos cargado de tu granja** :



Activar la función de sesión persistente

Independientemente de su método de conexión, siempre podrá activar la función de sesión persistente haciendo clic en el botón derecho de la ventana de balanceo de carga:

Enable/Disable Sticky Sessions



Sticky Sessions are Enabled

Le permitirá reconectarse a una sesión desconectada en lugar de abrir una nueva sesión en un servidor diferente.


Cómo montar una unidad lógica dentro de una sesión de TSplus

Este tutorial cubrirá los siguientes aspectos:


- Cómo implementar un script de inicio de sesión y tener múltiples escenarios de scripts de inicio de sesión.
- Montando una carpeta específica dentro de una sesión desde el lado del cliente o del servidor.

Si desea publicar una carpeta en una unidad virtual lógica para sus usuarios, simplemente siga este procedimiento:

Antes de crear el script, abre el explorador de Windows y haz clic en "Opciones de carpeta y búsqueda".



Luego, haz clic en la pestaña de vista y desmarca la casilla "Ocultar extensiones para tipos conocidos":




Crea un documento de texto y modifica la extensión nombrándolo "logon.bat":




Dentro del archivo, ingrese por ejemplo este comando para publicar la carpeta Folder.exe:

```
subst Y: \\tsclient\C\Users%USERNAME%\Documents
```




Luego, en el menú de inicio, escribe gpedit.msc en la barra de tareas de búsqueda. Vamos a utilizar la política local para que cada usuario que se conecte a este servidor ejecute el script.

Ve al menú de configuración del usuario, luego a la configuración de Windows y finalmente a Scripts (Inicio/Cierre de sesión). Haz doble clic en el script de inicio de sesión, luego haz clic en "Agregar" y después en "Examinar".



Luego, haga clic en el botón "Mostrar archivos" en la ventana de propiedades de inicio de sesión y copie su script logon.bat en la ruta proporcionada por el Editor de políticas, es decir: "C:\Windows\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon"



- Puedes copiar este archivo logon.bat en C:\ProgramData si deseas que este script se ejecute para todos tus usuarios.
- Si necesita un script de inicio de sesión específico para cada usuario, copie el script en C:\Users\Username\AppData\Roaming

Ahora, ¿cómo hacemos que esta unidad Y aparezca en la sesión del usuario? Hay muchas maneras de lograr esto. Puedes crear una nueva aplicación dentro de la herramienta de administración y asignarla a tus usuarios; al hacerlo, el acceso directo aparecerá en la sesión.

 Common Folder Settings

—

□

×

Path/Filename:

C:\Windows\explorer.exe



Start Directory:

C:\Windows



Display Name:

Common Folder

Command line option:

Y:

Window State:

Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)

▼

Folder:

(top-level)

▼



Save

Test

Cancel



CommonFolder

Si te conectas a una sesión con mstsc.exe, no olvides ir al menú de opciones, y en la pestaña Recursos locales, bajo Dispositivos y recursos locales, haz clic en "Más", luego marca la casilla "Unidades".

Si desea asignar este script solo a usuarios no administradores, siga esto [tutorial](#). Si desea asegurar el acceso a una carpeta, consulte nuestra documentación para publicar un [carpeta asegurada](#).

Versiones de Soporte a Largo Plazo

Clientes que se han suscrito a los Servicios de Soporte y Actualización de TSplus y no están interesados en las últimas características y mejoras de TSplus pueden instalar una versión LTS (Soporte a Largo Plazo) de TSplus.


TSplus LTS (Soporte a Largo Plazo) extiende el período de mantenimiento del software; también reduce la frecuencia de las actualizaciones del software para disminuir el riesgo, el costo y la interrupción del despliegue del software, al tiempo que promueve la confiabilidad del software.

Además, TSplus LTS (Soporte a Largo Plazo) no recibe nuevas funciones.

TSplus ciclo de vida

Las versiones estándar de TSplus se publican con bastante frecuencia y la última versión siempre es la mejor solución disponible para nuestros clientes: todos los errores conocidos se corrigen y las nuevas funciones están disponibles con mucha frecuencia.

Una nueva versión importante de TSplus se lanza al comienzo de cada año: TSplus 11 en enero de 2018, TSplus 12 en enero de 2019 y así sucesivamente, como se muestra en el diagrama a continuación.



A partir de enero de 2019, TSplus también está disponible en una versión de Soporte a Largo Plazo, llamada "LTS". Cada año, TSplus publicará una versión LTS estable que será compatible

durante 2 años.

Beneficios y limitaciones de TSplus LTS

TSplus LTS tiene varios beneficios:

- No hay actualizaciones excepto para correcciones de seguridad y compatibilidad con actualizaciones de Windows.
- Sin cambios en el comportamiento y sin cambios en las características cuando actualizas.
- Menos riesgo al actualizar entre dos versiones menores de un LTS dado
- Soportado durante 2 años

TSplus LTS también tiene limitaciones y restricciones:

- El cliente debe adquirir los Servicios de Soporte y Actualización (una licencia no se puede activar sin Servicios de Soporte y Actualización activos).
- No hay nuevas características en absoluto (en comparación con la versión estándar de TSplus que recibe constantemente muchas actualizaciones y nuevas características)

Recomendamos a nuestros clientes que utilicen la versión estándar de TSplus para beneficiarse de nuestra solución de vanguardia.

TSplus LTS Enlaces

TSplus LTS 11 (compatible desde 2018-12 hasta 2020-12):

- [Historial de cambios](#)
- [Configuración](#) para instalar TSplus en un nuevo servidor
- [Actualización de lanzamiento](#) para actualizar una instalación existente de TSplus
- [LTS11 Documentación](#)


TSplus LTS 12 (compatible desde 2019-12 hasta 2021-12): Fin del soporte.

Activando la autenticación SSL mutua

¿Qué es la autenticación mutua?

Muchas personas están esperando una seguridad adicional y la autenticación mutua ya es compatible en Terminal Service Plus. Generalmente, se implementa por bancos o entidades gubernamentales. Para entender qué es eso, podemos compararlo con un proceso estándar de SSL donde se agrega una verificación adicional para verificar si el navegador web del usuario permite la conexión SSL. Sabes cuál es tu certificado SSL del lado del servidor. Imagina que el certificado se importa en el navegador web para asegurar que este navegador web específico sea de confianza para crear una conexión. En el primer paso de la comunicación, el navegador web actúa como un cliente y en el segundo paso, es al revés. Al final, ambos lados, el navegador web del cliente y el servidor web, han aceptado la autoridad y la conexión puede comenzar.

Una definición más completa: La autenticación mutua SSL o la autenticación mutua basada en certificados se refiere a que dos partes se autentican mutuamente mediante la verificación del certificado digital proporcionado, de modo que ambas partes estén seguras de la identidad de la otra. En términos tecnológicos, se refiere a un cliente (navegador web o aplicación cliente) que se autentica ante un servidor (sitio web o aplicación de servidor) y ese servidor también se autentica ante el cliente mediante la verificación del certificado de clave pública/certificado digital emitido por las Autoridades de Certificación (CAs) de confianza. Debido a que la autenticación se basa en certificados digitales, las autoridades de certificación como Verisign o Microsoft Certificate Server son una parte importante del proceso de autenticación mutua.



Activándolo en TSplus

TSplus el servidor web integrado permite configurar la autenticación mutua.

Para habilitar la autenticación mutua, siga este proceso:

Tendrás que instalar el último Kit de Desarrollo de Java (JDK), disponible en <http://java.com> > Descargas > JDK.

1. Crea y edita con Notepad el siguiente archivo: C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin

Agrega estas 3 líneas:

```
disable_http_only=true disable_print_polling=true force_mutual_auth_on_https=true
```

2. Eliminar cert.jks

En "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver" verás el archivo cert.jks. Copíalo en "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients". Elimina "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\cert.jks".

3. Crear el archivo por lotes

En 'C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients' crea un archivo por lotes, por ejemplo "createcertuser.bat" con estas configuraciones:

```
@rem descomentar la siguiente línea, si desea generar un nuevo cert.jks autofirmado @rem
keytool -genkey -v -alias jwts -keyalg RSA -validity 3650 -keystore cert.jks -storepass secret -
keypass secret -dname "CN=localhost, OU=my_ou, O=my_org, L=my_city, ST=my_state, C=MY"
@keytool -genkey -v -alias AliasUser1 -keyalg RSA -storetype PKCS12 -keystore
forBrowserUser1.p12 -dname "CN=some_name, OU=some_ou, O=some_org, L=Paris, ST=FR,
C=FR" -storepass mypassword -keypass mypassword @keytool -export -alias AliasUser1 -
keystore forBrowserUser1.p12 -storetype PKCS12 -storepass mypassword -rfc -file
forCertUser1.cer @keytool -alias AliasCertUser2 -import -v -file forCertUser1.cer -keystore
cert.jks -storepass secret @del forCertUser1.cer
```

Esto importará automáticamente el par de claves del certificado desde el navegador web a "cert.jks" después de crear su par de claves del navegador.

4. Restaurar el nuevo "cert.jks" modificado

Copia "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\cert.jks" en "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver" y reinicia los servidores web.

5. Importación y prueba de certificado

El ejemplo de lote proporcionado debería haber generado un archivo de prueba "BrowserUser1.p12". Cuando abras la dirección HTTPS, recibirás un mensaje de seguridad y no podrás acceder a las páginas del servidor web. Con Chrome o IE, puedes hacer clic en este archivo 'BrowserUser1.p12' para importar el certificado en el almacén de claves predeterminado de Windows. Con FireFox, debes ir a Configuración e importar este archivo "BrowserUser1.p12" en tu carpeta de certificados.

Tan pronto como lo hayas importado correctamente, podrás acceder a la dirección HTTPS.

El administrador puede crear un archivo de par de claves separado para cada usuario.

Por ejemplo:

```
forBrowserUser1.p12 forBrowserUser2.p12 forBrowserUser3.p12
```

Y puede exportar estos certificados en cert.jks. Si desea deshabilitar el acceso a un usuario, solo tendrá que eliminar a este usuario de "cert.jks". Al hacerlo, el usuario perderá su autorización y no podrá acceder al servidor web.

Esta autenticación mutua solo afecta las conexiones HTTPS y la conexión HTTP estará prohibida con la línea de comandos: settings.bin>disable_http_only=true

Abrir archivos en el lado del cliente

Resumen

Esta función es poderosa. Permite abrir documentos ubicados en el servidor en el lado del cliente según su extensión de archivo.



Por ejemplo, puedes abrir un documento de Microsoft Office Word sin tener Office instalado en tu servidor.

El documento .docx (o .xlsx) se carga automáticamente en el lado del usuario donde se utilizará la Office local para abrirlo.

Si está alojando su aplicación en un servidor en la nube y si su aplicación está generando un documento de Excel, Access o Word, esta función evita preocuparse por las licencias de Office en el servidor.

Configurar un tipo de archivo para abrir en el lado del cliente

El tile "Abrir archivos en el lado del cliente" se encuentra en la pestaña "Sesiones - Configuración" de AdminTool. Haga clic en él para mostrar la ventana de configuración:



El botón “Agregar un nuevo tipo de archivo” te permite añadir una extensión (como “.docx” para Microsoft Office Word 2007-2010) a la lista.

Todos los archivos que tengan una extensión en esta lista se abrirán en el lado del cliente. , siempre que utilice uno de los clientes de conexión de Terminal Service Plus:

- [Cualquier cliente de Terminal Service Plus generado \(Seamless, RemoteApp o RDP\)](#)
- Cualquier conexión de Windows desde el Portal Web de Terminal Service Plus
- [Cualquier conexión HTML5 desde el Portal Web de Terminal Service Plus](#)

Advertencia: esta función no es compatible con:

- Cualquier cliente RDP (mstsc por ejemplo)

Solución de problemas

Si ha configurado un tipo de archivo para abrir en el lado del cliente y no está funcionando (es decir, el archivo aún se abre en su propia computadora), le aconsejamos que verifique la lista de "Abrir con" en el menú contextual de Windows:

- haga clic derecho en el archivo.
- haga clic en el elemento del menú "Abrir con".
- si hay más de una aplicación en esta lista, haga clic en "Elegir programa predeterminado" y seleccione "OpenOnClient.exe".

Esta herramienta de Terminal Service Plus aplica su configuración a todos los usuarios que utilizan el ordenador, sin embargo, tenga en cuenta las siguientes reglas:

- Windows permite a cada usuario cambiar este programa de apertura predeterminado por otro programa de su elección.
- Usando el cliente de conexión HTML5, el archivo será descargado y gestionado por el navegador local. Algunos navegadores tratan ciertos tipos de archivos de maneras específicas, por lo que también se deben verificar dos veces la configuración del navegador.

Estas reglas explican la mayoría de los problemas al usar la función Open On Client, por eso te aconsejamos comenzar revisando el programa predeterminado:

- para el usuario conectado en el servidor
- para el usuario en el cliente
- para el navegador en el cliente (al usar HTML5)

Abrir URLs en el lado del cliente

Resumen



Esta función es poderosa. Permite abrir en el lado del cliente todos los enlaces de sitios web y accesos directos de sitios web ubicados en el servidor.

Por ejemplo, puedes abrir videos de YouTube directamente en el cliente, ahorrando así mucho ancho de banda y potencia de CPU en tu servidor.

La dirección web (URL) se transfiere automáticamente al lado del usuario donde se utilizará el navegador predeterminado local para abrirla.

Habilitar esta función en un servidor

El mosaico "Abrir URLs en el lado del cliente" se encuentra en la pestaña "Sesiones - Configuración" de AdminTool. Haga clic en él para mostrar la ventana de configuración:



Las casillas de los protocolos http y https no están marcadas por defecto. También puede activar los protocolos tel, sms y mailto marcando las casillas correspondientes. Luego haga clic en el botón "Aplicar", que le permite activar esta función para todos los usuarios en el servidor.

Para habilitar completamente esta función, cada usuario tendrá que reiniciar su sesión (cerrar sesión y luego iniciar sesión) antes de que puedan usar esta función.

Todos los enlaces web y accesos directos se abrirán en el lado del cliente. , siempre que utilice uno de los clientes de conexión de Terminal Service Plus:


- [Cualquier cliente de Terminal Service Plus generado \(Seamless, RemoteApp o RDP\)](#)
- Cualquier conexión de Windows desde el Portal Web de Terminal Service Plus

Advertencia: esta función no es compatible con:

- Cualquier cliente RDP (mstsc por ejemplo).
- Cualquier conexión HTML5 desde el Portal Web de Terminal Service Plus.

Windows 8 y 8.1

A partir de Windows 8, Microsoft ha prohibido el cambio automático del navegador predeterminado del usuario. Por esta razón, una vez que la función esté activada en el servidor, cada usuario tendrá que elegir 'Url On Client' cuando se le pregunte por un navegador predeterminado.




Esta ventana solo se mostrará la primera vez que un usuario abra un enlace web. Desafortunadamente, esta es la política de Microsoft Windows y no estamos al tanto de ninguna solución alternativa.


Generador de Cliente Portátil

Resumen

TSplus crea por defecto un icono para el Generador de Cliente Portátil:



También se puede acceder en el mosaico del Servidor de AdminTool:



Permite crear 3 tipos de clientes de conexión que se pueden copiar en el escritorio de los usuarios o en una memoria USB para uso portátil.


Nota Los clientes de conexión no son compatibles con computadoras Mac.

Desde el lanzamiento de TSplus 11.40, el generador de clientes ha sido rediseñado para estar firmado numéricamente y evitar reacciones falsas/positivas de antivirus. En lugar de un programa “.exe”, el nuevo Generador de Clientes está creando un archivo plano cifrado con la extensión “.connect”.




Requisito previo en el lado del cliente

En el lado del cliente, cada usuario deberá ejecutar un programa firmado llamado “Setup-ConnectionClient.exe” como requisito previo. Este programa está disponible en su servidor, en la carpeta del programa TSplus: TSplus\Clients\WindowsClient:



o en la carpeta TSplus\Clients\www:



o por

[descargándolo](#)

Descripción Detallada

Haga clic en **un tabulador** ir a la información correspondiente:

A screenshot of the 'Windows Client Generator' application window. The window has a title bar with a close button. Below the title bar is a tabbed interface with tabs: General, Display, Remote Desktop client, Local resources, Program, Security, and Load-Balancing. The 'General' tab is selected and highlighted with a black border. The 'General' tab contains several sections: 'Server' with fields for 'Server address' (192.168.1.254) and 'Port number' (3389); 'User' with fields for 'Logon' (John), 'Password' (masked with dots), and 'Domain name (without extension)' (TSplus); 'Preferred display mode' with radio buttons for 'Remote Desktop client' (selected) and 'RemoteAPP client'; and 'Client location' (C:\Users\admin\Desktop) with a 'Browse' button. At the bottom, there is a 'Client name' field (John-44.connect) and a 'Create Client' button.

Ventana principal - Configuración general

Cuando inicias el generador de clientes, la primera pestaña que se muestra es la pestaña general. Aquí encontrarás todos los ajustes de conexión esenciales que necesitas para comenzar.

- **Dirección del servidor:** Ingrese la dirección IP del servidor al que le gustaría que el cliente se conectara.
- **Número de puerto:** Ingrese el número de puerto del servidor. El predeterminado es 3389.
- **Nombre de usuario y contraseña:** Si ingresas un nombre de usuario y una contraseña, el programa cliente no pedirá al usuario que lo vuelva a escribir en cada sesión. Para restablecer este guardado de inicio de sesión/contraseña, debes crear y editar un acceso directo del Cliente de Escritorio Remoto y agregar el -reset en cambiar al final del campo de destino.

Credenciales

- Si no desea guardar las credenciales, ingrese "nosavecredential" en el campo de inicio de sesión del Generador de Cliente Portátil.
- Si no desea mostrar la ventana de inicio de sesión con el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de dominio, simplemente ingrese "nopassword" en el campo de contraseña.
- Si desea habilitar el inicio de sesión automático, ingrese *SSO en el campo de nombre de usuario, el programa cliente solo pedirá el nombre de usuario y la contraseña durante la primera conexión. Guardará esta información en la estación de trabajo del usuario para que el usuario no tenga que identificarse nunca más.
- Si desea que el nombre del usuario local actual se muestre como un inicio de sesión para la sesión, ingrese **, o %USERNAME% en el campo de inicio de sesión.

-
- **Nombre de dominio:** Ingrese un nombre de dominio si lo tiene.
 - **Modo de visualización preferido:** Puedes elegir tu modo de visualización preferido entre las siguientes opciones:

-

El Escritorio Remoto Clásico , mostrando su entorno de sesión remota.

- El Cliente de conexión Microsoft RemoteApp para mostrar sus aplicaciones remotas como si estuvieran instaladas localmente. Tiene un mejor rendimiento gráfico en aplicaciones minimizadas.
- El Cliente sin interrupciones , que funciona de la misma manera que RemoteApp, pero para versiones más antiguas de Windows como Windows XP y 2003.

Terminal Service Plus Seamless vs Microsoft RemoteApp

Microsoft RemoteApp es una función de Microsoft que requiere Windows 7 Enterprise o Ultimate y superior.

Todos los PCs de los usuarios deben tener al menos un cliente RDP6. A diferencia del cliente Seamless, el cliente de conexión RemoteApp no depende de la configuración del color de transparencia. Puedes cambiar la visualización del cliente RemoteApp y las preferencias de impresión en la pestaña Web de la herramienta de administración. Las aplicaciones minimizadas se pueden encontrar directamente dentro de la barra de tareas de Windows, como las aplicaciones locales.

Terminal Service Plus Seamless ofrece una experiencia de usuario similar y está disponible en cualquier sistema host de Windows.

Basado en un color de transparencia seleccionado por el Administrador, el Microsoft Remote Desktop ya no se muestra y el usuario solo verá sus aplicaciones publicadas.

El color sin costuras [se puede modificar](#) y debe ser el mismo al usar el AdminTool y el Generador de Cliente Portátil.


Más información sobre estos tipos de clientes se puede encontrar [aquí](#) .

-
- **Velocidad de red** Puedes elegir entre dos opciones dependiendo de la velocidad de tu red:
 - Desactivar la visualización de fondo y las animaciones gráficas para redes de baja velocidad.
 - Habilitar la visualización en segundo plano y las animaciones gráficas para fibra óptica o

red rápida.

- **Ubicación del cliente:** Defina la ubicación de su cliente generado.
- **Nombre del cliente:** Puedes nombrar a tu cliente como desees.

Mostrar



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window with the 'Display' tab selected. The window has a title bar with standard Windows controls. Below the title bar is a tabbed interface with tabs for 'General', 'Display', 'Remote Desktop client', 'Seamless client', 'Local resources', 'Program', 'Security', and 'Load-Balancing'. The 'Display' tab is active, showing 'Graphical settings'. Under this section, there is a monitor icon and four radio button options for color resolution: '15 bits color resolution', '16 bits color resolution' (which is selected and has a dotted border), '24 bits color resolution', and '32 bits color resolution'. Below these are three checkboxes: 'Dual-screen', 'Span', and 'Enable shortcut keys'. A text block states: 'These settings apply to all kind of connection client:' followed by a list: '- Remote Desktop client', '- Seamless client', and '- RemoteApp client'. At the bottom, there are two input fields: 'Client location:' with the text 'C:\Users\Admin\Desktop' and a 'Browse' button next to it; and 'Client name:' with the text 'john.connect'. A large 'Create Client' button is positioned to the right of these fields.

En esta pestaña, puedes cambiar el color y la resolución de la pantalla de la sesión. También puedes adaptar tu sesión para pantallas duales, con o sin extensión. La opción de extensión te permite ampliar tu sesión en ambas pantallas. Puedes permitir el uso de la tecla TAB en la sesión.

Características del Cliente de Escritorio Remoto

En esta pestaña, puedes elegir qué resolución deseas habilitar para el usuario:

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Remote Desktop



☐ 800 x 600

☐ 1366 x 768

☐ 1024 x 768

☐ 1600 x 900

☐ 1280 x 720

☐ 1600 x 1024

☐ 1280 x 1024

☐ 1920 x 1080

☐ User screen size

☒ Full screen

☒ Smart re-sizing of the Remote Desktop

☐ The Remote Desktop will not hide the local taskbar

These settings are only valid for the Remote Desktop client

To select the Remote Desktop client you must use the General tab.

Client location:

Browse

Create Client

Client name:

Puedes marcar las casillas para habilitar el ajuste inteligente del Escritorio Remoto, y si deseas que el Escritorio Remoto no oculte ni se superponga a la barra de tareas local.

Recursos locales

La pestaña de recursos locales reúne todos los dispositivos que puedes redirigir en tu sesión remota.

El campo editable junto al **discos** La caja permite especificar qué discos están disponibles en la sesión remota. Solo tienes que separar cada letra de disco (C :, E: ...) por una coma. Cuando la caja de discos está marcada y no se especifica ningún disco, todos los discos están incluidos en la sesión remota.


Impresoras corresponden a los puertos LPT, y los puertos COM corresponden a los puertos serie. Desde la versión 11.50 de TSplus, estos dispositivos locales se seleccionan por defecto.

A continuación, puede elegir su opción de impresión, con la impresora universal:

- **Vista previa del lector de PDF local:** El documento se generará como un PDF y el Acrobat Reader local abrirá el archivo. El usuario puede imprimirlo o guardar una copia en su disco duro local.
- **Imprimir en la impresora predeterminada del usuario:** el documento se enviará automáticamente a la impresora predeterminada del usuario (el controlador de impresión local está incluido en el cliente de conexión de TSplus).
- **Seleccionar una impresora local:** El usuario puede seleccionar una de sus impresoras locales (el controlador de impresión local está incluido en el cliente de conexión de TSplus).

Si no tiene un lector de PDF instalado en su máquina, le recomendamos el uso de Foxit Reader. Consulte nuestro [tutorial en video](#) sobre cómo imprimir.

Programa



Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources **Program** Security Load-Balancing

Startup program ?

We recommend to use the AdminTool to assign Application(s) to users or to groups. However, you can specify here after one application to be started at logon.

Path/Filename: C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Updater.exe Browse

Start Directory: C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader

Command line option:

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect

Create Client

Puedes establecer una aplicación de inicio a través del Generador de Cliente Portátil y especificar su ruta, directorio y parámetros, desde la versión 11.30. Sin embargo, te recomendamos que utilices la AdminTool para asignar las aplicaciones deseadas.

Seguridad

TSplus ofrece dos capas adicionales de seguridad física para mantener seguras las conexiones de sus usuarios. La conexión se puede bloquear al ID de una llave USB, bloqueada a un nombre de computadora, o puede utilizar ambas capas de seguridad simultáneamente.

- **Si está bloqueado a una llave USB** el usuario puede iniciar una conexión desde cualquier computadora con Windows que califique insertando la llave USB y utilizando el programa de conexión colocado allí por el administrador.
- **Si está bloqueado a un nombre de computadora** el usuario solo puede conectarse con éxito desde el ordenador cuyo nombre ha sido registrado con el servidor para la conexión del cliente portátil de ese usuario. Si se utilizan ambas opciones de seguridad, el usuario está limitado a conectarse desde su dispositivo específico y solo si la clave USB preconfigurada correcta está en su lugar.

Para bloquear un cliente de conexión en una llave USB, puede hacerlo copiando el generador de clientes ubicado en: C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\WindowsClient. Ahora haga doble clic en el generador de clientes y marque la casilla de bloqueo en el número de serie ubicada en la pestaña de seguridad. Una vez hecho esto, puede eliminar el generador de clientes de la llave USB. El cliente de conexión recién generado se colocará en el escritorio, ¡no olvide copiarlo de nuevo a la llave USB! Puede eliminar el generador de clientes que copió en la llave USB después.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Advanced client security options

☒ Lock it on PC name
WIN-A1L00CN0E56

☐ Lock it on serial number
303119124

These settings apply to all kind of connection client:

- Remote Desktop client
- Seamless client
- RemoteApp client

Time limit: Disable this generated client after some days (for exemple 15 days)
No limit Number of days from the first use date of this generated client

☐ Deny user from saving credentials
☐ Save username only

☐ Encryption V2


Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect Create Client

- Puedes definir el **límite de tiempo** desde la fecha de primer uso de un cliente generado al ingresar el valor en el cuadro de límite de tiempo. (que por defecto está configurado en "sin límite").
- Las cajas a continuación le permiten:
 - No mostrar la capacidad de guardar credenciales para un cliente generado.
 - Guardar solo el nombre de usuario.
 - Usar cifrado V2.

Balanceo de Carga

También puede habilitar el equilibrio de carga para conectarse a un servidor de su granja. No marque la casilla "Usar equilibrio de carga" si no ha activado la función de equilibrio de carga en su servidor. Necesitará ingresar el puerto web del Gateway, que debe ser el mismo que el puerto web predeterminado utilizado en todos los servidores de su granja.



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' window with the 'Load-Balancing' tab selected. The 'Enable Load-Balancing ?' section contains an unchecked checkbox for 'Use Load-Balancing' and a text box for 'Gateway Web port number' with the value '80'. Below this, there is explanatory text: 'When "Use Load-Balancing" is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.' and 'Prior using this advanced feature, please read our documentation'. At the bottom, the 'Client location' is set to 'C:\Users\Admin\Desktop' with a 'Browse' button, and the 'Client name' is 'john.connect'. A 'Create Client' button is located on the right side of the window.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☐ Use Load-Balancing Gateway Web port number 80


When "Use Load-Balancing" is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect

Create Client



La personalización del cliente es posible. Consulte la documentación correspondiente en [cómo modificar el icono del cliente](#)

y [editar o eliminar sus parámetros](#)

.

Requisitos de Terminal Service Plus

1. Hardware

Terminal Service Plus puede funcionar en su PC y aquí está el hardware mínimo recomendado:

Número de usuarios	Windows 2008 a 2025 o 7 a 11 Pro
3 - 5	I5 o superior Un CPU 2 GHZ Mínimo: 4 GB RAM Recomendado: 8 GB RAM
10	I5 o superior Una CPU 2 GHZ Mínimo: 8 GB de RAM Recomendado: 16 GB de RAM
25	Un CPU I7 o Xeon Mínimo: 16 GB de RAM Recomendado: 32 GB de RAM
50 y más	32 GB Dual CPU - Disco SSD dedicado al sistema Mínimo: 32 GB RAM Recomendado: 64 GB RAM

Más de 50 sesiones concurrentes, recomendamos usar un conjunto de servidores, utilizando la función de Balanceo de Carga, disponible en la Edición Empresarial. Cada servidor (físico o virtual) maneja hasta 50 usuarios concurrentes.

El tipo de hardware que necesitas dependerá principalmente de qué tipo de recursos consumen más las aplicaciones que deseas publicar (CPU/memoria/disco). Podrías considerar obtener un servidor con discos SSD si planeas usar una aplicación que acceda a una base de datos en tu servidor TSplus, ya que mejorará significativamente el rendimiento.

2. Sistema operativo

Su hardware debe utilizar uno de los sistemas operativos a continuación:

- Windows **Vista Service Pack 2**
- Windows **7 Service Pack 1**
- Windows **8/8.1**
- Windows **10 Pro**
- Windows **11 Pro**
- Windows **Server 2008 SP2/Small Business Server SP2 o 2008 R2 SP1**

- Windows **Server 2012 o 2012 R2**
- Windows **Server 2016**
- Windows **Servidor 2019**
- Windows **Server 2022**
- Windows **Servidor 2025**

Se admiten 32 y 64 bits.


El marco requerido es **versión .NET 3.5** para todas las versiones de Windows compatibles.

- Si instala TSplus en un Windows 2008 a 2019, asegúrese de que los roles de RDS o Servicios de Terminal, así como el rol de licencia de Servicios de Terminal de RDS, no estén instalados antes de instalar TSplus. Si estos roles estaban presentes, elimínelos y reinicie.
- La edición de Windows 10 Home no es compatible.
- En Windows Server 2016, se permiten un máximo de 15 sesiones para acceso a Escritorio Remoto.
- Windows Server 2019 Essentials Edition no es compatible con RemoteApp.

N.B: TSplus LTS 11 es compatible con Windows XP y Windows Server 2003.

3. Parámetros de red

El servidor de Terminal Service Plus debe tener una dirección IP fija:




Acceso remoto (desde una red de área amplia - WAN)

- Se recomienda una conexión DSL así como una dirección fija pública. Sin una dirección IP fija, debe instalar un servicio DNS dinámico como [Más información sobre cómo configurar esto se puede encontrar aquí](#) .
- El puerto TCP RDP (por defecto 3389) debe estar abierto en ambas direcciones en su firewall.

Impresión con la función de mapeo de impresora RDP estándar

Esto es comúnmente utilizado por usuarios de Remote Desktop y es equivalente a lo que tendrías con Microsoft Terminal Services. Si planeas usar impresoras exóticas, asegúrate de marcar la casilla para impresoras en la pestaña de recursos locales del generador de clientes. Ver el [tutorial en video](#) imprimir con la función de mapeo de impresora RDP estándar.



Windows Client Generator

General | Display | Remote Desktop client | Seamless client | Local resources | Program | Security | Load-Balancing

Local devices

- ☒ Disks
- ☒ Printers
- ☐ Sound
- ☐ COM ports
- ☐ Smart cards
- ☐ USB devices

Universal printer option


- ☐ Preview with the local PDF Reader
- ☐ Print on default printer - local driver included
- ☒ Select the local printer - local driver included

Client name:


Create Client

La mayoría de las veces requerirá que instale la misma versión de los controladores de impresora tanto en el cliente como en el servidor para que funcione correctamente. Esto significa que si su servidor es Windows 2008 de 64 bits y sus computadoras cliente están ejecutando Windows XP de 32 bits, necesitará instalar los controladores de impresora de 32 bits para XP en el servidor. Haga clic en el menú Inicio, luego en Dispositivos e impresoras. Haga clic en cualquier impresora para mostrar el botón de propiedades del servidor de impresión en la

parte superior de la ventana.



Una vez en las Propiedades del Servidor de Impresión, haga clic en la pestaña Controlador para agregar manualmente su controlador de cliente. (En este caso, estamos instalando el controlador de 32 bits de Windows XP)



También puede instalar directamente los controladores de su impresora utilizando la información y los controladores del sitio web del fabricante de la impresora.

- Se recomienda consultar el manual de hardware para un procedimiento de instalación en un entorno de servidor terminal.
- Si está utilizando impresoras USB, asegúrese de haber actualizado el protocolo RDP de su computadora cliente a la versión 6 de RDP o superior para garantizar la máxima compatibilidad con las impresoras redirigidas.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda no utilizar impresoras USB. La compatibilidad y la fiabilidad mejoran al usar impresoras COM o LPT. Algunas impresoras exóticas, como las impresoras de etiquetas o de recibos, pueden no ser adecuadas para ser redirigidas en una sesión de TSplus; siempre debe consultar con su fabricante de hardware


sobre la compatibilidad y los procedimientos de instalación en un entorno RDS o de servidor terminal, que en este caso es muy similar a TSplus.

Rehosting su licencia de TSplus


Activación en línea

La activación en línea está autorizada una vez al mes.

En el nuevo servidor Ve a la pestaña "Licencia" Haz clic en "Reasignar una licencia existente"



Ingresa su clave de activación:



The screenshot shows a window titled "License Rehost" with a "License Rehosting" header. Below the header, it says "Please enter your Activation Key:" followed by a text input field containing "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX". Below the input field, there is explanatory text: "You will find your Activation Key in our order confirmation email. Please contact Support should you require any help rehosting your license." At the bottom right, there is a blue "Next >" button.

License Rehosting


Please enter your Activation Key:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

You will find your Activation Key in our order confirmation email.
Please contact Support should you require any help rehosting your license.

Next >

Seleccione la computadora inicial que desea reubicar.



The screenshot shows the same "License Rehost" window, but at a different step. It says "Please select the initial Computer you want to rehost from:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of computer names, with "- DESKTOP-" selected. Below the dropdown, there is explanatory text: "This is the original Computer, which you want to stop using. Please contact Support should you require any help rehosting your license." At the bottom left, there is a "Back <" button, and at the bottom right, there is a blue "Next >" button.

License Rehosting

Please select the initial Computer you want to rehost from:


- DESKTOP-

This is the original Computer, which you want to stop using.
Please contact Support should you require any help rehosting your license.


< Back

Next >


Confirmar rehosting



Su rehosting de licencia ha finalizado.



Espere unos momentos para que su AdminTool se sincronice hasta que aparezca la ventana.




¡Felicitaciones, su licencia ha sido activada con éxito!

Activación sin conexión

La activación sin conexión también se puede realizar para licencias de rehosting.

Cuando el servidor no tiene acceso a Internet, el botón 'rehospedar una licencia existente' mostrará la página de rehospedaje sin conexión:



El proceso es el mismo que la Activación Offline.

Conexión remota desde un dispositivo iPhone / iPad / Android

Puedes conectarte a tu servidor de Terminal Service Plus en cualquier navegador desde cualquier dispositivo móvil que soporte la tecnología HTML5, como:

- un iPhone
- un iPad
- un smartphone Android
- una tableta Android

Editar las preferencias para dispositivos móviles

Desde la versión 11.20, el cliente HTML5 de TSplus ha sido mejorado significativamente para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible incluso desde teléfonos inteligentes o tabletas. El teclado ha sido rediseñado para aparecer automáticamente cuando el enfoque está sobre un campo de entrada. El puntero del mouse ha sido rediseñado para facilitar la selección de botones y campos, incluso si se encuentran en los bordes izquierdo o inferior de un teléfono inteligente.

Puedes configurar varios ajustes diferentes de HTML5 para dispositivos móviles o computadoras en el mosaico del cliente HTML5 de la pestaña Web:

TSplus - Administration Console -

TSPLUS

TS PLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PRINTER

WEB

Web Portal

HTTPS

Web Server

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

Web Portal Design

Web Portal Preferences

Applications Portal

Web Credentials

RemoteApp Client

HTML5 Client

HTML5 Top Menu

HTML5 Client

Menu bar:

All devices and computers

File Transfer:
☒ Enable File Transfer

Ctrl+Alt+Del:

Mobile devices only

Top menu preference:

Transparency

Default Colors:

16 bits

Connection Timeout:

40

Warning Messages:
☐ Hide Warning Messages

Sounds:
☒ Play Sounds
Theming:
☐

Background Color Preference

10841658

Choose color...

Add a logo to the background:

Browse...

Remove the logo

Logon screen message:

ABLE BGCOLOR=\#FFFFFF\ BORDER=0 BORDERCOLOR=\#FFFFFF\ CELLP/

Change logon screen animated GIF:

Browse...

Display time msec.:

5000


Smartphone and tablets Preferences

Use recommended values

Pointer settings

☐ No pointer
☐ Small pointer
☒ Medium pointer
☐ Large pointer

Transparency
95 %

Software keyboard settings

☒ Use soft. keyb.
☐ Automatically show the software keyboard when the focus is in an entry field

Transparency
95 %


Help...


Reset


Save

- Muestre la barra de menú para todos los dispositivos y computadoras o solo para dispositivos móviles.
- Habilitar o Deshabilitar la Transferencia de Archivos.
- Permitir el atajo Ctrl + Alt + Supr en un tipo específico de dispositivo.


- Elige tu opción favorita de visualización del menú superior entre transparencia y sólido.
- El número de bits de color gráfico.
- El tiempo de espera de conexión.
- Mostrar u Ocultar Mensajes de Advertencia.
- Habilitar o deshabilitar sonidos.
- Elige tu color de fondo favorito.
- Agrega un logo al fondo.
- Cambia el mensaje de la pantalla de inicio de sesión y el gif animado, así como su tiempo de visualización en milisegundos.

Preferencias de smartphones y tabletas :

- Si el administrador utiliza el teclado del software, cuando oculta un campo de entrada, la aplicación se mueve hacia arriba y el usuario aún puede ver lo que está escribiendo.
- El administrador puede seleccionar un tamaño pequeño, mediano o grande para el puntero del mouse o no tener puntero del mouse en absoluto. Facilita la navegación del usuario dentro de su aplicación.
- Él también puede seleccionar el nivel de transparencia para el mouse y el teclado.


Editar el menú superior HTML5

En la pestaña del Menú Superior HTML5, puedes agregar aplicaciones que se mostrarán en el primer o segundo nivel del Menú Superior en HTML5:




En el nivel uno, puedes encontrar las características integradas de HTML5: impresión, transferencia de archivos y un portapapeles. (Para más información sobre estas características, visita estas páginas: [Impresora Universal para HTML5](#) , [Usando la transferencia de archivos](#) y [Usando el portapapeles](#) .)

En este ejemplo, Foxit y Excel se publican en el nivel 2:




Y se puede encontrar en las funciones integradas en el menú superior de la sesión HTML5:



Además, el ícono en la parte superior derecha te permite cambiar tu sesión a pantalla completa.

Cliente HTML5 integrado de Terminal Service Plus proporciona al usuario un menú completamente nuevo en tabletas y dispositivos móviles. Con este nuevo menú, el usuario tiene un acceso fácil al teclado móvil y al clic derecho, pero también al intercambio de archivos y a

nuestra única función de Impresión Universal.



Por favor, consulte a [esta documentación](#) para cómo usar el mini ratón y el teclado.

Selección de idioma

Ahora puedes cambiar el idioma con el botón de idioma a la derecha del menú superior:



Puedes elegir el idioma para el país específico que desees en este menú:

	Language	Locale	Value
☐	Portal	as_portal	
☐	Browser	as_browser	
☐	Gateway	as_gateway	
☐	Arabic	ar_ar	1025
☐	Belarusian	be_be	1059
☐	Bulgarian	bg_bg	1026
☐	Bengali	bn_bn	1093
☐	Bosnian (Cyrillic)	bs_cyrl_ba	8218
☐	Bosnian (Latin)	bs_latn_ba	5146
☐	Catalan	ca_ca	1027
☐	Czech	cs_cs	1029
☐		cs_cz	1029
☐	Welsh	cy_gb	1106
☐	Danish	da_da	1030
☐		da_dk	1030
☐	German (Swiss)	de_ch	2055
☐	German	de_de	1031
☐	Divehi	dv_dv	1125
☐	Greek	el_el	1032
☐		el_gr	1032
☐	English (Canada)	en_ca	4105


Temas de barra de tareas y escritorios remotos

Herramientas de administrador en el servidor

Con el AdminTool, el Administrador puede elegir entre 4 modos de visualización al asignar aplicaciones: [El Escritorio Remoto de Microsoft](#) , [La barra de tareas remota](#) , [El Panel Flotante](#) o [El Panel de Aplicaciones](#) . La barra de tareas remota, los paneles flotantes y de aplicaciones están disponibles para cualquier método de conexión.

###TSplus Remote Taskbar

Cuando asignas aplicaciones a un usuario, puedes habilitar la barra de tareas remota de TSplus. La barra de tareas de TSplus es extremadamente útil cuando se ejecuta una sesión con el programa de conexión Seamless de TSplus. El usuario puede lanzar aplicaciones remotas con un clic en la barra de tareas de TSplus y aún tener disponible el escritorio local completo. Puedes asignar la barra de tareas remota a tus usuarios o grupos haciendo doble clic en ella o seleccionándola y luego haciendo clic en el mosaico "Asignar aplicación".




El Administrador puede decidir fácilmente cuál será el tema predeterminado de Escritorio Remoto que el usuario verá al abrir una sesión. Seleccione la Barra de Tareas Remota de TSplus, luego haga clic en "Editar Aplicación":

en lugar de la parte inferior predeterminada.

- Los iconos de la bandeja del sistema se pueden ocultar marcando el círculo "Ocultar el área de notificación".
- Desde la versión 12.60 de TSplus, el botón de Cerrar sesión ahora se puede ocultar.

Al editar el menú de usuarios, el Administrador puede agregar/suprimir aplicaciones y funcionalidades. La personalización del menú de usuarios es fácil. El contenido del menú de usuarios (ubicado en Archivos de Programa/TSplus/UserDesktop/mainmenu.mnu) es modificable por el administrador utilizando el Bloc de notas.




```
mainmenu.mnu - Notepad
File Edit Format View Help
[[menu]
-=
Logoff=%C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\runlogoff.exe%$icon$exit.ico
-=
=
=
=
=

[menusettings]
type=23
showicons=1
iconsize=1
itemheight=34
color1=15395562
color2=13666616
color3=12632256
color4=8289918
fontname=Arial
fontsize=8
fontcolor1=0
fontcolor2=16777215
fontstyle=n
```


###Programa de conexión sin interrupciones

En el mosaico de aplicaciones de AdminTool, el administrador puede seleccionar 3 estilos diferentes de la barra de tareas de Escritorio Remoto TSplus. La barra de tareas de TSplus es extremadamente útil cuando se ejecuta una sesión con el programa de conexión Seamless TSplus. El usuario puede iniciar aplicaciones remotas con un clic en la barra de tareas de TSplus y aún tener disponible el Escritorio local completo.

Barra de tareas de tema azul del lado derecho



Barra de tareas del tema plateado del lado derecho




En la barra de tareas superior



Superponiendo la barra de tareas de Windows con el cliente de conexión Seamless

Si deseas que tus aplicaciones maximizadas se superpongan a la barra de tareas de Windows,

haz clic en esta casilla, en la pestaña del cliente Seamless:



Windows Client Generator

General | Display | Remote Desktop client | **Seamless client** | Local resources | Program | Security | Load-Balancing

Specify your preferred Seamless Color

☐ Blue ☐ Pink ☒ Green (default color)

The Seamless client is based on one transparency color.
This color must be identical on the server and on the client.

When maximizing a Remote Application

☐ Don't hide the local taskbar
☒ **Overlap the local taskbar**

WARNING: The Seamless client is working fine up to W7 or /W2008
If, your sytem is W10, 2012-R2 or W2016
Then, use the RemoteApp client instead of the Seamless one

This setting applies only to the Seamless client

Client location:

Client name:



[Volver Arriba](#)


###Cliente ligero o cualquier programa de conexión basado en RDP


Con el AdminTool, el Administrador puede decidir fácilmente cuál será el tema predeterminado de Remote Desktop que el usuario verá al abrir una sesión. Tiene la opción entre 4 estilos diferentes de Remote Desktop en pantalla completa. También se puede utilizar el Remote Desktop estándar de Microsoft si se prefiere.

Porque estos escritorios de TSplus son escritorios de pantalla completa, la pantalla del usuario se llena por completo cuando se abre una sesión desde clientes delgados dedicados, cualquier cliente basado en RDP, o se accede desde una página web o clientes de Escritorio Remoto de TSplus.

Hay beneficios sobre un Escritorio Remoto estándar. Mejora la seguridad del servidor (sin botón de INICIO ni control total del Escritorio).

Escritorio Remoto de Microsoft Estándar





- El usuario tiene un escritorio completo que incluye el botón de inicio y control total del escritorio.
- Para asignar a un escritorio completo, simplemente asigna la aplicación de Microsoft Remote Desktop.

Para cambiar los temas de escritorio, tendrás que asignar la barra de tareas remota de TSplus y elegir entre los 3 temas sugeridos:

— ×

- ☐ Use Blue taskbar theme as default
- ☐ Use Silver taskbar theme as default
- ☐ Use OnTop taskbar theme as default
- ☒ Use Desktop theme one as default
- ☐ Use Desktop theme two as default
- ☐ Use Logon theme as default

- ☐ Full screen
- ☐ Do not overlap the local taskbar
- ☐ Do not overlap the Blue or Silver bar

Replace logo/wallpaper on the Desktop themes

Minimize Buttons preference

☐ Justify left ☐ Center ☒ Justify right

☐ On the screen top ☒ On the screen bottom


Show/Hide the Notification Area (Systray)

☒ Show the Notification area ☐ Hide the Notification Area


TSplus tema de escritorio uno



TSplus tema de escritorio dos



TSplus tema de inicio de sesión



Tema personalizado

Para cada tema, el Administrador puede personalizarlo y, por ejemplo, mostrar el logo corporativo. También puede agregar su propio fondo de escritorio seleccionando uno de los temas de escritorio y haciendo clic en el botón Reemplazar logo/fondo de pantalla para seleccionar su archivo .jpg, por ejemplo:

— ×

- ☒ Use Blue taskbar theme as default
- ☐ Use Silver taskbar theme as default
- ☐ Use OnTop taskbar theme as default
- ☐ Use Desktop theme one as default
- ☐ Use Desktop theme two as default
- ☐ Use Logon theme as default

- ☐ Full screen
- ☐ Do not overlap the local taskbar
- ☐ Do not overlap the Blue or Silver bar

Replace logo/wallpaper on the Desktop themes

Minimize buttons Preference

☐ Justify left ☐ Center ☒ Justify right

☐ On the screen top ☒ On the screen bottom

Notification area (Systray) Preference

☒ Show the Notification area ☐ Hide the Notification Area

Puedes agregar tu propio fondo de escritorio seleccionando uno de los temas de escritorio y haciendo clic en el botón Reemplazar logo/fondo de pantalla para seleccionar tu archivo .jpg, por ejemplo:




Función RemoteApp en el cliente

En el pasado, el cliente portátil de TSplus generado era el método habitual para que un usuario iniciara aplicaciones. La versión 10.50 introduce **un ícono en el área de notificación** que le da a cada usuario la lista de todas sus Aplicaciones Remotas. Dentro de esta lista de aplicaciones, el usuario puede seleccionar la que desea iniciar.

Esta es una nueva forma para que los administradores entreguen aplicaciones remotas (denominadas “RemoteApps”) a sus usuarios. Específicamente, RemoteApp On Client permite un proceso de publicación sencillo que permite que las aplicaciones instaladas directamente en el servidor se proporcionen a los usuarios, permite que los programas RemoteApp se ejecuten junto a programas locales y ofrece integración con una aplicación “lanzador” personalizada para facilitar a los usuarios encontrar y lanzar programas RemoteApp.

La lista de aplicaciones del usuario también aparecerá en el **Menú de inicio** debajo **Todos los programas** en una carpeta llamada **Mis Aplicaciones Remotas**. Para implementar esta nueva y asombrosa capacidad de TSplus es simple: El Administrador ha generado nuevos clientes de conexión y los ha permitido con el AdminTool. Esta guía explicará paso a paso lo que sucederá cuando el administrador habilite esta nueva función y entregará a sus usuarios un nuevo cliente de conexión generado.


Ejemplo: La usuaria “Laura” está utilizando TSplus para acceder a su aplicación remota. Para hacerlo, está usando un cliente generado llamado **LauraPortableClient.exe**. Cuando lo ejecuta en su PC, obtiene el siguiente resultado:




Sin embargo, el administrador le proporcionó uno nuevo, creado con la versión TSplus 10.50. Tendrá que ejecutarlo al menos una vez para beneficiarse de la nueva.

Función RemoteApp en el cliente

Cuando el administrador está agregando/eliminando una aplicación a un usuario, dicho cambio se establecerá en el lado del servidor en el próximo inicio de sesión. Esto significa que la sesión actual no reflejará tal modificación. La pestaña Avanzada de AdminTool tiene una opción para habilitar o deshabilitar esta función de RemoteApp en el cliente, por defecto, está habilitada.




Puedes cambiar el nombre del menú como desees, haciendo clic en el Título del Menú de Aplicaciones Remotas a continuación y añadiéndolo en el cuadro de valor:




¿Qué sucederá en su PC cuando ejecute una vez su nuevo cliente generado: Verá un nuevo ícono en el área de notificaciones de su barra de tareas local?


Mi nuevo ícono de Aplicaciones Remotas	Menú de lista de aplicaciones



Ella también verá una nueva entrada en la lista de programas de su menú de inicio llamada **Mis Aplicaciones Remotas** :



Ella ahora podrá seleccionar una de estas aplicaciones listadas y comenzarla como una RemoteApp. No necesitará usar el cliente generado LauraPortableClient.exe proporcionado. Por ejemplo, si selecciona el Panel Flotante, obtendrá este resultado:




Antecedentes técnicos detrás de esta nueva tecnología.

El nuevo cliente generado de la versión 10.50 está agregando varios archivos en la carpeta C:\Users%UserName%\RDP6 del perfil de usuario del PC local.

MyRemoteApp.exe y MyRemoteApp.bin son los códigos de programa que se inician para crear el nuevo ícono en el área de notificación y la nueva entrada en la lista de Todos los programas del botón de Inicio.

MyRemoteApp.ini es un archivo recibido del servidor. Proporciona los detalles de cada aplicación que están asignadas a este usuario en el lado del servidor. Se actualiza en cada nueva conexión al servidor. Por lo general, toma 30 segundos después de cada inicio de sesión recibir este archivo del servidor. RemoteApp.txt proporciona el nombre del último cliente generado que se inició en este PC.




Comentarios:

Si el usuario tiene derechos de administrador en su propia PC, **MyRemoteApp.exe** se iniciará automáticamente en cada reinicio y el botón de Inicio también se actualizará. De lo contrario, el administrador debe ejecutar una vez el nuevo cliente generado "Como Administrador" para habilitar la nueva función. Al hacerlo, creará las entradas de registro adecuadas en HKLM. Si un usuario se conecta a solo un servidor, este nuevo sistema es perfecto. Sin embargo, si está utilizando varios clientes de conexión para abrir sesiones en diferentes servidores, debe tener en cuenta que el archivo **MyRemoteApp.ini** se actualizará con los valores de la última conexión. Puede ser confuso para el usuario y en tal caso de implementación recomendamos no usar esta nueva función.


Plugin de Aplicación Remota

Desde la nueva versión 8.40 de TSplus, ya no es necesario instalar un complemento de Java en el navegador del cliente. Ahora puedes acceder al cliente Windows RemoteApp descargando e instalando un pequeño complemento de Windows a través del Portal Web. Esta operación es rápida y solo se necesita una vez por cliente.



También puede instalarlo en la carpeta C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\RemoteAppClient.


Al utilizar Firefox, este mensaje se mostrará en su primera conexión. Si elige la opción "recordar mis elecciones", la notificación se desactivará en futuras conexiones.



Nota Desde TSplus 12.40, la configuración del cliente RemoteApp y el [El Programa de Configuración del Cliente](#) se han fusionado y se pueden implementar con una sola configuración, por lo que si descargas la configuración del cliente RemoteApp, no será necesario descargar la del cliente de conexión.

Clientes de RemoteApp y Conexión Sin Costuras

Puedes elegir entre 3 modos de visualización en la pestaña general del generador de clientes:



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. The 'General' tab is selected, showing fields for 'Server address' (192.168.1.254), 'Port number' (3389), 'User' (John), 'Password' (masked), and 'Domain name (without extension)' (TSplus). The 'Preferred display mode' section is highlighted with a red box, showing three radio buttons: 'Remote Desktop client', 'RemoteAPP client' (selected), and 'Seamless client'. Below this, there are two more radio buttons: 'Disable background & animations for better performances' (selected) and 'Fast network or Fiber optic'. At the bottom, there are fields for 'Client location' (C:\Users\Admin\Desktop), 'Client name' (john.connect), and a 'Create Client' button.



###Cliente de conexión RemoteApp

A diferencia del cliente Seamless, el cliente de conexión RemoteApp no depende de la configuración del color de transparencia. Esto permite una visualización perfecta de la aplicación, así como un comportamiento nativo de Windows.

- En el lado del cliente, se requiere la instalación de RDP6 o superior.
- En el lado del servidor, TSplus debe estar instalado en una máquina que ejecute Windows 7 hasta Windows Server 2019. Nota RemoteApp no es compatible con Windows 10 1803 y

1809 Home Windows 2019 Essentials Editions.

Puedes cambiar las preferencias de visualización y de impresión del cliente RemoteApp en la pestaña Web de la herramienta de administración:



Las aplicaciones minimizadas se pueden encontrar directamente dentro de la barra de tareas de Windows, como una aplicación local. En este ejemplo, Firefox y Paint se inician localmente; Notepad, Word y Foxit se inician de forma remota.



Conexión sin interrupciones del cliente

El cliente de conexión sin interrupciones funciona en todos los sistemas operativos, independientemente de la versión en el cliente o en el servidor. Al conectarse de forma remota en modo sin interrupciones, puede acceder a sus aplicaciones como si estuvieran instaladas localmente en su computadora. Se puede establecer un color de transparencia manualmente para asegurar que su aplicación aparezca perfectamente. Puede elegir entre verde, azul o rosa.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client **Seamless client** Local resources Program Security Load-Balancing

Specify your preferred Seamless Color

☐ Blue ☐ Pink ☒ Green (default color)

The Seamless client is based on one transparency color.
This color must be identical on the server and on the client.

When maximizing a Remote Application

☒ Don't hide the local taskbar
☐ Overlap the local taskbar

WARNING: The Seamless client is working fine up to W7 or /W2008
If, your sytem is W10, 2012-R2 or W2016
Then, use the RemoteApp client instead of the Seamless one

This setting applies only to the Seamless client

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect Create Client

El Cliente Sin Costuras se basa en un color de transparencia seleccionado por el Administrador. Dado que el color de fondo del Escritorio Remoto se pinta con el color transparente seleccionado, el Escritorio Remoto de Microsoft ya no se muestra y el usuario solo verá sus aplicaciones publicadas.

Advertencia: La instalación predeterminada es verde y debería funcionar bien con la mayoría de las aplicaciones. Te ofrecemos la opción entre 3 colores de transparencia: rosa, verde y azul. Por supuesto, el servidor y los clientes de conexión deben usar el mismo color. Algunos elementos en una aplicación también pueden no ser visibles debido al color de transparencia.

Para tanto los clientes de conexión Seamless como los de Remoteapp, puedes elegir

publicar una única aplicación que se inicie sin problemas al iniciar sesión el usuario.

También puedes publicar aplicaciones con el [TSplus Remote Taskbar](#) , [el Panel Flotante o el Panel de Aplicaciones](#) .

Ejecutar cliente de Windows en un entorno Proxy

Normalmente, el paquete SSH admite proxies HTTP(S) y esto debería ser suficiente para superar la mayoría de los proxies conocidos.

Sin embargo, existen casos muy difíciles en los que el entorno proxy no puede ser reconocido adecuadamente, está oculto de software de terceros o los servidores de destino están detrás de proxies inversos.

Para tales casos difíciles, el software contiene una solución que no es SSH llamada "modo de rescate".

Si puedes establecer una conexión HTML5, entonces puedes estar seguro de que este software te ayudará a establecer conexiones de socket nativas a través de Websocket (FF, Chrome, Opera, IE10, etc.) o XHR (IE6-IE9).

Ten cuidado, algunos proxies permiten [Websocket/XHR](#) tráfico solo a través de la capa HTTPS, así que usa la dirección https en lugar de http.

Si el proxy no solicita autenticación y puedes acceder a las páginas a través del navegador:

1. Abre [http\(s\)://yourserver.com___/software/html5/jwres/___](http(s)://yourserver.com___/software/html5/jwres/___)
2. Espere a que se establezca la conexión (y autorice la ejecución de Java si se le solicita)
3. Haz clic en el texto rojo "abrir el enlace" para abrir la página de acceso web en funcionamiento.
4. Utilice el acceso del cliente de Windows como de costumbre

Si las solicitudes de proxy requieren autenticación de proxy y puedes acceder a las páginas a través del navegador:

1. Abre [http\(s\)://yourserver.com___/software/html5/jwres/___](http(s)://yourserver.com___/software/html5/jwres/___)
2. Si el proxy solicita autenticación para applets de Java, presione "cancelar"
3. Haga clic en "Descargar LocalWebserver" y ejecútelo después de la descarga exitosa, eso iniciará el servidor http local en el puerto 18888.
4. Haga clic en "Forzar carga de applet desde <http://localhost:18888> ", esto recargará la página con la carga de archivos JAR desde el servidor http local
5. Espere a que la conexión sea exitosa

6. Haz clic en el texto rojo “abrir el enlace” para abrir la página de acceso web en funcionamiento.
7. Utilice el acceso del cliente de Windows como de costumbre

Asegurando un servidor TSplus

Resumen


Asegurar cualquier servidor es una historia interminable donde cada experto podría añadir otro capítulo. TSplus se beneficia de y es compatible con la infraestructura de seguridad existente en una empresa (Active Directory, GPOs, servidores HTTPS, sistemas de telecomunicaciones SSL o SSL, VPN, control de acceso con o sin tarjetas de identificación, etc.). Para los clientes que desean asegurar fácilmente sus servidores, TSplus ofrece un conjunto de formas simples y efectivas de imponer buenos niveles de seguridad.

Cambiando el número de puerto RDP y configurando el firewall

Con el AdminTool, puedes seleccionar un número de puerto TCP/IP diferente para que el servicio RDP acepte conexiones. El predeterminado es 3389. Puedes elegir cualquier puerto arbitrario, siempre que no esté ya en uso en tu red y que configures el mismo número de puerto en tus firewalls y en cada uno de los programas de acceso de usuario de TSplus.

TSplus incluye una capacidad única de reenvío de puertos y túneles: independientemente del puerto RDP que se haya configurado, el RDP también estará disponible en el número de puerto HTTP y HTTPS.

Si los usuarios quieren acceder a su servidor TSplus desde fuera de su red, debe asegurarse de que todas las conexiones entrantes en el puerto elegido se reenvíen al servidor TSplus. En la pestaña de Inicio, haga clic en el botón de lápiz junto a "Puerto RDP":



Cambia el puerto RDP y guarda.

Opciones de seguridad del lado del servidor

El AdminTool te permite denegar el acceso a cualquier usuario que no esté utilizando un programa de conexión de TSplus generado por el administrador. En este caso, cualquier usuario que intente abrir una sesión con cualquier cliente de Escritorio Remoto que no sea el de TSplus (suponiendo que tenga la dirección del servidor correcta, el número de puerto, un inicio de sesión válido y una contraseña válida) será desconectado automáticamente.

El administrador puede decidir que solo los miembros del grupo de usuarios de Escritorio Remoto. se le permitirá abrir una sesión.

El administrador puede decidir que una contraseña es obligatoria para abrir una sesión.


A través de la configuración de la Política de Grupo local aplicable, el administrador puede especificar si se debe aplicar un nivel de cifrado para todos los datos enviados entre el cliente y el ordenador remoto durante una sesión de Servicios de Terminal. Si el estado se establece en Habilitado, el cifrado para todas las conexiones al servidor se establece en el nivel decidido por el administrador. Por defecto, el cifrado se establece en Alto.

El administrador también puede establecer como regla que solo los usuarios con un cliente de conexión de TSplus podrán abrir una sesión.

Cualquier acceso entrante con un RDP estándar o un acceso web será rechazado automáticamente.

Permisos de sesiones

Puedes encontrar múltiples opciones de seguridad avanzada si haces clic en la pestaña Sesiones - Permisos:



Permitir acceso desde el cliente RDP de Microsoft para todos:

Permite a cada usuario conectarse utilizando mstsc.exe.

- **Permitir acceso desde el cliente RDP de Microsoft solo para administradores:** Permite solo a los administradores conectarse usando mstsc.exe.
- **Denegar el acceso desde el cliente RDP de Microsoft:** Evitar que alguien pueda conectarse utilizando mstsc.exe.
- **Denegar acceso desde el exterior:** Significa que solo las IPs privadas de la LAN podrán abrir una sesión.
- **Limitar el acceso a los miembros de los usuarios de Remote Desktop:** Este límite se aplica solo a este grupo local de usuarios (que puedes ver haciendo clic en el [Usuarios y grupos tile](#)).
- **Encripta las comunicaciones de extremo a extremo:** Alta cifra la comunicación cliente/servidor utilizando cifrado de 128 bits. Utilice este nivel cuando los clientes que acceden al servidor terminal también admitan cifrado de 128 bits.
- **Bloquear todo el acceso entrante a este servidor:** Todas las sesiones activas permanecerán activas, mientras que todos los intentos de conexiones entrantes serán bloqueados. Asegúrese de que puede acceder físicamente a la consola del servidor si marca esta casilla. No utilice esta opción si su servidor está alojado en un entorno de Cloud.
- **Desactivar UAC y mejorar el acceso a Windows:** Desactiva los Controles de Cuentas de Usuario, elimina todos los mensajes de seguridad no deseados de Windows. limitación de usuarios (mensajes) al iniciar aplicaciones.


- **La casilla "Permitir tecla de Windows"** permitir el uso de las teclas de Windows y combinaciones dentro de una sesión de TSplus.
- **Permitir solo usuarios con al menos una aplicación asignada:** Usuario con una aplicación y más pueden abrir una sesión.
- **Permitir CORTAR/PEGAR dentro de una sesión:** desmarcar esta casilla desactivará los comandos CTRL C/CTRL V

Restricciones de acceso al portal web

- Sin Restricción
- El Portal Web es obligatorio para todos: los usuarios solo pueden conectarse a través del Portal Web.
- El portal web es obligatorio, excepto para los administradores: los usuarios solo pueden conectarse a través del portal web, excepto los administradores.
- Prohibir el Portal Web para cuentas de Administradores: Los administradores no pueden conectarse a través del Portal Web.

Ocultando las unidades de disco del servidor:

El AdminTool incluye una herramienta que permite ocultar las unidades de disco del servidor para evitar que los usuarios accedan a carpetas a través de Mi PC o cuadros de diálogo estándar de Windows. En la pestaña Sesiones - Configuración, haga clic en "Ocultar unidades de disco".



Esta herramienta funciona a nivel global. Esto significa que incluso el administrador no tendrá acceso normal a las unidades después de que se hayan aplicado los ajustes. En el ejemplo a continuación, se han seleccionado todos los controladores con el botón "seleccionar todo", que marcará todas las casillas correspondientes a las unidades que estarán ocultas para todos.



Notas: Esta funcionalidad es poderosa y no desactiva el acceso a las unidades de disco. Solo impide que el usuario las muestre.


La herramienta marca las unidades de disco como ocultas, pero también agrega la propiedad OCULTO a todas las carpetas raíz y a la lista de usuarios en Documentos y Configuración.

Si el administrador quiere ver estos archivos, debe:

1. Escriba la letra de la unidad de disco. Por ejemplo: **D:** que te llevará a la unidad D:.
2. Activar **MOSTRAR ARCHIVOS Y CARPETAS OCULTOS** en las propiedades de vista de la carpeta.


Código PIN del administrador

El Administrador puede asegurar el acceso a la Herramienta del Administrador configurando un código PIN que se solicitará en cada inicio, en la pestaña Avanzada de la AdminTool, bajo la Configuración del Producto:




TSplus Advanced Security Ultimate

Desde la versión 11.40 de TSplus, encontrará una herramienta de complemento de seguridad única, que puede iniciar en la pestaña de complementos:



Lo que trae características potentes, documentadas en [esta página](#) .



El rol del Defensor contra Ataques de Fuerza Bruta en el Portal Web se describe en [esta página](#) .

Autenticación de Dos Factores

Desde la versión 12 de TSplus, puedes habilitar la autenticación de dos factores como un complemento para tu Portal Web de TSplus.

X

Protect your account with 2-step verification

Display the verification code using an authentication app

1. Open the authenticator app on your mobile phone.
2. Scan the QR code displayed below:



Or receive your verification code via SMS

1. Type your phone number below, using the international phone numbers format (e.g. +14155552671):

2. Click Send SMS button to register your phone number and receive your verification code.

Validate your verification code

Más información sobre esta increíble nueva función se puede encontrar en [esta página](#) .

Certificados SSL

El proceso de certificados SSL se detalla en estas páginas:

- [Tutoriales de HTTPS, SSL y Certificados](#) .
- TSplus proporciona una herramienta fácil de usar para generar un certificado SSL gratuito y válido: [Certificado SSL gratuito y fácil de instalar](#)

- Elija su [Conjuntos de cifrado para mejorar la seguridad](#) .

Opciones de seguridad del programa de acceso de TSplus:

El generador de clientes de TSplus ofrece la capacidad, en su pestaña de Seguridad, de bloquear el cliente de TSplus a:

- Un nombre de PC específico. Significa que este programa no podrá iniciarse desde ningún otro PC.
- Un número de serie de unidad física (HDD de PC o memoria USB). Esta es una forma muy fácil y poderosa de establecer un alto nivel de seguridad. La única forma de conectarse es con un cliente específico, y este cliente específico solo puede iniciarse en una memoria USB o HDD de PC específica. Algunos de nuestros clientes están entregando memorias USB con lectura de huellas dactilares a cada uno de sus usuarios y cada programa generado está bloqueado al número de serie del dispositivo. De esta manera, pueden restringir el acceso al programa del cliente en sí, así como asegurarse de que no se pueda copiar de la memoria USB y utilizar en otro lugar.

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Advanced client security options

☐ Lock it on PC name

WIN-A1L00CN0E56

☐ Lock it on serial number

303119124

These settings apply to all kind of connection client:

- Remote Desktop client

- Seamless client

- RemoteApp client

Time limit: Disable this generated client after some days (for exemple 15 days)

No limit

Number of days from the first use date of this generated client

☐ Deny user from saving credentials

☐ Save username only

☐ Encryption V2

Client location:

C:\Users\Admin\Desktop

Browse

Client name:


john.connect

Create Client

Para más información sobre las características de seguridad, consulte [Documentación del Generador de Clientes Portátiles de TSplus](#) y nuestras preguntas frecuentes.

Gestión del Servidor

En la pestaña de Inicio de AdminTool, puedes ver toda la información necesaria sobre tu servidor TSplus:




Cambiando el número de puerto RDP y configurando el firewall

Con el AdminTool, puedes seleccionar un número de puerto TCP/IP diferente para que el servicio RDP acepte conexiones. El predeterminado es 3389. Puedes elegir cualquier puerto arbitrario, siempre que no esté ya en uso en tu red y que configures el mismo número de puerto en tus firewalls y en cada uno de los programas de acceso de usuario de TSplus.


TSplus incluye una capacidad única de reenvío de puertos y túneles: independientemente del puerto RDP que se haya configurado, el RDP también estará disponible en el número de puerto HTTP y HTTPS.

Si los usuarios quieren acceder a su servidor TSplus desde fuera de su red, debe asegurarse de que todas las conexiones entrantes en el puerto elegido se reenvíen al servidor TSplus.




Gestión de usuarios y sesiones

El administrador de sesiones se encuentra justo debajo del puerto RDP:



Puedes mostrar el administrador de tareas de tu servidor, y tienes la posibilidad de activar un

control remoto, desconectar, cerrar sesión o enviar un mensaje a tus usuarios.




Puedes activar el control remoto a través de una sesión remota con una cuenta de administrador en los siguientes sistemas operativos:


- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10 pro y superior

En Windows XP, 2003, Vista y 2008 no hay un botón de control remoto. En Windows 2012 y 8 aparece un mensaje que te aconseja actualizar a 2012 R2 o 8.1.

Cuando activas el control remoto para la sesión de un usuario, aparece este mensaje, indicando el atajo de teclado para finalizar la sesión:



En el lado del cliente, este mensaje aparece para aceptar el control remoto:



También puedes enviar un mensaje a tu usuario:

User Sessions

ID	User	Domain	Status	Session	Client Name	Client Address
1	Administrator		Active	Console		
2	john		Active	RDP-Tcp#0	ADMIN-PC	192.168.1.212

Session Manager- Send Message

Message title:

Message from Administrator

Message:

Hello,
Can you please disconnect your session?

OK

Cancel

Task Manager


Remote Control

Disconnect

Logoff


Send Message...

Mensaje enviado en el lado del servidor





Mensaje que aparece en el lado del cliente

La pestaña Usuarios y Grupos te permite agregar/editar o eliminar usuarios.



Ver [esta documentación](#) para más información.


- Con la pestaña de Configuración de Gestión de Sesiones (GPO), puede establecer varias configuraciones de conexión para cada sesión y usuario:




Windows Server 2016 introdujo un nuevo "Servicio por usuario", que hace que los servicios inicien todos los procesos por usuarios, lo que ralentiza el tiempo de inicio de sesión de los usuarios. Desde el lanzamiento de TSplus 11.70, puedes **deshabilitar servicios por usuario para acelerar el inicio de sesión de los usuarios**


Servicios y Propiedades

- El Kit de Herramientas de Windows es un panel de control mejorado que resume todas las herramientas de administración de Windows.






- También puede abrir la pestaña "Propiedades del servidor" para tener una visión general del panel de control.




- Puedes ver todos los servicios en tu servidor y su estado en el mosaico de Servicios.



Preferencia de apertura de sesión

La preferencia de apertura de sesión te permite elegir tu preferencia de sesión de shell, tus preferencias de inicio de sesión, el color de fondo de tus sesiones, agregar tu propio logo y renombrarlo a tu gusto.



Por defecto, estas preferencias de inicio de sesión están habilitadas:

- El “ **Mostrar barra de progreso durante el inicio de sesión** ”.
- “ **Habilitar la redirección de zona horaria** ” que permite que la computadora cliente redirija su configuración de zona horaria a la sesión de Servicios de Escritorio Remoto. Si habilita esta configuración de política, los clientes que son capaces de redirección de zona horaria envían su información de zona horaria al servidor.

Session Opening Preference

Logon Preferences

☐ Display progress bar during the logon

☐ All users have a full Desktop

☒ Display last connected users

☒ Enable Time Zone Redirection

Save

Background Color Preference

10841658 Choose color...

Save

Background Logo Preference

Add a logo: Browse... Remove logo

Session Name Preference

RDP-Tcp Save new session name

☒ Use WinXshell alternate shell ☐ Use Windows Shell


También puedes **configurar un escritorio completo** para todos sus usuarios y **obtener una pantalla de los últimos usuarios conectados** marcando las casillas correspondientes. Puedes **personaliza las sesiones de tus usuarios** agregando un nuevo color de fondo, otro logo o ninguno y utilizando el nombre de sesión de su elección.

- Desde el lanzamiento de TSplus 11.70, puedes usar **TSplus WinXshell** como una alternativa a la shell de Windows. Tras la actualización de Windows del 10 de octubre, los administradores que permiten a sus usuarios iniciar un Escritorio Remoto vieron la shell de Windows como un problema. El principal problema reside en la apertura de sesión/pantalla negra cuando se asigna un escritorio completo a múltiples usuarios en Windows 10 y Server 2016. Proporciona características y una experiencia gráfica similar a la shell de Windows 2016, como la visualización del botón de inicio de 2016 y la barra de tareas. Es especialmente útil si tú **utilice sistemas operativos Windows 10 o Windows 16** , **gestionar 10 usuarios o más** y **desean asignarles un escritorio completo** .


Haga una copia de seguridad y restaure los

parámetros de su servidor


Puedes hacer una copia de seguridad o restaurar los parámetros de tu servidor haciendo clic en el mosaico del mismo nombre, en la pestaña Avanzado:



Haga clic en el botón de Copia de seguridad para hacer una copia de seguridad, que será fechada y añadida a la lista de sus puntos de restauración:




El archivo de respaldo se puede encontrar en la carpeta C:\Backupparam:



Más información sobre esto [documentación](#) .

Reinicie su servidor

La pestaña "Reiniciar el servidor" te permite reiniciar tu servidor.



Cómo configurar el soporte de proxy inverso de Apache para Websockets

1.
primero que todo cambia la siguiente variable a falso `www\software\html5\settings.js` >
`W.xhrreverse = false;` (si no lo cambias a falso, siempre intentará xhr en lugar de websockets, lo que ya no queremos)
2.
instalar Apache con soporte `proxy_wstunnel` (¡las versiones anteriores de Apache sin `proxy_wstunnel` no son compatibles!)
3.
permitir en la configuración de Apache (`httpd.conf`, etc.) los siguientes módulos. `LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so LoadModule proxy_wstunnel_module modules/mod_proxy_wstunnel.so`
4.
supongamos que desea acceder al portal principal de html5 a través de la subcarpeta “/html5/” Como ejemplo `http://your_ip_or_domain.net/html5/` Y Tsplus está instalado en la intranet en el servidor “intranetxyz” entonces agregue a la configuración (`httpd.conf`, etc.) lo siguiente

`ProxyPass /html5 http://intranetxyz:80 ProxyPassReverse /html5 http://intranetxyz:80`

`ProxyPass “ws://intranetxyz:80/socket.io/websocket_https”`

`ProxyPass “ws://intranetxyz:80/socket.io/websocket”`

`ProxyPass “ws://intranetxyz:80/socket.io/flashsocket_https”`

`ProxyPass “ws://intranetxyz:80/socket.io/flashsocket”`
5.
Reinicie Apache para que los cambios surtan efecto.

Autenticación de dos factores

La autenticación de dos factores añade una capa adicional de seguridad y **previene el acceso a la sesión de sus usuarios incluso si alguien conoce su contraseña** .

Se utiliza una combinación de dos factores diferentes para lograr un mayor nivel de seguridad:

1. algo que conocen, **una contraseña** .
2. algo que tienen, un **dispositivo - como un teléfono inteligente - con una aplicación de autenticación instalada.** .

Puedes usar una de las siguientes aplicaciones de autenticación para continuar. Estas aplicaciones están disponibles en una amplia gama de plataformas:

- [Authy](#)
- [Google Authenticator](#)
- [Microsoft Authenticator](#)

Cada vez que un usuario inicie sesión en su sesión remota, necesitará su contraseña y un código de verificación disponible en su teléfono móvil. Una vez configurada, la aplicación de autenticación mostrará un código de verificación para permitirle iniciar sesión en cualquier momento. Funciona incluso si su dispositivo está desconectado.

O bien puedes decidir recibir códigos de verificación por **SMS** En este caso, tendrás que crear una cuenta gratuita en [Twilio](#) .

La autenticación de dos factores está disponible con **HTML5 y conexiones Remoteapp solo en el portal web de TSplus** , en **TSplus Mobile Web y Ediciones Empresariales** Este modo de autenticación no admite el inicio de sesión a través del cliente de Escritorio Remoto.


Para proporcionar una solución aún más segura, se deniegan las conexiones RDP para los usuarios con 2FA habilitado.

Como requisito previo, el servidor TSplus y los dispositivos deben estar a tiempo. Vea el [Sincronización de tiempo](#) y [Configuraciones](#) secciones para más información de configuración.


Activando la licencia del complemento de

Autenticación de Dos Factores

La función de Autenticación de Dos Factores se puede encontrar en la pestaña de Complemento de AdminTool:



Está disponible como una prueba de 30 días para 10 usuarios. Para activar su licencia, copie el número de serie que puede encontrar en la parte inferior del mosaico de Inicio:






Luego, conéctese a nuestro

[Portal de Licencias](#)

y ingrese su número de pedido, su dirección de correo electrónico, el número de serie y seleccione "Two-Factor Authentication" en la lista desplegable a continuación:

Obtendrá su archivo license.lic. Luego, vaya a la
Licencia
tab y haga clic en el botón “Activar su licencia”:




Habilitar la autenticación de dos factores

Realice los siguientes pasos para habilitar la autenticación de dos factores para su servidor o implementación de TSplus. Si su implementación de TSplus está configurada para usar


múltiples servidores, realice esta tarea en el servidor de TSplus expuesto como el único punto de entrada para los usuarios o que tenga el rol de proxy inverso.

1. Abra la aplicación de administración de la autenticación de dos factores. Se muestran el estado de la autenticación de dos factores y el estado de la licencia:




Por defecto, 2FA está habilitado para el portal TSplus y los servidores de aplicaciones independientes.

Puedes habilitarlo solo para los servidores de aplicaciones de TSplus, ingresando la URL del servidor de autenticación:




O desactívelo:




Agregar usuarios y grupos

Una vez que se habilita la autenticación de dos factores, puede configurar a los usuarios para la autenticación de dos factores.

1. Desde la aplicación de administración de la autenticación de dos factores, haga clic en el Administrar usuarios tab.



2) Luego, haga clic en Agregar para seleccionar usuarios y/o grupos de usuarios. El Seleccionar usuarios o grupos se abre la caja.




Agregue tantos usuarios y grupos como sea necesario y luego haga clic OK

Los usuarios y grupos se añaden a la lista y se habilitan para la autenticación de dos factores.

Editar usuarios


En el mismo mosaico, puedes editar la forma en que los usuarios reciben los códigos de verificación seleccionando un usuario y haciendo clic en el botón "Editar":



El usuario recibe códigos de verificación en la aplicación de autenticación por defecto. Puede elegir que los reciba por SMS seleccionando la opción y añadiendo el número de teléfono del usuario en el campo a continuación.

Eliminar usuarios y grupos

Para eliminar usuarios o grupos, seleccione el usuario o el grupo y luego haga clic en Eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación.



Haga clic


Sí

El usuario o el grupo se elimina de su lista y ya no podrá conectarse utilizando la autenticación de dos factores.

Restablecer configuración para usuarios

En caso de pérdida del dispositivo de autenticación de un usuario, o si el usuario necesita mostrar nuevamente el código QR secreto, debe restablecer la configuración de autenticación del usuario.

1. Desde la aplicación de administración de la autenticación de dos factores, haga clic en el Administrar usuarios tab.
2. Seleccione uno o varios usuarios activados y luego haga clic en Restablecer. Se muestra un mensaje de confirmación.



3) Haga clic

Sí

Los usuarios seleccionados recibirán un nuevo código QR en el próximo inicio de sesión y deberán escanearlo en la aplicación de autenticación de su dispositivo. También puede modificar el número de teléfono del usuario, para que pueda recibir un código de verificación en su nuevo dispositivo.

Inscribir usuario para la autenticación de dos factores

Una vez que un usuario ha sido habilitado para usar la autenticación de dos factores, se mostrará un mensaje de activación en su próximo inicio de sesión exitoso desde el portal web de TSplus.

X

Protect your account with 2-step verification

Display the verification code using an authentication app

1. Open the authenticator app on your mobile phone.
2. Scan the QR code displayed below:



Or receive your verification code via SMS

1. Type your phone number below, using the international phone numbers format (e.g. +14155552671):
2. Click Send SMS button to register your phone number and receive your verification code.

Validate your verification code

Para completar los pasos requeridos, tienes dos opciones: generar códigos a través de una aplicación de autenticación o hacer que el usuario reciba códigos por SMS.

Recibir códigos con una aplicación de autenticación

El usuario debe instalar una aplicación de autenticación en un dispositivo portátil, como su teléfono inteligente.

Puedes usar una de las siguientes aplicaciones de autenticación para continuar. Estas aplicaciones están disponibles en una amplia gama de plataformas:

- [Authy](#)
- [Google Authenticator](#)
- [Microsoft Authenticator](#)

Por favor, utiliza la documentación de cada aplicación para más detalles sobre cómo proceder

para agregar tu cuenta de TSplus.

Configurar SMS

Para que el usuario reciba códigos de verificación por SMS, primero debe habilitarlo. Haga clic en el **Configurar SMS** tab:




TSplus aprovecha Twilio para enviar códigos de verificación por SMS. Twilio es una plataforma en la nube de terceros, no afiliada a TSplus.

1. Solo crea una cuenta gratuita en [Twilio](#) al hacer clic en el botón a continuación “Comience su prueba gratuita con Twilio”:


- 2) En su

[Tablero de cuenta de Twilio](#)

deberá activar su número de prueba:



3. El siguiente paso solo es necesario para las versiones de prueba. Permite a Twilio verificar el número de teléfono real al que se enviarán los SMS. Ingrese este número en el [menú](#) [“Números de Teléfono” - “IDs de Llamante Verificados”](#) tab :



4) Luego podrás ingresar tu SID de cuenta, Token de autenticación y **Número de prueba** como el número de teléfono en el Configurar SMS pestaña de TSplus:

Account Dashboard

Project Info

TRIAL BALANCE

\$13.348

TRIAL NUMBER

+33

Need more numbers?

ACCOUNT SID

A

AUTH TOKEN

Hide b

Two-factor Authentication Administration - TSplus



Two-factor Authentication Administration

HOME

MANAGE USERS

CONFIGURE SMS

SETTINGS

LICENSE

TSplus leverages Twilio in order to send verification codes by SMS. Twilio is a third party cloud platform not affiliated with TSplus.

Configure SMS

SMS is enabled. Click here to force users to receive their verification code via an authentication app.

Account SID: A

Auth Token: b

Phone Number: +33

Save

Manage Twilio Subscription

Administration

Service Status

Support Center

Luego, haga clic en Guardar. Se mostrará el siguiente mensaje:

Configure SMS




SMS configuration was saved successfully.

OK

Puedes gestionar tu suscripción de Twilio en el [Gestionar la suscripción de Twilio](#) sección, en la parte inferior de la [Configurar SMS](#) Administra tu cuenta, consulta el estado del servicio o contacta con el centro de soporte de Twilio simplemente haciendo clic en los botones correspondientes.

Iniciar sesión utilizando la autenticación de dos factores

Una vez que un usuario ha configurado su cuenta de TSplus en su aplicación de autenticación, podrá conectarse utilizando su contraseña y el código proporcionado por su aplicación de autenticación o por SMS.

The image shows the TSPLUS login interface. At the top, the logo 'TSPLUS' is displayed in large, bold letters, with 'SECURE REMOTE ACCESS' in smaller text above the 'PLUS' part. Below the logo, the text 'Log on' is visible. There are four input fields: the first contains 'TSPLUS', the second contains 'John' with a checkmark to its right, the third contains a series of dots representing a masked password, and the fourth contains the code '184650'. Below these fields, there are two radio buttons: 'HTML5' (which is selected) and 'RemoteApp'. At the bottom, there is a large white button with the text 'Log on' in blue.

Sincronización de tiempo

Los servidores y dispositivos de TSplus deben estar sincronizados. Esto significa que la hora y la fecha del servidor deben estar sincronizadas con un servidor de tiempo. Los dispositivos también deben tener sincronización de tiempo, independientemente de la zona horaria en la que

estén configurados.

Si una solicitud de autenticación proviene de un dispositivo cuya fecha y hora no están sincronizadas, o si la fecha y hora del servidor no están sincronizadas, esta solicitud puede ser rechazada.

La validación de la información entre el dispositivo y el servidor se relaciona con la hora UTC. En el **Configuraciones** sección, el parámetro de discrepancia se utiliza para gestionar el período de validez del código, en intervalos de 30 segundos.


Ejemplo de validación o autenticación válida:

- el servidor está sincronizado con un servidor de tiempo, la zona horaria es UTC + 2, son las 2:30 p. m.
- el dispositivo está sincronizado con un servidor de tiempo, la zona horaria es UTC + 1, son las 1:30 p. m.
- el parámetro de discrepancia está configurado en 60, es decir, un período de validez del código de 30 minutos
- referido a la hora UTC, la hora del dispositivo y la hora del servidor son idénticas.

Ejemplo de validación o autenticación no válida:

- el servidor está sincronizado con un servidor de tiempo, la zona horaria es UTC + 2, son las 2:30 p. m.
- el dispositivo no está sincronizado con un servidor de tiempo, la zona horaria es UTC-1, la hora está configurada manualmente a la 1:30 p. m.
- el parámetro de discrepancia está configurado en 60, es decir, un período de validez del código de 30 minutos
- la hora del servidor referida a la hora UTC es 12:30 a. m.
- el tiempo comunicado por el Dispositivo, referido a la hora UTC es 2:30 pm
- la diferencia es de 120 minutos, por lo tanto, el código de validación es rechazado.


Configuraciones




La pestaña de Configuración te permite

permitir a los usuarios, para que se conecten utilizando un cliente RDP, sin necesidad de ingresar un código de autenticación de dos factores.

Haga clic en el botón "Agregar" para añadir un usuario y elimine un usuario seleccionándolo y haciendo clic en el botón "Eliminar".




La pestaña Avanzado te permite configurar la autenticación de dos factores en ajustes detallados.



Discrepancia

Puedes modificar el valor de Discrepancia, que te permite establecer el tiempo de validación de un código de verificación. Una discrepancia de 3 significa que el mismo código de verificación permanece válido 90 segundos hacia atrás y hacia adelante de su período de validez original de 30 segundos. El valor predeterminado es 480, lo que significa $480 \times 30 \text{ segundos} = 4 \text{ horas}$.



Emisor

Una cadena que indica el nombre del servicio de autenticación de dos factores. El emisor se muestra en la aplicación móvil del cliente e identifica el servicio asociado con el código de verificación generado. Por defecto, está compuesto por el nombre del servidor con TSplus.

The screenshot shows a configuration window titled 'Product' with a table of settings. The 'Issuer' setting is highlighted with an orange border. Below it, a 'TSplus - Edit Setting' dialog box is open, showing the 'Issuer' configuration details. The dialog includes a description of the issuer field and a text input box containing the value 'WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus'. The dialog also has 'Save' and 'Cancel' buttons.

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus

TSplus - Edit Setting

Issuer

Description:

A string indicating the name of the two-factor authentication service. The issuer is displayed on the client mobile app and identifies the service associated with the generated verification code.

Value:

WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus

Save Cancel

Validez después de la primera sesión

Período durante el cual un usuario puede abrir una sesión sin tener que volver a validar un código de autenticación de dos factores anterior. Esta configuración permite a los usuarios abrir aplicaciones desde el portal de la aplicación web de forma sucesiva. El valor predeterminado es de 480 minutos.

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus
Validity After First Session	480

TSplus - Edit Setting

Validity After First Session

Description:
Period during which a user can open a session without having to revalidate a previous two-factor authentication code. This setting allows users to open applications from the Web application portal successively. Default is 480 minutes.

Value:

Save

Cancel

Validez antes de la primera sesión

Período durante el cual un usuario puede abrir una sesión después de validar un código de autenticación de dos factores desde el portal web o desde la aplicación móvil, en segundos. El valor predeterminado es 3600 segundos.

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus
Validity After First Session	480
Validity Before First Session	3600

TSplus - Edit Setting

Validity Before First Session

Description:
Period during which a user can open a session after validating a two-factor authentication code from the Web portal or from the mobile app, in seconds. Default is 3600 seconds.

Value:

Save

Cancel

Dígitos

El número de dígitos a mostrar al usuario. Tenga en cuenta que esta configuración puede no ser compatible con las aplicaciones de autenticación. Este número debe ser mayor o igual a 4 y menor o igual a 12. El valor predeterminado es 6.

Product

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus
Validity After First Session	480
Validity Before First Session	3600
Digits	6

TSplus - Edit Setting

Digits

Description:
The number of digits to display to the user. Please note that this setting may not be supported by authentication apps. This number must be greater than or equal to 4 and lower or equal to 12. Default is 6.

Value:

Save

Cancel

Mensaje del código de verificación por SMS

Mensaje enviado a los usuarios que solicitan un código de verificación si están configurados para recibirlo por SMS. Este mensaje debe contener el marcador de posición %CODE% que será reemplazado por el código de verificación real. El valor predeterminado es: Su código de verificación %ISSUER% es: %CODE%

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJGGOQLLU9D - TSplus
Validity After First Session	480
Validity Before First Session	3600
Digits	6
SMS Verification Code Message	Your %ISSUER% verification c...

 TSplus - Edit Setting

SMS Verification Code Message

Description:

Message sent to users requesting a verification code if they are configured to receive it via SMS. This message must contain the %CODE% placeholder which will be replaced by the actual verification code. Default is: Your %ISSUER% verification code is: %CODE%

Value:

Your %ISSUER% verification code is: %CODE%

Save


Cancel

Opción de impresión avanzada: Impresora Universal

El TSplus Universal Printer te permite imprimir documentos desde cualquier PC o dispositivo móvil. Ve el [tutorial en video](#) para imprimir con la Impresora Universal.

Administrador de Impresoras Universal

Desde el lanzamiento de la versión 12 de TSplus, el Administrador de Impresoras Universales tiene su propia pestaña:




El Administrador de Impresoras Universales reúne todas las herramientas necesarias para instalar, desinstalar, mostrar y manejar las opciones de la Impresora Universal. Esta herramienta permite a los administradores ayudar a los usuarios con requisitos de impresión dinámica.

La información se puede encontrar en la parte superior sobre el estado actual de la impresora universal: Puedes verificar si la versión más reciente, que utiliza GhostScript, está instalada.

Puedes ver si la impresora está lista. Y puedes verificar que la impresora esté configurada como predeterminada.


Los botones a continuación le permiten:

- **Instalar la Impresora Universal (que utiliza CUSTPDF)** , que es la impresora antigua, antes de la versión 9 de TSplus.
- **Instale la nueva impresora universal (que utiliza Ghostscript)** , que es más estable con más soporte de formatos de impresión.
- **Eliminar la impresora universal** .
- **Establecer como impresora predeterminada** .
- **Ver impresora:** Abre una ventana donde puedes ver el estado de tus documentos de impresión, pausar, reanudar o cancelar el trabajo de impresión. También puedes establecer tus preferencias y propiedades de impresión.
- **Propiedades de la impresora universal:** Abre esta ventana, donde puedes ver todas las propiedades de impresión. Después de la pestaña General, hay pestañas para compartir, puertos, avanzado, gestión del color, seguridad y configuración del dispositivo.



The image shows the 'Universal Printer Properties' dialog box. It has a title bar with a printer icon and a close button. Below the title bar are tabs: General, Sharing, Ports, Advanced, Color Management, Security, and Device Settings. The 'General' tab is selected. Inside the 'General' tab, there is a printer icon with a green checkmark next to the text 'Universal Printer'. Below this is a 'Location:' label and an empty text box. Underneath is a 'Comment:' label and a larger empty text box. Further down is a 'Model:' label followed by 'CUSTPDF Writer'. Below the model is a 'Features' section containing: 'Color: Yes', 'Double-sided: No', 'Staple: No', 'Speed: 400 ppm', and 'Maximum resolution: 4000 dpi'. To the right of the features is a 'Paper available:' label and a dropdown menu showing 'Letter'. At the bottom of the 'General' tab are two buttons: 'Preferences...' (highlighted with a blue dashed border) and 'Print Test Page'. At the very bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Apply'.

- A continuación, puede establecer el tamaño del papel para imprimir desde A4 hasta cualquier tipo de formato de impresión. Ver [Personalizar el formato de impresión de la página](#) para el tamaño de página personalizado de PostScript).
- También puedes elegir entre **2 formatos de impresión: Vertical y Horizontal** .




The image shows a 'Paper size' section. It contains a dropdown menu with 'A4' selected and a checkbox labeled 'Reset User Settings on logon' which is currently unchecked.

El **Caja "Restablecer configuraciones de usuario al iniciar sesión"** permite forzar el formato predeterminado de la Impresora Universal al seleccionado en el AdminTool en cada nueva sesión del usuario. Si esta casilla no está marcada, durante su primera sesión, el usuario


tendrá el formato seleccionado por el AdminTool como formato predeterminado, pero si elige otro formato predeterminado, entonces será el que se mantendrá para su próxima sesión.

###Impresión con la Impresora Universal

Al seleccionar esta impresora, el documento a imprimir se convierte automáticamente en un archivo PDF:



Este archivo PDF se envía automáticamente al lector de PDF local de la estación de trabajo del usuario. Cada trabajo de impresión se abre tan pronto como está listo en el disco local del usuario, sin esperar a que se cierre la vista previa de Acrobat anterior. El proceso de impresión comienza solo una vez que el PDF está completamente creado en el lado del cliente, lo que garantiza que el trabajo de impresión comience sin demora.



Puedes elegir entre 3 opciones de impresión en la pestaña de Recursos Locales del [Generador de cliente portátil](#) :

- **Vista previa del lector de PDF local:** el documento se enviará y se abrirá el Acrobat Reader local con el archivo PDF generado. El usuario puede imprimirlo o guardar una copia en su disco duro local.
- **Imprimir en la impresora predeterminada del usuario:** el documento se enviará automáticamente a la impresora predeterminada del usuario (el controlador de impresión local está incluido en el cliente de conexión de TSplus). Valor clave: Esta opción debe ser utilizada por personas que tienen mucho que imprimir por día y utilizan la misma impresora para este propósito.
- **Seleccionar una impresora local:** El usuario puede seleccionar una de sus impresoras locales (el controlador de impresión local está incluido en el cliente de conexión de TSplus).


Si no tiene un lector de PDF instalado en su máquina, le recomendamos el uso de Foxit Reader.

- Si desea **imprimir en la impresora local predeterminada con el lector de PDF definido por el sistema** en lugar de Sumatra, puedes activar la configuración "defaultsystem" en los parámetros del cliente generados, como se explica en [esta documentación](#) .

###Personalizar el formato de impresión de la página

Si desea tener un formato de página específico y su impresora no es compatible con la redirección de impresoras, puede establecer el formato de página de la Impresora Universal abriendo el menú Dispositivos e Impresoras del Panel de Control. Haga clic derecho en la

Impresora Universal, luego en Propiedades de la impresora::



Universal Printer Properties

General Sharing Ports Advanced Color Management Security Device Settings

 Universal Printer

Location:

Comment:

Model: CUSTPDF Writer

Features

Color: Yes

Double-sided: No

Staple: No

Speed: 400 ppm

Maximum resolution: 4000 dpi


Paper available:

Letter


Preferences... Print Test Page

OK Cancel Apply

Haga clic en Preferencias, luego en Avanzado:



Ve a Ghostscript PDF Configuración Avanzada del Documento / Salida de Papel / Tamaño de Papel / Página Personalizada de PostScript. Finalmente, haz clic en Editar Tamaño de Página Personalizado e ingresa tus configuraciones preferidas. Esto es especialmente útil con impresoras de recibos y etiquetas.




La configuración de escalado de página predeterminada de Sumatra (sin escala/reducir/ajustar) ahora se puede establecer en Client Generator y en el archivo remoteapp2.js para la conexión de remoteApp desde el Portal Web.

Puede especificar desde el generador de clientes qué escala de página desea que se seleccione por defecto (Ninguno/Ajustar/Reducir) al imprimir utilizando la impresora universal. El valor predeterminado de esta configuración es "Usar tamaños de página originales".

También puede cambiar esta configuración para la conexión de remoteApp utilizando el portal web, cambiando el valor de la variable remoteapp2_pagescaling en el archivo "remoteapp2.js" ubicado en "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software".

- El valor 'noscale' es para "Usar tamaños de página originales"
- El valor 'shrink' es para "Reducir páginas al área imprimible (si es necesario)"
- El valor 'fit' es para "Ajustar páginas al área imprimible"

```
var remoteapp2_pagescaling = 'sin escala';
```



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. The 'Local resources' tab is selected, displaying options for local devices and printer settings. The 'Local devices' section includes checkboxes for Disks, Printers, Sound, COM ports, Smart cards, and USB devices, all of which are checked. A text box next to 'Disks' contains the word 'all'. Below this, there are radio buttons for 'Play remote sound': 'Locally' (selected), 'Remotely', and 'No'. The 'Universal printer option' section includes a printer icon, an 'Action' section with three radio buttons ('Preview with the local PDF Reader', 'Print on default printer - local driver included', and 'Select the local printer - local driver included' - selected), and a 'Printer scaling' section with three radio buttons ('Use original page sizes', 'Fit pages to printable area', and 'Shrink pages to printable area (if necessary)' - selected). At the bottom, there are text boxes for 'Client location' (C:\Users\admin\Desktop) and 'Client name' (Client-05.connect), a 'Browse' button, and a 'Create Client' button.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Local devices

 ☒ Disks

☒ Printers

☒ Sound

☒ COM ports

☒ Smart cards

☒ USB devices

Play remote sound: ☒ Locally ☐ Remotely ☐ No

Universal printer option

 Action:

☐ Preview with the local PDF Reader

☐ Print on default printer - local driver included

☒ Select the local printer - local driver included

Printer scaling:

☐ Use original page sizes

☐ Fit pages to printable area

☒ Shrink pages to printable area (if necessary)

Client location:

Client name:

Nota: Si está utilizando estas configuraciones, asegúrese de que está utilizando, en su estación de trabajo, la versión del Cliente de Conexión >= 14.30.0.71.


Actualizando Terminal Service Plus

Nuestro equipo de desarrollo trabaja a diario para garantizar la estabilidad y compatibilidad de TSplus con las últimas versiones de los sistemas operativos de Microsoft y las últimas actualizaciones. Estamos orgullosos de ofrecerte nuevas funciones y mejoras cada semana.


Esta es la razón por la que se recomienda mantener su servidor actualizado. Al suscribirse a nuestros Servicios de Soporte y Actualizaciones anuales, tendrá acceso a las últimas Actualizaciones y correcciones de errores.

Para ver qué versión de TSplus tienes y actualizarla:


- Puedes verificar el estado de tu versión de TSplus en la pestaña Inicio de tu AdminTool:



- Puedes hacer clic en él. Desde la versión 11.50 de TSplus, el AdminTool se descarga automáticamente...




...y aplica el programa de lanzamiento de actualizaciones cuando se solicita:



Aún puedes descargarlo a través de este enlace: [Actualización de la versión](#) y aplíquelo manualmente.


El programa de actualización está diseñado para mantener seguros sus ajustes actuales de TSplus. No es necesario reiniciar después de la actualización; sin embargo, recomendamos hacerlo.

Si aún no se ha suscrito a los servicios de actualización/soporte de TSplus, o si su suscripción ha expirado, no podrá ejecutar el programa de lanzamiento de actualizaciones:




En tal caso, le recomendamos que realice su pedido en nuestra página de tienda. Recibirá la información adecuada para descargar su archivo support.lic. Activar sus servicios de actualización/soporte es un proceso fácil descrito. [aquí](#) .

Cuando se complete la actualización, se requiere un reinicio:



Solo para requisitos específicos, el equipo de soporte de TSplus puede proporcionar un código de actualización de emergencia que desbloqueará el programa de lanzamiento de actualizaciones.



-
- Desde la versión 11.40 de TSplus, tendrás la opción de instalar [TSplus Advanced Security](#) nuestra poderosa Adición de Seguridad, en su versión de prueba Ultimate (todas las funciones de seguridad gratis para usar durante 2 semanas) a su sistema TSplus:



Setup - TSplus



Ready to Install

Setup is now ready to begin installing TSplus on your computer.



Click Install to continue with the installation.

< Back

Install

Cancel

Actualizando su versión de TSplus

Si desea actualizar su versión actual de TSplus, para agregar más usuarios o más funciones, haga clic en la pestaña "Actualizar licencia existente" de nuestra página de Store:

Upgrade Edition or Add Users to your TSplus license

 TSplus License

 Add-ons

 Support & Updates

 Upgrade existing License

1. What is your current TSplus license:

 Your existing TSplus license

Edition	Number of Users
Mobile Web ▾	3 ▾

2. What TSplus license would you like:

 Your upgraded TSplus license

\$165

Edition	Number of Users
Enterprise ▾	5 ▾

3. Your TSplus Upgrade License Code:

 Your details

Buy now

Enter your Upgrade License Code: (*)	Enter your Email to receive your new license file:

(*) Upgrading a TSplus server requires an Upgrade License Code which you can get from your existing TSplus server. Download now and run this Upgrade License Code generation program on your existing TSplus server. It will display your Upgrade License Code.

If you have any question for TSplus Sales team, regarding release information, licensing or any other sales inquiries: please send an email to sales@terminalserviceplus.com

Descargue el programa de generación de código de licencia de actualización, para obtener su código de licencia de actualización.


Cómo usar Apache en lugar del servidor web predeterminado de Terminal Service Plus

Requisitos previos


Puede ser una buena idea que [Actualizar Terminal Service Plus](#) para asegurarte de que obtienes los últimos programas de TSplus.

1. Inicie AdminTool y vaya a la pestaña del servidor web

Haga clic en el mosaico Administrar servidores web, verifique **Utilice un servidor web HTTP diferente** porque quieres usar Apache.



Luego, utiliza el botón **Seleccione una nueva ruta raíz del servidor web** para indicar a TSplus dónde estará la nueva raíz de la carpeta web. TSplus copiará los archivos/carpetas solicitados en esta nueva carpeta raíz y, en este punto, la configuración de TSplus para Apache está casi completa. Un mensaje emergente te recomendará cambiar el puerto HTTP de Apache a 81.



Ahora es el momento de configurar Apache.

2. Configurando Apache

Cambia el HTTP de 80 a 81.

La forma específica de hacer esto depende de tu versión de Apache y de la configuración actual de Apache.

Le aconsejamos que haga una copia de seguridad de cualquier archivo de configuración de Apache antes de modificarlos, para que tenga una forma de restaurarlos si es necesario.

Normalmente, puedes cambiar el puerto de escucha de Apache editando el archivo `httpd.conf` que se encuentra en el directorio "Apache\conf":

Escuchar 81

Una vez que se haya hecho, reinicie el servicio de Apache.

3. Volviendo a la herramienta de gestión de servidores web de TSplus

Puedes configurar los puertos HTTP y HTTPS en la herramienta de gestión web de TSplus. Recomendamos usar puertos estándar, pero esta función puede ser útil al intentar evitar un conflicto con otro proceso.

Web servers options

Change the HTTP/HTTPS port numbers
Will not change IIS or Apache port settings


HTTP: 80


HTTPS: 443

4. Últimos pasos

Para la Impresora Universal, necesitamos poder escribir en la carpeta PRINTS.

Así que verifica que Todos/Usuarios... tengan plenos derechos en la carpeta .../prints.





Luego selecciona el archivo .html que deseas usar como página de Acceso Web en:

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

y cópialo como index.html en la carpeta raíz de tu web, típicamente este es el directorio "Apache\htdocs".

5. Configuración específica para TSplus Gateway Portal, balanceo de carga y/o transferencia de archivos HTML5

Si desea utilizar este sistema basado en Apache como un TSplus Gateway Portal y/o utilizar la función de balanceo de carga de TSplus Gateway Portal y/o utilizar la función de transferencia de archivos HTML5, deberá permitir la ejecución de scripts GCI de TSplus por Apache.

Primero, debes tener habilitado el módulo CGI en Apache.

Edita el archivo httpd.conf que se encuentra en el directorio "Apache\conf" y busca una línea que se parezca a:

```
;LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
```

Remove the ";" para habilitar el módulo CGI:

```
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
```

Luego, encuentra una línea que comience con:

Agregar controlador cgi-script

Y agregue la extensión .exe para autorizar que los archivos .exe sean tratados como programas CGI por Apache:

```
AddHandler cgi-script .exe
```

Finalmente, debes decirle a Apache que la carpeta "cgi-bin" de TSplus contiene programas CGI. Para hacerlo, debes agregar la siguiente línea en el archivo httpd.conf que se encuentra en el directorio "Apache\conf":

```
ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files (x86)/TSplus/Clients/www/cgi-bin/"
```

Una vez que se haya hecho, reinicie el servicio de Apache.

Si tiene algún problema al configurar CGI en su servidor Apache, consulte la [Documentación oficial de Apache](#)

Verificando su configuración: Para validar su configuración, abra un navegador web en su servidor y vaya a <http://localhost/cgi-bin/hb.exe>. Si recibe una página de error de Apache, tiene un problema en su configuración de Apache. Si recibe una línea de texto/números, todo está bien.


Cómo usar IIS en lugar de los servidores web predeterminados de Terminal Service Plus

Requisitos previos

Puede ser una buena idea que [Actualizar Terminal Service Plus](#) para asegurarte de que obtienes los últimos programas de TSplus.


1. Configuración de IIS

- Instalar IIS con los siguientes módulos: CGI, extensiones ISAPI y filtros ISAPI.




- Configurando el puerto de IIS:

Acceda a la consola de administración de IIS, expanda la lista debajo del nombre de su servidor, luego expanda el menú "Sitios" y haga clic derecho en "Sitio Web Predeterminado" y haga clic en "Editar enlaces".



Haz clic en “http” y “Editar”. Cambia el puerto a 81 y haz clic en Aceptar, y luego haz clic en Cerrar:




Desactive el puerto 443 o cambie este puerto por otro puerto libre.

Luego, reinicie el Administrador de IIS.

2. Crear directorio virtual para CGI

En el menú del panel izquierdo, expanda el menú bajo su servidor, luego "Sitios", y haga clic derecho en su sitio para agregar un nuevo "directorio virtual", como se muestra en la imagen a continuación:



En la ventana que se abrirá, complete de la siguiente manera:

Alias: cgi-bin

Ruta física: C:\Program Files(x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin

Add Virtual Directory

Site name: Default website
Path: /

Alias:
cgi-bin

Example: images



Physical path:
C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin ...

Pass-through authentication


Connect as... Test Settings...

OK Cancel

Luego haga clic en "Aceptar" y verá que el directorio virtual "cgi-bin" se ha agregado a su sitio web de IIS. Ahora, haga clic derecho en este directorio virtual "cgi-bin" y haga clic en "Convertir a aplicación". Haga clic en "Aceptar" y acepte la configuración predeterminada.



Luego selecciona el icono "Asignaciones de controladores" para esta carpeta en el lado derecho de la ventana del Administrador:



Desde la lista de Mapeos de Controladores, haz doble clic en "CGI-exe". Luego, busca el ejecutable hb.exe en el cuadro de propiedades Ejecutable y haz clic en Aceptar.

Add Module Mapping ? X

Request path:
*.exe
Example: *.bas, wsvc.axd

Module:
CgiModule

Executable (optional):
"C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe" ...

Name:
CGI

Request Restrictions...

OK Cancel


Aparece un aviso de confirmación. Haga clic en "Aceptar" para permitir esta extensión ISAPI.

Add Module Mapping X


i Do you want to allow this ISAPI extension? Click "Yes" to add the extension with an "Allowed" entry to the ISAPI and CGI Restrictions list or to update an existing extension entry to "Allowed" in the ISAPI and CGI Restrictions list.

Yes No Cancel


Ahora haga clic en "Editar permisos de características":



Marque la casilla "Ejecutar" y haga clic en Aceptar:



Volver a la página de inicio de "CGI-bin", haga clic en "CGI" para abrir las propiedades de CGI:




Cambia el valor de "Usar nueva consola para cada invocación" a "Verdadero". Luego, haz clic en "Aplicar" para guardar los cambios.



3. Configurar permisos de extensión CGI

Ahora, el último paso es permitir que la extensión CGI se ejecute en el servidor. Haga clic en el icono de "Restricciones de ISAPI y CGI". Esto se puede encontrar haciendo clic en el nombre de la máquina en el menú del lado izquierdo de la ventana.



En la página de "Restricciones de ISAPI y CGI", haga clic en "Agregar ..." en el lado derecho de la ventana. Ahora especifique la ruta completa al archivo "hb.exe" alojado en la carpeta de TSpplus. Asegúrese de marcar la opción "Permitir que la ruta de la extensión se ejecute", ya que lluestre las siguientes imágenes:



Add ISAPI or CGI Restriction ? X

IISAPI or CGI path:
 ...

Description:

☒ **Allow extension path to execute**

OK Cancel


 **ISAPI and CGI Restrictions**

Use this feature to specify the ISAPI and CGI extensions that can run on the Web server.

Group by: No Grouping ▼

Description	Restriction	Path
Active Server P...	Allowed	%windir%\system32\inetsrv\asp.dll
ASP.NET v2.0.5...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v2.0.5...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.3...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.3...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
CGI	Allowed	C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe

Asegúrese de que en la sección CGI de su servidor, "Default Web Site" y "cgi-bin", la configuración "Impersonate User" esté establecida en "True".



Otorgar permisos completos al usuario "IUSR" en el directorio "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin"

Otorgar permisos completos al usuario "IUSR" en el directorio "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\twofa"

4. Agregar tipos de Mime en IIS

Abre un símbolo del sistema como administrador y ejecuta los siguientes comandos:

Ventana de terminal

```
%SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:staticContent  
/+[fileExtension='.dat',mimeType='text/plain']
```

Ventana de terminal

```
%SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:staticContent  
/+[fileExtension='.',mimeType='text/plain']
```


Reiniciar IIS.

5. Configurar permisos de directorio de IIS


Otorgar permisos completos al grupo "Everyone" en el directorio "C:\inetpub\wwwroot"

6. Configurar TSplus



Ve a la pestaña del Servidor Web de AdminTool, luego elige la opción "Usar un servidor HTTP diferente":



Luego, en la misma ventana, haz clic en “Seleccionar una nueva ruta raíz del servidor web” y coloca la ruta del directorio de IIS, que debería ser algo como: “C: \ inetpub \ wwwroot”. Ahora haz clic en “Guardar y reiniciar el AdminTool”.




Los siguientes mensajes aparecerán:



Espera. La herramienta de administración se cerrará automáticamente. Luego abre la herramienta de administración nuevamente y haz clic en el mosaico de la web.


Finalmente, reinicie los servidores web:



7. Prueba con el host local

Advertencia Utilice una cuenta de usuario diferente.

Si intentas con tu cuenta de usuario actual desde tu propia sesión RDP al servidor, serás desconectado y no podrás reconectarte.



Usando servidores detrás de un Proxy Inverso

Es posible utilizar servidores detrás de proxies inversos a través de xhr-polling, con algunas limitaciones.

[Como se describe](#) Websockets no son parte del protocolo HTTP, aunque la primera solicitud http se parezca a una solicitud http, en realidad no lo es, por lo tanto, la mayoría de los proxies inversos conocidos no son compatibles con Websockets y descartan muchas áreas importantes de la primera solicitud WebSocket.

Si sabe que el servidor está detrás de un proxy inverso, desactive Websockets configurando esta opción en Clients\www\software\html5\settings.js :

```
disablewebsocket = true;
```

Eso hará cumplir el uso de [XHR-polling](#) y evitar retrasos al conectarse.

Si no tiene un archivo llamado "settings.js" en la carpeta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5", entonces su versión de TSplus es más antigua y esta documentación no se aplica. Por favor, actualice su sistema primero o contacte con el soporte.


Tenga en cuenta que el uso de XHR-polling no es tan estable como Websockets debido a la naturaleza de su conexión.

La otra limitación al usar la sondeo Xhr a través de un proxy inverso es el pobre soporte en la carga de archivos. Mientras se trabaja con XHR en conexión directa, realizado por ejemplo a través de un proxy inverso de Apache, Apache puede interrumpir accidentalmente la carga del archivo.

Usando la función de servidor proxy inverso

Esta función está disponible en la Edición Empresarial de TSplus.

El sistema de Proxy Inverso actúa como un intermediario para que sus servidores asociados sean contactados por cualquier cliente. La ventaja de usar un proxy inverso es simple: ya no necesitará crear tantas reglas de redirección de puertos como el número de servidores TSplus que tenga. Ya sea que esté utilizando o no la función de balanceo de carga, necesita activarla para conectarse utilizando el proxy inverso. En TSplus, proporciona un punto de acceso único a un grupo de servidores TSplus balanceados.



Este punto de acceso único será su Servidor del Portal Gateway. Dado que este servidor se va a acceder de forma remota, necesitará configurar una regla de redirección de puerto en su enrutador, incluyendo los puertos http o https según su preferencia (80 siendo el puerto predeterminado para http y 443 para https).

Haga clic en la pestaña de Granja, luego haga clic en la pestaña de Proxy Inverso:

Gateway Reverse-Proxy Manager

Gateway Status
Gateway Reverse-Proxy Mode is DISABLED.
To enable it, add some Applications Servers and Save.

Gateway Server
Gateway Public IP / DNS: 92.137.136.32
Protocol: ☒ HTTP ☐ HTTPS
Load-Balancing: ☒ Enable Load-Balancing

Applications Servers
Add an Application Server

Server 1 (SRV-TSplus1 - 192.168.1.201)
Server 2 (SRV-TSplus2 - 192.168.1.202)
Server 3 (SRV-TSplus3 - 192.168.1.203)
Server 4 (SRV-TSplus4 - 192.168.1.204)


Edit Application Server Remove Application Server

Save Gateway Reverse-Proxy Settings

- La IP pública del Gateway debe configurarse con una dirección IP fija válida.

- Selecciona Http o Https como tu método de conexión preferido, los servidores de tu granja deben poder comunicarse entre sí a través del puerto 80 o 443, dependiendo del método de conexión que utilices. También es importante que tu firewall de Windows no bloquee estos puertos.

- Habilite la función de balanceo de carga si desea equilibrar su granja. Si no activa esta función, deberá asignar los servidores de su granja a los Usuarios o Grupos. Se puede encontrar más información sobre este tema. [aquí](#) .
- Haga clic en "Agregar un servidor de aplicaciones" y complete el Nombre para mostrar de su servidor, su nombre de host en el campo Nombre interno y su dirección IP privada (LAN), luego haga clic en "Guardar".

The image shows a Windows-style dialog box titled "Application Server". It has a blue title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main area is white and contains three text input fields. The first is labeled "Display Name:", the second is labeled "Internal Name: (srvX)", and the third is labeled "Private (LAN) IP:". Below these fields are two buttons: "Save" and "Cancel".

Una vez que hayas completado tu lista de servidores, haz clic en “Guardar configuración de proxy inverso de Gateway” y reinicia los servicios web ubicados en el mosaico web de la herramienta de administración.

Proxy inverso y clientes de conexión generados

Puedes generar un Cliente de Conexión que se conectará a un Servidor de Aplicaciones a través del Servidor Proxy Inverso.

Para hacerlo, asumiendo que su puerta de enlace tiene la IP pública 1.1.1.1 y su servidor backend tiene el nombre interno "srv2", use la URL especial 1.1.1.1:443/~~srv2 en el campo de dirección del servidor del Generador de Cliente de Conexión.

Por ejemplo:

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Server

Server address

246.14.245.12:443/~sv2

Port number

3389

User

Logon

john

Password

••••

Domain name (without extension)

Preferred display mode

☐ Remote Desktop client

☒ RemoteAPP client

☐ Seamless client

☐ Disable background & animations for better performances

☒ Fast network or Fiber optic

Client name:

john.connect

Create Client

No olvides marcar también esta casilla:

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☒ Use Load-Balancing

Gateway Web port number

When 'Use Load-Balancing' is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location:

Browse

Create Client

Client name:

A menos que desee conectarse a un servidor de aplicaciones específico.

TSplus Virtual Printer

La impresora virtual de TSplus es una nueva alternativa a las soluciones clásicas de impresión de escritorio remoto, que pueden ser poco fiables, dependientes del hardware y difíciles de gestionar. El algoritmo de compresión único de la impresora virtual mejora la velocidad de tránsito de los trabajos de impresión remota al minimizar la transferencia de datos mientras mantiene la calidad de imagen.

Nota El cliente HTML5 de TSplus no es compatible y requiere el [TSplus Universal Printer](#) .

Beneficios

- Soporte para entornos de usuario único y multiusuario.
- No se requiere configuración.
- Funciona con cualquier máquina virtual.
- Entorno mixto de 32 y 64 bits.

Requisitos previos

Lista de compatibilidad del sistema operativo de la impresora virtual TSplus, en 32 y 64 bits:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

El TSplus Virtual Printer es compatible con:

- El cliente generado por TSplus
- El cliente TSplus RemoteApp

- El complemento TSplus RemoteApp al usar el Portal Web
- El cliente de Escritorio Remoto de Microsoft

No es compatible con:


- El cliente HTML5 de TSplus
- Dispositivos de cliente delgado codificados de forma rígida donde no se puede instalar la configuración del lado del cliente.

Dos partes

El TSplus Virtual Printer se compone de dos componentes:

- Un componente del lado del servidor que viene instalado en TSplus 12.70 Edition.
- Un componente de escritorio que se instala en la estación de trabajo de Windows del usuario final.

Ambas configuraciones están disponibles directamente en el lado del servidor en la carpeta “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\addons” y se llaman “Setup-VirtualPrinter-Server.exe” y “Setup-VirtualPrinter-Client.exe”:



La configuración del cliente también está disponible desde su servidor web TSplus, utilizando el enlace a continuación:

“tuipdeservidorsplusopublico”/addons/Setup-VirtualPrinter-Client.exe

También puede realizar una instalación silenciosa del Cliente a través de una línea de comandos, ejecutando la configuración con los siguientes parámetros:

```
/SUPPRESSMSGBOXES /VERYSILENT /SILENT /no_ui
```

Comenzando


TSplus Virtual Printer se instala automáticamente durante la primera instalación de TSplus y está disponible directamente durante el período de prueba.

Una vez que TSplus esté instalado, necesitarás instalar el “Cliente de Impresora Virtual” en la computadora del usuario.


Cuando te conectas de forma remota a tu servidor TSPlus utilizando cualquiera de **cliente RDP de Microsoft mstsc**, **Cliente generado por TSplus** o **Complemento RemoteApp del Portal Web** podrá imprimir desde su sesión remota a su impresora local utilizando la impresora “Virtual Printer”. Por defecto, la impresora local seleccionada es la impresora predeterminada local.

Tienes 2 formas de cambiar la impresora local asignada a la impresora “Virtual Printer” según tu situación:

1. Si está utilizando el escritorio completo, entonces puede seleccionar qué impresora local utilizar mediante el icono de la impresora virtual en la bandeja del sistema:




2. Si no tienes acceso al escritorio completo, necesitarás usar la "Herramienta de Impresora Virtual" llamada "VirtualPrinterTool.exe" ubicada en "C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files". Nota: puedes asignar la aplicación al usuario o hacer que se ejecute automáticamente al iniciar sesión a través de la configuración avanzada de la Impresora Virtual.



Configuración


Para acceder al panel de control de la TSplus Virtual Printer, por favor navegue a través del AdminTool: ADD-ONS > Virtual Printer




Desde la sección INICIO, podrás:

- Instalar la impresora virtual
- Actualizar la impresora virtual
- Verifique las propiedades de la impresora "Virtual Printer"
- Eliminar la impresora virtual

- Establecer la impresora virtual como la impresora predeterminada
- Verifique el estado de la impresora virtual y los documentos pendientes



Desde la sección CONFIGURACIONES > Avanzado, podrá configurar parámetros avanzados como: “Ejecutar la herramienta de impresora virtual al iniciar sesión”, lo que hará que la Herramienta de Impresora Virtual esté disponible en la sesión remota al iniciar sesión. Este parámetro se utiliza principalmente para evitar los pasos adicionales de asignar la “Herramienta de Impresora Virtual” a cada usuario que la necesite, haciéndola disponible para todos directamente.



Desde la sección de LICENCIA, podrá:

- Activa tu licencia

Para activarlo, conéctese a nuestro [Portal de Licencias](#) y ingrese su dirección de correo electrónico y número de pedido para descargar su archivo de licencia. Luego, haga clic en el botón "Activar su licencia" y cárguelo.

- Verifica el estado de tu licencia



Virtual Printer

HOME

SETTINGS

LICENSE

Activate your License

License Status

Trial license 14 days

Serial Number: P19

Computer name: WIN-A1L00CN0E56

TSplus Web App

TSplus Web App es una Aplicación Web Progresiva (PWA) que aprovecha las API modernas de los navegadores para ofrecer una experiencia de acceso remoto sin la necesidad de instalaciones de software engorrosas o clientes de conexión complicados. Diseñada para utilizar protocolos de comunicación y visualización estándar de la industria HTML5, la TSplus Web App aparece como una solución de conexión nativa, sin importar qué tipo de dispositivo utilices.

Beneficios

La nueva WebApp de TSplus ofrece un rendimiento y un valor mejorados utilizando las siguientes mejoras en comparación con las aplicaciones y clientes de conexión heredados:


- Tiempos de carga más rápidos debido a la pequeña huella de software.
- Menor uso de datos - TSplus Web App aprovecha la gestión de tráfico basada en navegadores comunes para minimizar el uso de datos.
- Experiencia de usuario sin interrupciones: desde la pantalla de inicio de sesión hasta la representación de la aplicación, TSplus WebApp ofrece al usuario la apariencia de uso de una aplicación nativa.
- No más pestañas del navegador o sesiones perdidas debido a demasiadas ventanas del navegador abiertas. El comportamiento de la aplicación web de TSplus ofrece las mismas opciones de multitarea que cualquier otra aplicación de alto nivel.

Instalación - PC


Navegue a su portal web corporativo de TSplus utilizando su navegador web común preferido (se requiere configuración HTTPS).

Haz clic en el botón + ubicado en el lado derecho de la barra de navegación. Cuando se te


solicite, haz clic en 'Instalar'.



La instalación solo toma un segundo. Creará un ícono en su escritorio:




Y la aplicación web se abrirá inmediatamente al finalizar:



Instalación - Dispositivo Móvil Android


Navegue a su portal web corporativo de TSplus utilizando su navegador web móvil común preferido. **El protocolo HTTPS es necesario en el servidor TSplus.**

El Portal Web ofrecerá la opción de agregar la aplicación web de TSplus a la pantalla de inicio, haciendo clic en el mensaje "Agregar la aplicación web de TSplus a la pantalla de inicio" en la parte inferior de la ventana.




O haciendo clic en el menú de 3 puntos en la parte superior derecha de la ventana y haciendo clic en "Agregar"


Después de aceptar la opción Agregar a la pantalla de inicio, el usuario verá la siguiente pantalla:



Toque el botón 'Agregar' y el proceso está completo:



La aplicación web de TSplus ahora será accesible directamente desde la pantalla de inicio de su dispositivo móvil.



Instalación - Móviles Apple iOS

El proceso de instalación de la aplicación web en iOS es similar al proceso de Android. Simplemente navega al Portal Web de TSplus utilizando el navegador Safari. Haz clic en el botón Compartir:




Luego haga clic en "Agregar a la pantalla de inicio".

Nota: El navegador Chrome no admite la función de la aplicación web en iOS.

Gestión

Puedes gestionar la aplicación web yendo a la sección Portal Web de la herramienta de administración de TSplus y haciendo clic en el mosaico de la aplicación web de TSplus:



La aplicación web está habilitada por defecto, pero puedes desactivarla. Es posible modificar el nombre del acceso directo, el fondo y los colores del tema, así como el ícono de TSplus Web App.

 TSplus Web App Management

 Web App is enabled - Click to disable

This functionality requires your TSplus web server to be accessible from a domain using HTTPS protocol.

Shortcut name:

Background color:

Theme color:

Icon format
(format .png/.svg/.webp >= 144x144 pixels):




Save

Solo haz clic en "Guardar" para registrar tus modificaciones.

Portal de Aplicaciones Web: Parámetros en la dirección URL

Si desea omitir la página de acceso web de inicio de sesión estándar de Terminal Service Plus al usar el [Portal de Aplicaciones Web](#) y vaya directamente a la página del Portal de Aplicaciones Web, debe especificar varios parámetros en la dirección URL:

- inicio de sesión de usuario
- contraseña de usuario
- dominio de usuario
- servidor
- puerto
- tipo de cliente (HTML5 o Windows)

Aquí hay un ejemplo de una dirección URL completa para el usuario "demo" con la contraseña "demo" en nuestro servidor de demostración con un cliente HTML5:

https://demo.tsplus.net/index_applications.html?user=demo&pwd=demo&domain=&server=127.0.0.1&port=3389&type=html5

El dominio, el servidor, el puerto y los parámetros de tipo son opcionales, la siguiente dirección URL tiene exactamente el mismo comportamiento:

https://demo.tsplus.net/index_applications.html?user=demo&pwd=demo

Para usar un cliente de Windows, utiliza:

`&type=acceso remoto`

Usando esos parámetros en la dirección URL, puedes ir directamente a la página del Portal de Aplicaciones Web.

No es necesario especificar todos estos parámetros al mismo tiempo: los parámetros no especificados tendrán su valor configurado por defecto.

Si desea omitir el inicio de sesión estándar de Terminal Service Plus al usar la conexión con el cliente HTML5, marque [esta página](#) .

Portal de Aplicaciones Web

Resumen

El portal de aplicaciones web de Terminal Service Plus proporciona una solución única y flexible que puede optimizar la implementación de aplicaciones y escritorios, así como la gestión del ciclo de vida para reducir los costos de TI. Al gestionar de manera centralizada y entregar aplicaciones bajo demanda a través de la web, TI puede mejorar la tasa de éxito de la implementación de aplicaciones, proporcionando gestión basada en roles, control de aplicaciones, seguridad y soporte a los usuarios.

Terminal Service Plus Web Application Portal virtualiza y transforma aplicaciones y escritorios de Windows en un servicio seguro bajo demanda.

Con el Portal de Aplicaciones Web, podrá publicar aplicaciones de Microsoft Windows (aplicaciones empresariales, aplicaciones de Office...) en la web.

Al igual que en Citrix, sus usuarios pueden acceder a sus aplicaciones directamente desde Internet, simplemente haciendo clic en el icono de la aplicación en la página web del Portal, directamente dentro de su propio navegador de Internet.



Gestionando tus Aplicaciones Web

La función del Portal de Aplicaciones Web es **totalmente integrado** en Terminal Service Plus. Esto significa que todas las aplicaciones publicadas por la función de Publicación de Aplicaciones de Terminal Service Plus se pueden utilizar en el Portal de Aplicaciones Web.

Si desea saber más sobre este proceso de publicación, no dude en leer nuestra documentación sobre [Publicación de Aplicaciones](#) y [Asignación de aplicaciones a usuarios o grupos](#) .

Diseñando su Portal de Aplicaciones Web

En la herramienta de administración, abre la pestaña "Web" y haz clic en el mosaico "Portal de Aplicaciones".



Para generar una página de acceso web con la función del Portal de Aplicaciones Web activada, **marque la casilla "Habilitar Portal de Aplicaciones"**.

Puedes personalizar tu página de acceso web a tu gusto, luego haz clic en "Publicar" para publicar esta nueva página de acceso web.

Nota: Solo puedes cambiar los colores de la caja y del borde de la caja para los temas Clásicos,


que se pueden cambiar en el [Diseño del portal web](#) .

Usando el Portal de Aplicaciones Web

En este ejemplo hemos publicado la nueva página de acceso web con el nombre predeterminado "index".

Para acceder, abra un navegador web y vaya a `http://your_server_name/` (en este ejemplo usamos <http://localhost> , directamente desde el servidor mismo).


La primera página web que se muestra es la página de inicio de sesión estándar de Terminal Service Plus:



Una vez que inicie sesión, se mostrará una nueva página web, este es el Portal de Aplicaciones Web:




Como puedes ver, el usuario obtiene un ícono por cada aplicación publicada a la que tiene acceso. El usuario ahora puede hacer clic en uno o más íconos para abrir remotamente la aplicación correspondiente en una nueva pestaña.




Bloqueo Web

Desde el lanzamiento de TSplus 11.40, los ataques de fuerza bruta en el Portal Web ahora están bloqueados cuando los usuarios ingresan credenciales incorrectas. Después de 10 intentos durante un período de 15 minutos, el Portal Web prohibirá al usuario iniciar sesión durante 30 minutos (personalizable en el [Advanced - Pestaña de bloqueo de AdminTool](#)) :



Estos son los ajustes predeterminados que se pueden personalizar en el archivo hb.exe.config ubicado en la carpeta de TSplus: TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe.config en el párrafo "appSettings".

Puedes verificar todas las conexiones bloqueadas y los registros de usuarios en la función de bloqueo de TSplus:



Esta funcionalidad es visible y activo después de la primera conexión al Portal Web.

Notas Importantes

- La función del Portal de Aplicaciones Web es compatible con Configuración de granja / puerta de enlace y también admite balanceo de carga .
- En una configuración de Granja / Gateway, las Aplicaciones deben ser publicadas y asignadas en cada servidor de la granja en ese momento.
- En términos de licencias de Terminal Service Plus, un usuario puede abrir varias aplicaciones al mismo tiempo sin contar como más de 1 usuario.

Autologon web: conéctese desde la web sin portal

Resumen

El portal web de Terminal Service Plus permite a los usuarios conectarse a sus servidores remotos desde cualquier navegador web simplemente utilizando sus credenciales de Windows.

A veces, sin embargo, deseas conectarte automáticamente al iniciar una dirección URL determinada. Esta función se llama Autologon Web.

Con Web Autologon, te conectarás utilizando los ajustes (inicio de sesión, contraseña, puertos, ...) especificados en archivos específicos de Terminal Service Plus.

Autologon web utilizando cliente HTML5

Podrás conectarte directamente navegando a <http://tu-servidor/software/html5.html>

Puedes modificar la configuración de la conexión editando el siguiente archivo con Notepad o cualquier editor de texto (como Notepad++ - no uses MS Word):

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5\settings.js

Deberá especificar al menos un nombre de usuario y una contraseña para beneficiarse de Web Autologon.

Es posible que necesite actualizar la página en su navegador web después de modificar este archivo.

Autologon web utilizando el cliente web RemoteApp

Podrás conectarte directamente navegando a <http://your-server/software/remoteapp2.html>

Puedes modificar la configuración de la conexión editando el siguiente archivo con Notepad o cualquier editor de texto (como Notepad++ - no uses MS Word):

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\remoteapp2.js

Deberá especificar al menos un nombre de usuario y una contraseña para beneficiarse de Web Autologon.

Es posible que necesite actualizar la página en su navegador web después de modificar este archivo.

Habilitar múltiples sesiones de usuario utilizando las mismas credenciales

Si desea habilitar múltiples sesiones de usuario utilizando las mismas credenciales, puede seguir este procedimiento.

Puedes copiar el archivo index.html ubicado en:

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

tantas veces como tu número de usuarios. Puedes renombrarlo y luego acceder a él con la url: <http://nameofyourserver.com/renamedindex.html>

Edita el párrafo correspondiente a las credenciales de los usuarios:

```
Configuración de Acceso ----- var user = ""; // Inicio de sesión a utilizar
al conectarse al servidor remoto (dejar "" para usar el inicio de sesión escrito en esta página) var
pass = ""; // Contraseña a utilizar al conectarse al servidor remoto (dejar ""
para usar la contraseña escrita en esta página) var domain = "";
```

Puedes copiar el archivo index.html tantas veces como desees, renombrarlo con el nombre de usuario facilitará que proporciones un enlace personal.

Credenciales Web

Resumen


Las credenciales web de Terminal Service Plus son una característica única y de vanguardia, que permite a los usuarios conectarse solo con una dirección de correo electrónico o un código PIN.

Con Web Credentials, puedes asegurar el acceso a tu servidor con la dirección de correo electrónico de un usuario, o con un simple código PIN generado por tu aplicación empresarial. Uno de los grandes beneficios de esta función es que estas credenciales (correo electrónico o código PIN) son credenciales puras de la web: el usuario no conocerá la cuenta de usuario de Windows que está utilizando actualmente, y no necesita conocer un inicio de sesión/contraseña de Windows real para conectarse a su aplicación.


Con Web Credentials, podrá definir credenciales web personalizadas y asociarlas a cualquier cuenta de usuario existente de Windows / Active Directory. El usuario podrá conectarse utilizando estas credenciales personalizadas, en lugar de las de Windows / Active Directory.

Gestionando sus credenciales web


En la herramienta de administración, abre la pestaña "Web" y haz clic en el mosaico "Credenciales web".



El Administrador de Credenciales Web se abrirá y mostrará esta ventana:



Ahora puede crear una nueva Credencial Web emparejando un inicio de sesión personalizado y una contraseña (opcional) con una cuenta de usuario de Windows / Active Directory existente, como se muestra a continuación:



Desde la versión 9.50 de TSplus, también puedes decidir el número máximo de sesiones concurrentes para un usuario.

También puedes editar y eliminar una Credencial Web existente, cambiando o deshabilitando cualquier credencial personalizada que hayas configurado.

Alternativamente, puede crear credenciales web a través de una línea de comandos:

- En el menú de inicio de Windows, en el campo de ejecución, escribe: 'cmd.exe' (o en Programas/Accesorios > 'Windows Power Shell')
- Luego, para ir a la carpeta correcta, escribe: cd "C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files", luego presiona Enter para validar
- Para agregar una nueva Credencial Web, escribe: AdminTool.exe /webcredentials-add tu_login_web tu_contraseña_web tu_login_windows tu_contraseña_windows sesiones_concurrentes_máximas
- Para agregar una credencial en blanco, escribe dos comillas dobles: "" para indicar un texto en blanco.
- Para eliminar una credencial web, escribe: AdminTool.exe /webcredentials-remove tu_login_web

Notas Importantes

Por favor, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

- Los caracteres '[', ']' y '^' no son compatibles en los campos de contraseña.
-

En un Configuración de granja / puerta de enlace Las credenciales web solo son compatibles con el modo de balanceo de carga es decir, no funciona con el modo asignado por el servidor

-

En una configuración de Granja / Gateway con modo de balanceo de carga, las Credenciales Web deben definirse en cada servidor de la granja en ese momento.

Bloqueo Web


TSplus Web lockout, introducido con la Versión 12.40, es una interfaz de usuario para la función de bloqueo del Portal Web, para desbloquear cuentas y editar configuraciones avanzadas:

Name	Locked	Consecutive Failures	First Failure
DESKTOP-SRTR462\admin	Yes	10	July 17, 2019 13:54:47
DESKTOP-SRTR462\james	No	5	
DESKTOP-SRTR462\john	No	1	
DESKTOP-SRTR462\linda	No	2	
DESKTOP-SRTR462\mary	No	3	
DESKTOP-SRTR462\root	Yes	10	July 17, 2019 14:00:24
DESKTOP-SRTR462\william	No	2	


Monitores de bloqueo los intentos de inicio de sesión web fallidos en su servidor TSplus. Registra los intentos y bloquea automáticamente al usuario correspondiente después de que se ha alcanzado el número autorizado de intentos fallidos.

Podrás ver fácilmente si una dirección ha sido bloqueada en la columna "Bloqueado". La siguiente columna indica el número de fallos consecutivos para cada usuario.


En el Portal Web, un mensaje indica al usuario que se realizaron demasiados intentos fallidos.



Los usuarios pueden ser eliminados rápidamente de esta lista, desbloqueados y añadidos a la lista blanca desde la consola de gestión fácil de usar en la pestaña Web de AdminTool. Simplemente haga clic en el usuario que desea restablecer o desbloquear y luego haga clic en "Restablecer".




El umbral para el bloqueo de usuarios puede ser configurado por el administrador, en la pestaña de Configuración Avanzada de la AdminTool:



[Verifique la documentación para configurar la configuración de bloqueo.](#)

Integración de TSplus Advanced Security con bloqueo

Si se ha detectado un intento de inicio de sesión fallido en el Portal Web, TSplus Advanced Security indicará el **Evento de bloqueo, correspondiente a un nombre de usuario en el Visor de eventos de seguridad** :




Se detectó un intento de inicio de sesión fallido desde el Portal Web para el usuario ... Se detectó 1 intento de inicio de sesión fallido para este usuario desde...

TSplus Advanced Security BruteForce Defender

TSplus Advanced Security Brute force defender cubre el **Aspecto de direcciones IP del cliente** Por lo tanto, también funciona para conexiones RDP.

[Intentos fallidos de conexiones por fuerza bruta](#) , también son visibles en el registro de eventos

de TSplus Advanced Security (se excluyen las direcciones IP privadas para evitar el bloqueo de proxies):




“Se detectó un intento de conexión fallido desde la dirección IP Esta dirección IP no está en la lista blanca y será bloqueada tras varios intentos fallidos de conexión. Nombre de usuario proporcionado: Harry.”

Para más información sobre Lockout y BruteForce Defender, consulte [esta documentación](#) y el [Documentación del defensor contra ataques de fuerza bruta](#)

Página de inicio de sesión web: Cómo cambiar la pantalla de inicio de sesión

Resumen

Cuando se está cargando la conexión remota, el cliente HTML5 muestra una pantalla de presentación predeterminada como la captura de pantalla a continuación:



Puedes personalizar este contenido modificando un archivo de configuración de JavaScript.

Cliente HTML5

Creando el contenido de su Splashscreen personalizado

Cualquier contenido en texto o HTML se puede utilizar para la pantalla de presentación.

Además, si necesitas usar comillas simples (') o comillas dobles (") tendrás que escribir una barra invertida antes de (' y ") en lugar de solo las comillas.

Finalmente, tenga en cuenta que el contenido debe escribirse en una sola línea.

El siguiente ejemplo es un contenido válido para la pantalla de presentación:

Esta es mi pantalla de inicio personalizada

¡Por favor, di "hola"!

Se mostrará un título (“Este es mi splashscreen personalizado”), un texto (“¡Por favor, di hola!”) y la imagen del anillo animado como en el splashscreen estándar de TSplus.

Modificando los datos de la pantalla de inicio para usar su propio contenido

Si no tiene un archivo llamado “settings.js” en la carpeta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”, entonces su versión de TSplus es más antigua y esta documentación no se aplica. Por favor, actualice su sistema primero o contacte con el soporte.

Edita el archivo “settings.js” ubicado en la carpeta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”. Te aconsejamos que uses un editor de texto como Notepad o Notepad++. no usa Word).

Busca la línea que comienza con esto:

```
W.splashscreencontent = "
```

Reemplázalo completamente por la siguiente línea:

```
W.splashscreencontent = “su contenido personalizado aquí”;
```

No olvides las comillas dobles finales y el punto y coma (”;).

Si desea alargar la duración de la pantalla de inicio de sesión en HTML5, puede hacerlo modificando el valor en milisegundos:

```
W.splashscreentime = 5000; // tiempo de reproducción de la pantalla de inicio.
```

Recomendamos que limpie la caché de su navegador después de guardar la página html modificada.

Página de inicio de sesión web: Cómo cerrar el formulario de inicio de sesión después del inicio de sesión

Resumen

En la página de inicio de sesión web, cuando el usuario hace clic en el botón "Iniciar sesión", el cliente elegido (HTML5 o Windows) se abre en una nueva pestaña del navegador.

A veces, y más específicamente al usar el cliente de Windows, es posible que desee ocultar el formulario de inicio de sesión al usuario, por ejemplo, para evitar que el usuario haga clic nuevamente en el botón "Iniciar sesión".

Dependiendo del navegador de Internet utilizado, tienes dos opciones sobre cómo cambiar este comportamiento predeterminado. Ambas soluciones requieren que modifiques un archivo JavaScript.

Solución A: Cerrar la pestaña de inicio de sesión - Solo para Internet Explorer

En esta solución, cuando el usuario hace clic en el botón "Iniciar sesión", el cliente elegido se abrirá en una nueva pestaña del navegador y la pestaña de inicio de sesión se cerrará automáticamente. Dependiendo de la versión de Internet Explorer, puede aparecer una pequeña ventana de mensaje para el usuario, pidiéndole que confirme que desea cerrar esta pestaña.

Edita el archivo "common.js" que se encuentra en la carpeta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software". Te recomendamos usar un editor de texto como Notepad o Notepad++. no usa Word).

Buscar estas líneas:

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
```

Y reemplázalos por esas líneas:

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
window.open("", '_parent', "");
window.close();
```

Recomendamos que limpie la caché de su navegador después de guardar el archivo

JavaScript modificado.

Solución B: Redirigir la pestaña de inicio de sesión a otra página web - Para todos los navegadores

En esta solución, cuando el usuario hace clic en el botón "Iniciar sesión", el cliente elegido se abrirá en una nueva pestaña del navegador y la pestaña de inicio de sesión navegará automáticamente a otra página web.

Puedes usar cualquier dirección de Internet (URL) existente como “ <http://google.com> ” o “http://your_intranet/your/page.html”, o puedes crear tu propia página web utilizando “thankyou.html” como la URL y creando un archivo llamado “thankyou.html” en la carpeta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www” y colocando contenido HTML en él.

Edita el archivo "common.js" que se encuentra en la carpeta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software". Te recomendamos usar un editor de texto como Notepad o Notepad++. no usa Word).

Buscar estas líneas:

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
```

Y reemplázalos por esas líneas:

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
window.location.href = "http://google.com";
```

Recomendamos que limpie la caché de su navegador después de guardar el archivo JavaScript modificado.

Página de inicio de sesión web: Cómo abrir el cliente HTML5 en la misma pestaña

Resumen

En la página de inicio de sesión web, cuando el usuario hace clic en el botón "Iniciar sesión", el cliente HTML5 se abre en una nueva pestaña del navegador.

Puedes cambiar este comportamiento y hacer que el cliente HTML5 se abra en la misma pestaña del navegador que la página de inicio de sesión web modificando un archivo JavaScript.

Modificando el archivo custom.js

Edita el archivo "custom.js" que se encuentra en la carpeta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www". Te aconsejamos usar un editor de texto como Notepad o Notepad+. no usa Word).

Agrega esta línea:

```
var openinsamewindow = true;
```

Recomendamos que limpie la caché de su navegador después de guardar el archivo JavaScript modificado.

Modificando el archivo common_applications.js

Si está utilizando la función del Portal de Aplicaciones Web de Terminal Service Plus, entonces necesita editar un segundo archivo. Edite el archivo "common_applications.js" que se encuentra en la carpeta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software". Le aconsejamos que utilice un editor de texto como Notepad o Notepad++. no usa Word).

Buscar estas líneas:


```
if (childurl != "") {  
    child = window.open(childurl, childname);  
    childrenWindows[childrenWindows.length] = child;  
}
```

Y reemplázalos por esas líneas:


```
if (childurl != "") {  
    window.name = childname;  
    location.href = childurl + '#';  
}
```

Recomendamos que limpie la caché de su navegador después de guardar el archivo JavaScript modificado.

Crear y personalizar páginas de acceso web HTML utilizando las preferencias del portal web y el diseño del portal web

Usando el Diseño del Portal Web y las Preferencias del portal web, podrá crear sus propias páginas de Acceso Web HTML personalizadas - y hay no es necesario ser un desarrollador web !

Diseño del Portal Web



Con la pestaña de Diseño del Portal Web, podrá personalizar todos los ajustes de visualización y gráficos, así como agregar su propio logotipo. Tiene la opción de elegir entre una colección de 20 fotos, o puede agregar las suyas. También puede establecer cualquier tema de color con el color de fondo de su elección o puede usar uno de los temas clásicos.

Look & Feel

Page

Theme: Photo

Photo: Coffee Choose...

Title: Web Access

Logon Display Text: Log on

Background color: #6D4E3A Choose...

Text color: #FFFFFF Choose...

Font: Verdana

Field Labels

Username: User name:

Password: Password:

Domain: Domain:

2-Step Verification: 2-step verification:

Log-on Button: Log on

Header

Baseline: pple and Systems Through Internet Size: 13

Background color: #00A0A0 Choose...

Logo: software\java\img\header_web.png Browse...


Footer

Picture: software\java\img/footer.png Browse...

Help... Reset Preview Save

Algunos consejos avanzados:

- No tienes que hacer clic en un botón de “Elegir...” si ya conoces un código de color: solo escríbelo en la entrada.
- Ten cuidado con el tamaño real de las imágenes: tu página podría verse bastante mal si una imagen es demasiado grande.
- No dudes en usar el botón "Vista previa" en la parte inferior, ¡es rápido y fácil!



Guardando los valores escritos y restableciendo a los predeterminados

Cuando cierras esta ventana, todos los valores que escribiste y verificaste se guardan.

Si desea restablecer estos valores a los valores predeterminados, haga clic en el botón "Restablecer" en la parte inferior.

Preferencias del Portal Web

TSplus - Administration Console

TSPLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PRINTER

WEB

Web Portal

HTTPS

Web Server

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

Web Portal Design

Web Portal Preferences

Applications Portal

Web Credentials

RemoteApp Client

HTML5 Client

HTML5 Top Menu

Preferences



Default Values

Login:

Password:

Domain:

☐ Show the Domain field

☒ Remember last login

☐ Hide server selection list

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☐ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files

☐ Use TSplus GUI

Windows password

☐ Display Windows password reset button

☐ Display an alert when windows password expires in less than: days



Help...



Reset



Preview




Save

Este mosaico te permite configurar la página de Acceso Web:


- “ **Valores predeterminados** ”: puedes especificar un inicio de sesión predeterminado, contraseña y dominio que se autocompletarán en los campos de inicio de sesión. Todos los ajustes presentes aquí se guardan en el archivo index.html, que se puede copiar y renombrar según tu preferencia.
- “ **Mostrar el campo de dominio** ”: Cuando está marcado, el campo de Dominio se incluye en la solicitud de información de inicio de sesión.
- “ **Teclado** ” solo para administradores avanzados que tienen requisitos especiales de teclado.
- “ **Clientes Disponibles** ”: elige entre 2 tipos de clientes de conexión web. Si ambos están marcados, el usuario tendrá la opción.
- “ **Portal de Gateway** ”: revísalo para activar una página habilitada para el Portal de Gateway. Esta función añade un paso adicional de autenticación cuando asignas un servidor a un usuario o grupo. (Más información sobre la función de Gateway se puede encontrar [aquí](#)).
- “ **Subir - Descargar** ”: elige las rutas de origen y destino para las cargas y descargas de archivos.

Desde la versión 14.60 de TSplus, la sección “**Contraseña de Windows**” se ha añadido.


Desde esta sección, ahora puede agregar un mensaje de alerta que se muestre durante la conexión a través del portal web, para informar al usuario sobre la fecha de expiración de su contraseña. Por ejemplo, el siguiente mensaje emergente se mostrará si la contraseña de Windows del usuario expira en menos de 3 días:



Como se mencionó, le da la posibilidad de cambiarlo directamente desde el Portal Web utilizando el pop-up que se muestra justo debajo:




También puedes permitir que el usuario cambie su contraseña de Windows en cualquier momento, habilitando el botón "Restablecer su contraseña de Windows" a través de las preferencias del Portal Web.




Credenciales Web

La sección "Credenciales web" te permite habilitar (o deshabilitar) el [Credenciales Web](#) característica.

Al utilizar Credenciales Web, es posible que desee permitir contraseñas vacías. Si solo tiene Credenciales Web con contraseñas vacías, le recomendamos que desmarque la opción "Mostrar campo de contraseña" para simplificar aún más la página de inicio de sesión web.




Aplicación remota




Este mosaico es para la configuración específica de clientes de Windows.

Puedes elegir tu visualización entre RemoteApp (conexión remota sin el escritorio remoto) o RDP estándar. También puedes decidir si deseas que los documentos se impriman en la impresora predeterminada del usuario, mostrar una vista previa local o la elección de la impresora local.



tile del cliente HTML5



En este mosaico, puedes editar los parámetros para la visualización web del cliente HTML5.
Más información sobre [esta página](#) .

HTML5 Client

Menu bar:

All devices and computers

File Transfer:

☒ Enable File Transfer

Ctrl+Alt+Del:

Mobile devices only

Top menu preference:

Transparency

Default Colors:

16 bits

Connection Timeout:

40

Warning Messages:

☐ Hide Warning Messages

Sounds:

☒ Play Sounds

Theming:

☐

Background Color Preference

10841658

Choose color...

Add a logo to the background:

Browse...

Remove the logo

Logon screen message:

ABLE BGCOLOR=\#FFFFFF\ BORDER=0 BORDERCOLOR=\#FFFFFF\ CELLP/

Change logon screen animated GIF:

Browse...

Display time msec.: 5000

Smartphone and tablets Preferences

Use recommended values

Pointer settings

☐ No pointer
☐ Small pointer
☒ Medium pointer
☐ Large pointer

Transparency

95 %

Software keyboard settings

☒ Use soft. keyb.
☐ Automatically show the software keyboard when the focus is in an entry field

Transparency


95 %

Help...


Reset

Save

HTML5 Menú Superior Tile



Este mosaico le permite elegir las aplicaciones que se mostrarán en el nivel 1 o 2 del menú superior de su sesión web remota generada. También puede editar estas aplicaciones para que aparezcan en un tipo de cliente específico: pc, móvil, ios... o en todos ellos.



Generando la página de acceso web HTML

Le aconsejamos que pruebe una "Vista previa" antes de generar una nueva página de acceso web HTML.

Una vez que esté satisfecho con la vista previa, puede hacer clic en el botón "Publicar" para generar y publicar la página en la carpeta raíz de su servidor web.

Se te pedirá un nombre de página. Si deseas sobrescribir tu página predeterminada, utiliza "index". En este caso, la nueva página web publicada será accesible en: <http://your-server.com/index.html>