


Ativando sua licença TSplus (Offline)

Recupere sua Chave de Ativação

Quando você solicitar uma licença, conecte-se ao nosso [Portal de Licenciamento](#) e insira seu Endereço de Email e seu Número do Pedido:



The screenshot shows a web application window titled "Licensing Management App" with a "Support" link in the top right corner. The main heading is "Customer Portal - Get your License". Below this, there are two input fields: "Email" with the placeholder text "Please type your email address" and "Order Number" with the placeholder text "Please type your Order Number specified in the order confirmation email. If you have made several orders, any order number will do." A blue button labeled "Login to my Customer Portal" is positioned below the "Order Number" field. At the bottom center, there are five small flags (UK, Germany, France, Spain, Italy) and the text "Partners / Resellers".

[Baixe o Guia do Usuário do Portal do Cliente](#) para mais informações sobre como usá-lo.

Sua chave de ativação será exibida na parte superior do painel:

Licensing Management App

Home

Orders


Logout

Your activation key is: NAQR-

Licences

Application	Numéro de Série / Computer	Jours	Utilisateurs	Edition	Numéro de Commande	Date	Support?	Actions
TSplus	P30	-	3	Enterprise	11408	2020-01-27	 Voir	 Détails
TSplus	P65	-	10	Enterprise	JWT19	2019-05-29	 Voir	 Détails
TSplus	P24	-	25	Enterprise	JWT18	2018-10-19	X	 Détails
TSplus	P6E	-	10	Enterprise	JWT17	2017-09-25	X	 Détails
TSplus	P62	-	5	Enterprise	JWT16	2016-09-30	 Voir	 Détails


Localize a Ferramenta de Administrador na sua área de trabalho



Se você não conseguir encontrar o atalho da ferramenta de administração, ele deve estar localizado na pasta da área de trabalho na conta de administrador usada para baixar TSplus. Você também pode encontrar a pasta TSplus neste caminho: 'C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files'.

Clique duas vezes nele e, em seguida, clique na guia de licença.


Aqui você pode ver o status da sua licença TSplus, bem como seu ID de Computador e Nome do Computador:




Ative suas licenças em um servidor TSplus offline

Clique no botão “Ativar sua Licença”. Um popup aparece e exibe um endereço URL bastante longo.


Copie esta URL em um navegador de computador conectado à internet e acesse-a para recuperar um arquivo de licença:




Digite sua Chave de Ativação:




Sua licença é então validada. Baixe o arquivo de licença clicando no botão correspondente:




Este arquivo de licença deve ser copiado de volta para o servidor a fim de concluir o processo de ativação offline:





Uma mensagem confirmará que sua licença foi recuperada com sucesso:



Você terá que selecionar as licenças / suporte correspondentes para ativar e uma mensagem confirmando que todos os seus produtos/suporte estão agora ativados.

Nota. Você ainda pode baixar arquivos license.lic no Portal de Licenciamento para Versões Legadas do TSplus. [Baixe o Guia do Usuário do Portal do Cliente](#) para mais informações sobre como usá-lo:

License Activation

If you are using a recent version of TSplus then license activation is very easy:

- Open TSplus AdminTool
- Click on the "License" tab
- Click on the "Activate your license" button
- Enter your Activation Key: **6BAP-**

Legacy License File

If you are using a legacy version of TSplus then you will need a license file to activate your product.

Please only do this for:

- TSplus version 12 or lower
- TSplus Long Term Support (LTS) 12
- TSplus Long Term Support (LTS) 11


Serial Number:

Apply Serial Number

Ativando sua licença TSplus (Online)


Opção Um

Isso aparecerá na inicialização do Windows:



Opção Dois

Localize a Ferramenta de Administrador na sua área de trabalho :




- Se você não conseguir encontrar o atalho da ferramenta de administração, ele deve estar localizado na pasta da área de trabalho na conta de administrador usada para baixar TSplus. Você também pode encontrar a pasta TSplus neste caminho: 'C:\Program Files

(x86)\TSplus\UserDesktop\files'.

Clique duas vezes nele e, em seguida, clique na guia de licença.

Aqui você pode ver o status da sua licença TSplus, bem como seu ID de Computador e Nome do Computador:



Ative suas licenças em um servidor TSplus online

Você encontrará sua chave de ativação permanente **(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)** na nossa confirmação de pedido por e-mail.

Se você deseja ativar sua assinatura, insira sua chave de assinatura. **(S-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)** .

Quando você solicitar uma licença, conecte-se ao nosso [Portal de Licenciamento](#) e insira seu Endereço de Email e seu Número do Pedido:

Licensing Management App Support

Customer Portal - Get your License

Email

Please type your email address

Order Number

Please type your Order Number specified in the order confirmation email.
If you have made several orders, any order number will do.

Login to my Customer Portal



Partners / Resellers

[Baixe o Guia do Usuário do Portal do Cliente](#) para mais informações sobre como usá-lo.

Sua chave de ativação será exibida na parte superior do painel:



Licensing Management App Home Orders Logout

Your activation key is: NAQR-

Licences

Application	Numéro de Série / Computer	Jours	Utilisateurs	Edition	Numéro de Commande	Date	Support?	Actions
TSplus	P30 	-	3	Enterprise	11408 	2020-01-27	 Voir	 Détails
TSplus	P65 	-	10	Enterprise	JWT19 	2019-05-29	 Voir	 Détails
TSplus	P24 	-	25	Enterprise	JWT18 	2018-10-19	X	 Détails
TSplus	P6E 	-	10	Enterprise	JWT17 	2017-09-25	X	 Détails
TSplus	P62 	-	5	Enterprise	JWT16 	2016-09-30	 Voir	 Détails

Você pode então ir para o Tile de Licença do AdminTool, clicar no botão “Ativar sua Licença”, inserir esta chave de ativação e clicar em “Próximo”.



Você receberá uma lista de todas as licenças/suportes disponíveis atribuídos a esta chave de ativação, ou seja, todas as licenças/suportes ainda não ativados:

License Activation

Please select the license(s) you want to activate on this computer:

TSplus

☐ TSplus Enterprise edition - 5 users

☐ No Updates/Support

☐ Update/Support services for TSplus Enterprise edition - 5 users - 3 years

TSplus Advanced Security

☐ TSplus Advanced Security Ultimate edition

The licenses listed above are all the licenses currently available for activation on this computer.
If you have purchased multiple units, only one will be displayed in this list for this computer, and you will be able to activate the other units on other computers.

◀ BackNext ▶

Verifique um ou mais itens e clique no botão “Próximo”. Observe que você pode ativar vários produtos ao mesmo tempo marcando vários produtos/suporte!

License Activation


Your license has been activated!

- TSplus Enterprise edition - 5 users
- Update/Support services for TSplus Enterprise edition - 5 users - 3 years
- TSplus Advanced Security Ultimate edition



Thank you for your business!
You can now safely close this window.

Finish

Todos os seus produtos/suporte estão agora ativados (neste exemplo, tanto o TSplus com suporte quanto o TSplus Advanced Security foram ativados ao mesmo tempo).



Atualize seus dados de licença clicando no botão correspondente na parte inferior da página, ele sincronizará as informações com nosso Portal de Licenciamento:



Nota. Você ainda pode baixar arquivos license.lic no Portal de Licenciamento para Versões Legadas do TSplus. [Baixe o Guia do Usuário do Portal do Cliente](#) para mais informações sobre como usá-lo:

License Activation

If you are using a recent version of TSplus then license activation is very easy:

- Open TSplus AdminTool
- Click on the "License" tab
- Click on the "Activate your license" button
- Enter your Activation Key: **6BAP-**

Legacy License File

If you are using a legacy version of TSplus then you will need a license file to activate your product.

Please only do this for:

- TSplus version 12 or lower
- TSplus Long Term Support (LTS) 12
- TSplus Long Term Support (LTS) 11

Serial Number:

Apply Serial Number

Ativando seu arquivo de licença de suporte

A versão 8.20 do TSplus introduziu uma nova e fácil maneira de gerenciar seu contrato de suporte anual. Por favor, atualize sua versão para a versão mais recente antes de seguir este procedimento.


Os serviços de suporte incluem nosso serviço de suporte mundial por Ticket/Email, acesso ao Fórum, rehosting de licença, suporte a FAQ e tutoriais. Os Serviços de Atualização incluem a entrega de códigos de Atualização, o direito de instalar e usar qualquer novo lançamento, patch e atualizações.

O código de atualização é solicitado uma vez por ano para poder aplicar o patch de Atualização. Ele é fornecido pela nossa equipe de suporte sob demanda. Este código de atualização agora é substituído por um arquivo support.lic que você pode ativar no bloco de licenciamento da Ferramenta de Administração.

Estamos investindo todos os dias para aprimorar o TSplus e corrigir todos os problemas conhecidos. Portanto, recomendamos a todos os nossos clientes que mantenham sua instalação do TSplus atualizada. A taxa anual não é cara e está disponível em nossa página da loja.

Passo Um


Localize a Ferramenta de Administração na sua área de trabalho :



Clique duas vezes nele e, em seguida, clique no bloco de licença.


- Se você não conseguir encontrar o atalho da ferramenta de administração, ele deve estar localizado na pasta da área de trabalho na conta de administrador usada para baixar TSplus. Você também pode encontrar a pasta TSplus neste caminho: 'C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files'.

Você pode agora ver o Número de Série :



Passo Dois

Conecte-se ao [Portal de Licenciamento](#) ao inserir seu endereço de e-mail e seu número do pedido:




[Baixe o Guia do Usuário do Portal do Cliente](#)
para mais informações sobre como usá-lo.


Você receberá um arquivo Support.lic.


Passo Três

Clique no bloco “Ative sua licença”:




Em seguida, selecione "Estender período de suporte":





Em seguida, localize seu arquivo Support.lic e abra-o para ativá-lo!




Visão geral da Ferramenta de Administração TSplus


Depois [instalando TSplus](#) seu servidor está imediatamente pronto para uso.

No entanto, você pode **personalizar todos os parâmetros do sistema** com uma poderosa Ferramenta de Administrador.

Para fazer isso, clique no seguinte ícone criado na sua Área de Trabalho:



A Ferramenta do Administrador será exibida em seguida:





Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do TSplus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!

TSplus - Configurações de Backup

Na guia TSplus, você pode configurar as configurações do TSplus.

Você pode fazer backup ou restaurar os dados e configurações do TSplus clicando no botão “Backup/Restore” na parte superior:





A utilização do comando é descrita abaixo:

- **Backup :**
TSplus.exe /backup [caminho opcional para um diretório] Por padrão, o backup será criado no diretório de arquivos localizado na pasta de configuração de segurança do TSplus. No entanto, o backup pode ser salvo em uma pasta especificada. Caminhos relativos e absolutos são permitidos.
- **Restaurar** TSplus.exe /restore [caminho para um diretório de backup] O diretório de backup especificado deve conter uma pasta de dados e uma pasta de configurações, conforme criado pelo comando /backup.


Por favor, siga os passos abaixo para migrar TSplus do computador A para o computador B:

1. No computador A, clique no botão de Backup para criar um novo backup. As configurações e os dados serão salvos no diretório de arquivos, localizado na pasta C:\Backupparam.
2. Copie a nova pasta de backup criada (por exemplo, chamada backup-2021-01-29_15-01-29), incluindo todo o conteúdo, do diretório de arquivos no computador A para o diretório de arquivos no computador B.
3. No computador B, na janela de Backup / Restauração, na seção "Restaurar", selecione o nome do backup relevante a ser restaurado.
4. Em seguida, clique em Restaurar Apenas Configurações para restaurar as configurações. Alternativamente, é possível clicar em Restaurar para restaurar todos os dados e configurações, o que não é recomendado para uma migração, mas é útil para restaurar o TSplus no computador A.
5. Aguarde no máximo 2 minutos para que as configurações sejam recarregadas pelos recursos do TSplus.


Recursos Avançados - Menu Contextual

Visão geral

Desde a versão 12.50 do TSplus, um novo **Menu "Enviar ao Cliente"** pode ser ativado na guia Avançado > Menu Contextual para enviar arquivos facilmente para a estação de trabalho do cliente. Este recurso funciona com todos os métodos de conexão.



Por padrão, este recurso está desativado. Selecione o valor "Sim" e clique em "Salvar" para ativá-lo:



TSplus - Edit Setting

Enabled

Description:


Add a button in the contextual menu displayed by right clicking on a file, folder or a multiple selection in the File Explorer. It allows users to quickly send selected objects to their local computer.

Value:

Yes

Save Cancel

Você também pode mudar sua posição. Por padrão, ele será exibido no topo:



TSplus - Edit Setting

Position

Description:


Position of the button in the contextual menu.

Value:


Top

Save Cancel

Este é um menu contextual de clique com o botão direito. Basta selecionar a pasta ou os arquivos desejados, clicar com o botão direito sobre eles, selecionar a guia “TSplus” e simplesmente clicar em “Baixar”:




Você encontrará seu download na pasta Webfile e na pasta "Downloads" do seu navegador.



Recursos Avançados - Bloqueio


Visão geral

Nesta guia, você pode ativar/desativar e configurar [TSplus Lockout](#) configurações.



Ativar/Desativar Recurso de Bloqueio

A funcionalidade de bloqueio está ativada por padrão. Você pode desativá-la alterando o valor de "Sim" para "Não" nesta janela e, em seguida, clicando em salvar.



TSplus - Edit Setting [X]

Enabled

Description:

TSplus prevents brute-force attacks by locking accounts following repeated failed login attempts through the Web portal.


Value:

Yes

Save Cancel

Limite


O Limite de Bloqueio define o número de tentativas de login falhadas permitidas a partir do portal da Web antes que a conta seja bloqueada (o padrão é 10). Você pode modificar esse valor inserindo o valor desejado no campo correspondente e clicando em salvar.



The screenshot shows a window titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a section titled "Limit". Below the title is a "Description:" label followed by a text box containing the text: "The Lockout Limit defines the number of allowed failed login attempts from the Web portal before the account is locked out (default is 10).". Below the description is a "Value:" label followed by a text input field containing the number "10". At the bottom of the window are two buttons: "Save" and "Cancel".

Interval

O Intervalo de Bloqueio especifica um intervalo de tempo entre tentativas de login falhadas. Se uma tentativa de login falhada ocorrer após o intervalo definido, então o contador de tentativas de login falhadas é redefinido para o usuário relevante (em segundos, o padrão é 900 segundos). Você pode modificar esse valor inserindo o valor desejado no campo correspondente e clicando em salvar.



The screenshot shows a window titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a section titled "Interval". Below the title is a "Description:" label followed by a text box containing the text: "The Lockout Interval specifies an interval of time between failed login attempts. If a failed login attempt occurs after the Interval defined, then the counter of failed login attempts is reset for the relevant user (in seconds, default is 900 seconds)." Below the description is a "Value:" label followed by a text input field containing the number "900". At the bottom of the window are two buttons: "Save" and "Cancel".

Interval

Description:

The Lockout Interval specifies an interval of time between failed login attempts. If a failed login attempt occurs after the Interval defined, then the counter of failed login attempts is reset for the relevant user (in seconds, default is 900 seconds).

Value:

900

Save Cancel

Período

O Período de Bloqueio especifica a duração em que uma conta está bloqueada e incapaz de fazer login (em segundos, o padrão é 1800 segundos). O período de tempo em que um usuário está bloqueado é o maior valor entre as configurações de LockoutPeriod e LockoutInterval. Portanto, ao alterar o valor de LockoutPeriod, deve-se atualizar a configuração de LockoutInterval com um valor menor para garantir um comportamento relevante. Você pode modificar esse valor inserindo o valor desejado no campo correspondente e clicando em salvar.

**Period**

Description:

The Lockout Period specifies the duration an account is locked out and unable to login (in seconds, default is 1800 seconds). The period of time a user is locked out is the greatest value between LockoutPeriod and LockoutInterval settings. Therefore, when changing LockoutPeriod's value, one should update the LockoutInterval setting with a smaller value to ensure a relevant behavior.

Value:

Recursos Avançados - Registros

Visão geral


Nesta guia, você pode configurar as configurações de Logs do TSplus.

Por padrão, o TSplus não cria logs, para evitar problemas de desempenho.

Logs existem para encontrar mais facilmente a origem dos erros encontrados no TSplus e você pode ativá-los fazendo isso:

- ir para `C:\wsession`
- crie a pasta 'Trace'. Os logs serão criados automaticamente lá, por usuário.

Você precisará ativar a geração de logs no AdminTool > Avançado > Logs



Existem 5 tipos de registros:

- O log do Portal Web,
- O log de Abertura de Sessão,
- O registro de controle de sessão,
- O log de balanceamento de carga e
- O log da aplicação AdminTool (interface).

Os níveis de log correspondem a diferentes componentes, nossa equipe de suporte informará qual valor colocar de acordo com o problema encontrado.

Aqui estão os diferentes nomes e locais dos arquivos de log:


- Web Portal log: "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.log"
- Registro de abertura de sessão: "C:\wsession\trace"

- Registro de controle de sessão: “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\APSC.log”
- Log de Balanceamento de Carga: “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\svcenterprise.log”
- AdminTool application log: “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\AdminTool.log”
- RDS-Knight / TSplus Advanced Security: “C:\Program Files (x86)\TSplus-Security\logs”

Recursos Avançados - Produto


Visão geral

Nesta guia, você pode modificar as configurações do TSplus adicionando um Pincode do AdminTool, usar o papel do RDS do Windows e personalizar a cor de fundo e o idioma do AdminTool.



Código PIN do Administrador

O Administrador pode proteger o acesso à Ferramenta do Administrador definindo um código PIN que será solicitado a cada início, na guia Avançado do AdminTool, sob as Configurações do Produto:




Usar função RDS

O papel de multi-sessão e o papel do Windows RDS não são compatíveis. Você pode selecionar o papel do Windows RDS ou o papel de multi-sessão do TSplus.

- Ao usar a função de múltiplas sessões, o papel do Windows RDS deve ser desinstalado.
- Ao usar o papel RDS do Windows, este papel do Windows deve ser instalado.


AVISO Alterar o papel requer reiniciar o sistema. Ao selecionar o Windows Remote Desktop, apenas um usuário por vez será permitido em um sistema de estação de trabalho.



Para usar o papel RDS do Windows, selecione o valor "Sim" e Salvar.

Modificar a cor de fundo do AdminTool

Personalize a cor de fundo do AdminTool usando um código hexadecimal (por exemplo: 0xFFFFFFFF).



Modificar o Idioma do AdminTool

Selecione seu idioma preferido para o AdminTool entre os 21 disponíveis.

**AdminTool Language**

Description:

Set the AdminTool interface language.

Value:

English

English

French

German

Dutch

Spanish

Italian

Portuguese

Polish

Russian

Ukrainian

Hungarian

Czech

Turkish

Chinese

Traditional Chinese

Japanese

Korean

Arabic

Farsi


Hebrew

Armenian

Recursos Avançados - Segurança


Visão geral

Na seção de Segurança dos Recursos Avançados, você pode bloquear, desativar ou personalizar os tipos de conexão para os usuários.



Bloquear Clientes RDP Padrão

Selecione o valor "Sim" se desejar negar o acesso a clientes RDP padrão, como mstsc, para seus usuários.



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Block standard RDP clients". Below this, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Deny access to standard RDP clients such as mstsc.". Underneath the text area is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently showing "No". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Block standard RDP clients

Description:

Deny access to standard RDP clients such as mstsc.

Value:

No

Save Cancel

Desativar listagem de sessões existentes na web

Esta lista é necessária para o recurso de Sessões Fixas de Balanceamento de Carga e está habilitada por padrão. Se você deseja desativá-la, selecione o valor "Não" nesta janela e, em seguida, clique em salvar:

TSplus - Edit Setting

Disable existing sessions web listing

Description:

Do not list current sessions in public server heartbeat. This listing is required for Load-Balancing Sticky Sessions feature.

Value:

Yes

Save Cancel

Sem Web para Administradores

Desative o Portal da Web para Administradores selecionando o valor "Sim":

TSplus - Edit Setting

No Web for Admins

Description:

Web Portal is forbidden for Admins accounts.


Value:

No

Save Cancel

Bloquear clientes RDP WAN

Negar acesso de clientes RDP padrão conectados de fora da LAN selecionando o valor "Sim".



The image shows a window titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The main heading inside the window is "Block WAN RDP clients". Below this heading is a section labeled "Description:" followed by a text box containing the text "Deny access from standard RDP clients connected from outside the LAN." To the right of this text box is a vertical scrollbar. Below the description is a section labeled "Value:" followed by a dropdown menu currently showing "No" with a downward arrow. At the bottom of the window are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right.

Apenas Portal Web

Torne o acesso ao Portal Web obrigatório para cada usuário selecionando o valor "sim".

TSplus - Edit Setting

Only Web Portal

Description:

Web Portal access is mandatory for every users.

Value:

No

Save Cancel

Apenas Portal Web para Usuários

Torne o acesso ao Portal Web obrigatório para todos os usuários, exceto os Administradores, selecionando o valor "sim".

TSplus - Edit Setting

Only Web Portal for Users

Description:

Web Portal access is mandatory, except for Admins.


Value:

No

Save Cancel

Apenas usuários com aplicativos

Permitir acesso apenas para usuários com, pelo menos, um aplicativo atribuído selecionando o valor "sim".



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light gray background. At the top, the title "Only Users with Applications" is displayed in bold. Below this, the "Description:" label is followed by a text area containing the text "Allow access only for users with, at least, one assigned application." with a vertical scrollbar on the right. Underneath the description, the "Value:" label is followed by a dropdown menu currently showing "No" with a downward arrow. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right. The "Save" button is highlighted with a blue border.

TSplus - Edit Setting

Only Users with Applications

Description:

Allow access only for users with, at least, one assigned application.

Value:

No

Save Cancel

Administradores da lista de permissões sem aplicativos

Permitir acesso para administradores mesmo que não tenham nenhum aplicativo atribuído e “Apenas Usuários com Aplicativos” esteja habilitado. Este recurso está habilitado por padrão. Se você deseja desativá-lo, selecione o valor “Não” nesta janela e, em seguida, clique em salvar:

**Whitelist Admin without Applications**

Description:

Allow access for admins even if they do not have any assigned application and "Only Users with Applications" is enabled.

Value:

Yes


Save

Cancel

Recursos Avançados - Sessão


Visão geral

Esta seção da aba Avançado permite que você configure os direitos dos usuários e aspectos em suas sessões.



Desktop para todos os usuários

Ative um Desktop completo para todos os usuários selecionando o valor "Sim" nesta janela, em seguida, clique em salvar:

The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light gray background. Below the title bar, the text "Desktop for all users" is displayed in bold. Underneath, the label "Description:" is followed by a text area containing the text "All the users will have a full desktop." with a vertical scrollbar on the right. Below the text area, the label "Value:" is followed by a dropdown menu currently showing "No" with a downward arrow. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right. The "Save" button is highlighted with a blue border.

TSplus - Edit Setting

Desktop for all users

Description:

All the users will have a full desktop.


Value:

No

Save Cancel

Linha de Comando da Aplicação

A linha de comando da aplicação pode ser especificada no lado do cliente. Este recurso está habilitado por padrão. Se você deseja desativá-lo, selecione o valor "Não" nesta janela e, em seguida, clique em salvar:



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is titled "Application Command Line" and contains a "Description:" label followed by a text area with the text "Application Command Line can be specified on client side." and a vertical scrollbar. The second section is titled "Value:" and contains a dropdown menu with "Yes" selected. At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

TSplus - Edit Setting

Application Command Line

Description:

Application Command Line can be specified on client side.


Value:

Yes

Save Cancel

Menu de Aplicativos Remotos

O Menu de Aplicativos Remotos será adicionado ao PC do usuário. Este recurso está habilitado por padrão. Se você deseja desativá-lo, selecione o valor "Não" nesta janela e, em seguida, clique em salvar:



The image shows a Windows-style dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is titled "Remote Application Menu" in bold. Below this title is a label "Description:" followed by a text area containing the text "Remote Application Menu will be added on user's PC." with a vertical scrollbar on the right. The second section is labeled "Value:" and contains a dropdown menu currently set to "Yes". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right. The "Save" button is highlighted with a blue border.

TSplus - Edit Setting

Remote Application Menu

Description:

Remote Application Menu will be added on user's PC.


Value:

Yes

Save Cancel

Menu de Aplicativos Remotos


Você pode modificar o título do Menu de Aplicativos Remotos. O padrão é "Meus Aplicativos Remotos". Se desejar modificá-lo, insira o título desejado e clique em salvar:



The image shows a Windows-style dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light gray background. Inside, the title "Remote Application Menu Title" is displayed in bold. Below the title, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Title to display in Remote Application Menu". Below the text area, there is a "Value:" label followed by a text input field containing the text "My Remote Applications". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right.

Cor da fundo

Personalize a cor de fundo das sessões do usuário usando um código COLORREF (por exemplo, o padrão é: 10841658).



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a section titled "Background Color". Below this title is a "Description:" label followed by a text area containing the text: "Customize the user sessions background color using a COLORREF code (for example: 10841658)." Below the text area is a "Value:" label followed by a text input field containing the value "10841658". At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

TSplus - Edit Setting

Background Color

Description:

Customize the user sessions background color using a COLORREF code (for example: 10841658).


Value:

10841658

Save Cancel


Use "Todos os usuários" atalhos de desktop

Copie os atalhos existentes na área de trabalho compartilhada do Windows na Barra de Tarefas e no Painel Flutuante. Ative este recurso selecionando o valor "Sim" nesta janela, em seguida, clique em salvar:



Caminho do aplicativo de fallback se nenhum aplicativo atribuído

Execute este aplicativo se nenhum aplicativo estiver atribuído ao usuário quando ele fizer login. Não há valor por padrão. Ative este recurso inserindo um valor "Sim" nesta janela e, em seguida, clique em salvar:



TSplus - Edit Setting

Fallback application path if no assigned application

Description:


Run this application if no application is assigned to the user when he logs in.

Value:

Save **Cancel**


Desativar o manipulador de processos filho

Pule a busca de processos filhos ao iniciar aplicativos. Isso causará desconexão prematura se um aplicativo publicado usar processos filhos. Este recurso está desativado por padrão. Ative este recurso selecionando o valor "Sim" nesta janela e, em seguida, clique em salvar.



Forçar desconexão se não houver aplicativo atribuído

O usuário será desconectado automaticamente se não tiver nenhum aplicativo atribuído a ele. Este recurso está desativado por padrão. Ative este recurso selecionando o valor "Sim" nesta janela e, em seguida, clique em salvar:



The image shows a Windows-style dialog box titled "TSplus - Edit Setting". It has a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "Force logoff if no assigned application". Below this title, there is a "Description:" label followed by a text box containing the text "The user will be automatically logoff if he has no application assigned to him." Below the text box is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently showing "No". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

TSplus - Edit Setting

Force logoff if no assigned application

Description:

The user will be automatically logoff if he has no application assigned to him.


Value:

No

Save Cancel


Permitir protetor de tela

Esse recurso está desativado por padrão. Ative o protetor de tela do Windows selecionando o valor "Sim" nesta janela, em seguida, clique em salvar:



Baixar pasta de destino

Os arquivos baixados serão colocados na área de trabalho por padrão. Se você deseja modificá-lo, insira o caminho da pasta de download desejada e clique em salvar:



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light gray background. The main section is titled "Download Target Folder" in bold. Below this title, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Downloaded files will be put in this folder." with a vertical scrollbar on the right. Below the text area is a "Value:" label followed by a text input field containing the text "%DESKTOP%". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right.

TSplus - Edit Setting

Download Target Folder

Description:

Downloaded files will be put in this folder.


Value:

%DESKTOP%

Save Cancel

Carregar pasta de destino

Os arquivos enviados serão colocados nesta pasta. Se você deseja modificá-la, insira o caminho da pasta de upload desejada e clique em salvar:



TSplus - Edit Setting

Upload Target Folder

Description:

Uploaded files will be put in this folder.


Value:

%DESKTOP%

Save Cancel


Usar o Shell do Windows

Defina o Windows Shell como shell padrão. Este recurso está habilitado por padrão. Se você deseja desativá-lo, selecione o valor "Não" nesta janela e clique em salvar:



Forçar WinXshell

Este recurso está desativado por padrão. Force o shell alternativo WinXshell em vez do shell padrão selecionando o valor "Sim" nesta janela, em seguida, clique em salvar:



Adicione um atraso ao abrir a sessão

Adicione tempo de espera adicional no logon da sessão do usuário para que tudo seja inicializado. O valor padrão é 0. Se você deseja modificá-lo, insira o valor desejado (em segundos) e clique em salvar:

TSplus - Edit Setting

Add a delay when the session is opening

Description:

Add additional waiting time at user session logon to get everything initialized.

Value:

0

Save Cancel

Duração de espera do processo filho

Tempo de espera (em milissegundos) antes de procurar um processo filho ao iniciar aplicativos.

TSplus - Edit Setting

Daughter Process Wait Duration

Description:

Time to wait (in milliseconds) before searching for a daughter process when launching applications.


Value:

2000

Save Cancel

Navegador de arquivos

A aplicação selecionada será exibida ao usuário para seleção de arquivos. O navegador padrão é o Windows Explorer. Você pode usar o navegador de arquivos do TSplus selecionando-o e, em seguida, clicando em salvar:



Use WinXshell when required

Autorizar o sistema a usar o shell alternativo WinXshell em vez do shell padrão quando recomendado. Este recurso está habilitado por padrão. Se você deseja desativá-lo, selecione o valor "Não" nesta janela e, em seguida, clique em salvar:



TSplus - Edit Setting



Use WinXshell when required

Description:

Authorize system to use WinXshell alternate shell instead of the default shell when recommended.

Value:


Yes

Save

Cancel

TSplus Advanced Security


TSplus Advanced Security está disponível como um Add-On no TSplus AdminTool e está disponível na aba de Add-Ons da versão 12:



Você pode encontrar sua documentação completa [nesta página](#).

Evento de bloqueio

TSplus Lockout monitora tentativas de login na Web falhadas no seu servidor TSplus. TSplus Advanced Security mostrará um Evento de Bloqueio, após qualquer tentativa falhada no Portal Web, como o exemplo abaixo:



Uma tentativa de login falhada foi detectada no Portal Web para o usuário ... 1 tentativa de login


falhada foi detectada para este usuário desde...

Defesa contra Ataques de Força Bruta

O Defensor contra ataques de Força Bruta permite que você proteja seu servidor público de hackers, scanners de rede e robôs de força bruta que tentam adivinhar seu login e senha de Administrador. Usando logins atuais e dicionários de senhas, eles tentarão automaticamente fazer login em seu servidor centenas a milhares de vezes a cada minuto. Saiba mais sobre este recurso em [esta página](#).

No Portal da Web

Ataques de força bruta no Portal Web são bloqueados quando os usuários inserem credenciais incorretas. Após 10 tentativas durante um período de 10 minutos, o Portal Web proibirá o usuário de fazer login por 20 minutos.



The image shows the TSPLUS login interface. At the top, the logo 'TSPLUS' is displayed with 'SECURE REMOTE ACCESS' in smaller text above it. Below the logo, the text 'Log on' is visible. There are four input fields: the first contains 'TSPLUS', the second contains 'John' with a checkmark icon to its right, the third contains four dots with an 'X' icon to its right, and the fourth contains 'Headquarter' with a dropdown arrow. Below the input fields, there are two radio buttons: 'HTML5' (selected) and 'RemoteApp'. At the bottom, a message reads 'Too many failed attempts. Please retry later.' and a 'Log on' button is present.

Estas são as configurações padrão que podem ser personalizadas no [Aba BruteForce](#) do TSplus Advanced Security AdminTool.

Você pode verificar todas as conexões bloqueadas e os logs no bloco de Endereços IP do TSplus Advanced Security Ultimate Protection:

TSplus Advanced Security - Ultimate Protection

HOME | EVENT VIEWER | HOMELAND | BRUTEFORCE | IP ADDRESSES | PERMISSIONS | WORKING HOURS | SECURE DESKTOPS | ENDPOINTS | RANSOMWARE | SETTINGS | LICENSE

+ Add IP Address | Edit IP Address | Remove IP Address(es) | WHOIS

IPs in the whitelist will be ignored by TSplus Advanced Security and will not be blocked by Homeland Access Protection or BruteForce Attacks Defender features.

IP Address	Status	Date	Description
213.148.201.59	Blocked - BruteForce Defender	14 Mar 2019 04:01:11	
178.34.152.180	Blocked - BruteForce Defender	11 Mar 2019 21:38:55	
58.244.117.214	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 04:26:57	
49.14.98.70	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 03:10:33	
105.14.32.99	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 00:50:07	
202.133.54.73	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 23:43:50	
42.51.217.61	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 20:37:56	
201.158.104.100	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:35:18	
2.182.5.87	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:20:58	
196.189.44.50	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:19:15	
42.202.33.232	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 15:16:59	
117.224.202.156	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 14:18:03	
125.227.29.199	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 08:13:40	
124.226.216.77	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 07:56:32	
109.188.131.204	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 06:18:58	
190.60.108.18	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 05:46:16	
68.145.140.120	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 02:23:04	
101.230.201.89	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 00:50:43	
93.113.125.89	Blocked - Homeland Protection	09 Mar 2019 18:55:01	
31.220.43.113	Blocked - Homeland Protection	09 Mar 2019 18:07:53	

blocked


Essa funcionalidade é visível e ativa após a primeira conexão ao Portal Web.

A documentação completa do TSplus Advanced Security está disponível [nesta página](#).


Configuração do Aplicativo TSplus

Gerencie seus servidores

A interface do usuário e a configuração são simples e intuitivas.



Primeiro, adicione um servidor TSplus clicando no botão no canto inferior direito:



Em seguida, adicione as informações do seu servidor e configure-o:

- Digite o nome do host ou o endereço IP.
- SSL está desativado por padrão, mas você pode optar por ativá-lo.

Atenção: A ativação do SSL só funciona se você instalou um Certificado SSL válido em seu servidor TSplus. Veja [esta documentação](#) para mais informações.

- Insira seu nome de exibição, que é opcional.
- Insira as credenciais do seu usuário com o domínio ou nome de usuário e sua senha.

The screenshot shows the 'Edit TSplus server' window. The title bar is orange with the TSplus logo and window controls. The main area has a light gray background. At the top, there's an orange header bar with a back arrow, the text 'Edit TSplus server', and a save icon. Below this, the 'TSPLUS SERVER' section contains three input fields: 'Host name or IP address' with the value 'accountancy.tsplus.net', 'Use SSL?' with a toggle switch turned on, and 'Display name (optional)' with the value 'Accountancy'. The 'CREDENTIALS' section below has two fields: 'Domain\username' with the value 'John' and 'Password' with masked characters '.....'. A large orange button with a white pencil icon is at the bottom right.

TSplus

← Edit TSplus server

TSPLUS SERVER

Host name or IP address
accountancy.tsplus.net

Use SSL? ☒


Display name (optional)
Accountancy


CREDENTIALS

Domain\username
John

Password
.....

Então clique no botão no canto superior direito para salvar. Agora você pode clicar no seu servidor para acessar suas aplicações:






Impressão

Imprima facilmente na sua impressora local usando o [Impressora Universal](#). Desde a versão 11.40 do TSplus App, documentos impressos abrem com o aplicativo leitor de PDF padrão.

Configurações e Versão


Sob o menu superior esquerdo, você pode:

- Gerencie seus servidores
- Gerencie suas configurações
- Veja as informações legais na seção Sobre e a versão do seu aplicativo TSplus.



Configurações

Várias configurações estão disponíveis na janela de Configurações:



- Você pode mudar o idioma.
- Modifique as configurações de exibição alterando o nível de zoom conforme sua conveniência, reduza o uso da rede ou escolha entre 3 tamanhos de ponteiro do mouse: pequeno, médio ou grande.

Versão

Na janela Sobre, você pode ver as informações legais, bem como a sua versão atual do TSplus App:



TSplus App

O aplicativo TSplus permite que você se conecte ao seu servidor TSplus de qualquer dispositivo, em qualquer lugar! Assim como o TSplus, ele fornece conexões remotas rápidas e estáveis de tablets e smartphones para desktops Windows e aplicativos empresariais. Acesse seus aplicativos e dados empresariais em tempo real e imprima facilmente qualquer documento e foto que você precisar na impressora local mais próxima.



Para mais informações e links de download, acesse a página do aplicativo em nosso site.

Requisitos de Hardware e Sistemas Operacionais

O aplicativo TSplus está disponível em PCs, dispositivos móveis e tablets com os seguintes sistemas operacionais: Windows, iOS, Android a partir da versão 4.4 e Linux.

Pré-requisitos

- O site host deve ser um sistema TSplus Mobile Web ou Enterprise.
- A versão 11.30 (e superior) deve ser instalada neste host.

Publicação de Aplicativos

Visão geral


TSplus suporta 4 tipos diferentes de Publicação de Aplicativos:

- **Microsoft Remote Desktop** . O usuário verá o Windows Remote Desktop completo na sessão.
- **TSplus Taskbar** . Qualquer aplicativo, pasta, atalhos, documentos... copiados na pasta Desktop do usuário serão publicados com a TSplus Remote Taskbar. Nesse caso, o usuário não terá acesso a aplicativos além daqueles decididos pelo administrador. O Controle de Aplicativos tem um nível de granularidade muito mais fino.
- **Os Painéis Flutuantes e de Aplicação** . Todas as aplicações podem ser publicadas em uma mini lista suspensa ou em um pasta que você pode personalizar.
- **Atribuindo** um, dois, três ou mais aplicativos específicos para um usuário/grupo. Neste caso, o usuário verá apenas seus aplicativos atribuídos ao abrir uma sessão.

Há uma regra de prioridade a lembrar: O Microsoft Remote Desktop tem a maior prioridade, seguido pela barra de tarefas do TSplus, depois aplicações específicas. Se um usuário tiver uma aplicação específica atribuída e a barra de tarefas do TSplus ou o Microsoft Remote Desktop, ele não verá a aplicação específica porque ela tem uma prioridade mais baixa.

Gerenciando Aplicativos usando a Ferramenta de Administração

Você adicionará, editará ou removerá aplicativos usando o AdminTool, clicando na guia “Aplicativos” -> “Publicar”:




Clique no bloco “Adicionar Aplicativo” para publicar um aplicativo:

The screenshot shows the "New Application" dialog box. It contains the following fields and controls: "Path/Filename:" with a text box containing "C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitReader.exe" and a folder icon; "Start Directory:" with a text box containing "C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader" and a folder icon; "Display Name:" with a text box containing "Foxit Reader"; "Command line option:" with an empty text box; "Window State:" with a dropdown menu showing "Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)"; "Folder:" with a dropdown menu showing "(top-level)" and a green plus icon. At the bottom are three buttons: "Save", "Test", and "Cancel".

1. Foxit é publicado como um exemplo. Para publicar um aplicativo, clique em o **Adicionar aplicativo** botão, em seguida localize o caminho do executável da sua aplicação clicando em

- procurar, depois defina um nome para esta aplicação no campo dedicado.
2. Você deve clicar em o **Salvar** botão para armazenar qualquer modificação.
 3. Após declarar um novo aplicativo, recomendamos usar o **Teste (iniciar selecionado)** botão para verificar se o aplicativo está funcional antes de atribuí-lo aos seus usuários.
 4. Você pode especificar para cada aplicativo se ele será **lançado maximizado, minimizado, atribuído a todos os usuários ou se será oculto após o lançamento** .
 5. Você pode adicionar um **opção de linha de comando** se você precisar adicionar alguns parâmetros extras que geralmente são definidos nas propriedades de atalho do aplicativo.
 6. Desde a versão TSplus 12.40, você pode agora **crie uma nova pasta na qual você pode publicar seus aplicativos**. Veja abaixo para mais informações. Por padrão, eles são publicados na pasta de nível superior.

Nota: Você pode alterar a ordem dos aplicativos clicando nas setas à esquerda ou à direita, ao lado do botão “Atribuir Aplicativo”:



Gerenciando a Pasta de Aplicativos usando a Ferramenta de Administração

Você pode adicionar, editar ou remover a Pasta de Aplicativos no mesmo painel. Primeiro, publique um aplicativo e, em seguida, clique no botão “+” no canto inferior direito, abaixo da seleção “Pasta”:

New Application

Path/Filename:
C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitReader.exe

Start Directory:
C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader

Display Name:
Foxit Reader

Command line option:

Window State:
Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)

Folder:
(top-level)

Save Test Cancel

Então insira o nome da sua nova pasta:

New Application

Path/Filename:
C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\scalp.exe

Start Directory:
C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program

Display Name:
Spreadsheets

Command line option:

Window State:
Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)

Folder:
(top-level)

Save Test Cancel


TSplus - New Folder

Folder name:
(Please use only letters, digits, spaces, dots, hyphens and underscores)


Office Programs

Save Cancel


A pasta então aparece sob suas Aplicações publicadas:



Clique duas vezes para ver, editar ou remover cada aplicativo publicado:



Cada vez que você publica um aplicativo, pode selecionar ou criar a pasta na qual ele será publicado:



Você pode então atribuir a Pasta a usuários ou grupos como um aplicativo e publicá-la, como qualquer aplicativo com o [TSplus Remote Taskbar](#) , o [O Painel Flutuante e o Painel de Aplicativos](#) ou o [Portal Web](#) .

Ver [esta documentação](#) para mais informações sobre atribuições de aplicativos.

Observações importantes


- Após a instalação, a configuração padrão é: Qualquer usuário RDP verá o Microsoft Remote Desktop completo.
- A barra de tarefas do TSplus publica todos os atalhos copiados na pasta Desktop do usuário. Ao selecionar a barra de tarefas remota do TSplus, você pode solicitar a cópia automática de qualquer um dos atalhos disponíveis na pasta Desktop de Todos os Usuários e/ou, criar automaticamente atalhos a partir de aplicativos atribuídos aos usuários com Controle de Aplicativos.

Ver [este vídeo](#) sobre como publicar aplicativos.


Atribuindo Aplicativos a Usuários ou Grupos

Visão geral

Uma vez que você tenha [publicou alguns aplicativos](#), você pode publicá-los para um ou mais usuários e/ou grupos. Para fazer isso, clique duas vezes no aplicativo que deseja atribuir ou clique no aplicativo e, em seguida, no bloco “Atribuir Aplicativo”:




A seguinte janela será exibida. Ela permite que você atribua aplicativos a um usuário ou grupo selecionado:




Como Atribuir um Aplicativo a um usuário (ou a um grupo)

Você pode atribuir um aplicativo a todos os usuários autenticados ou a usuários e grupos específicos. Se desejar atribuir um aplicativo a um usuário ou grupo específico, basta clicar em "Adicionar", em seguida, digite o nome do usuário ou grupo ao qual deseja atribuir o aplicativo: Neste exemplo, o Foxit será atribuído ao Grupo de Usuários de Área de Trabalho Remota. Clique em 'Ok'.




Então, em Salvar:




Gerenciar aplicativos por Usuários/Grupos em massa

O submenu Aplicativos - Usuários permite que você veja quais aplicativos estão atribuídos por usuário ou por grupo, clicando no bloco “Selecionar um Usuário/Grupo” e, em seguida, inserindo seu nome:



Neste exemplo, você pode ver que o Microsoft Remote Desktop, Notepad, Foxit e OpenOffice foram todos atribuídos ao grupo "Front Office":



Observações importantes ao usar o TSplus Seamless Client

Com o Cliente Seamless da TSplus, os usuários não exibirão as janelas do Microsoft Remote Desktop. As aplicações podem ser encontradas na área de trabalho local como se fossem aplicações locais nativas. Os usuários verão apenas as aplicações atribuídas pelo administrador.

- Se um usuário tiver o direito de usar o Microsoft Remote Desktop padrão, o Seamless Client exibirá uma cor de fundo para evitar que os ícones do Desktop Remoto e do Desktop Local fiquem empilhados na tela.
- A sessão do cliente Seamless permanece aberta apenas quando um aplicativo está em execução e sendo enviado para o cliente local. Se nenhum aplicativo foi atribuído a este usuário, o TSplus usará automaticamente a barra de tarefas do TSplus.
- Se um usuário tiver aplicativos específicos atribuídos, ele verá esses aplicativos de forma contínua quando a sessão for aberta. Quando o último aplicativo for fechado, a sessão termina.

Regras para Microsoft Remote Desktop, TSplus Remote Taskbar, Painel Flutuante e Painel de Aplicação

- Você pode personalizar o ambiente de trabalho do seu usuário atribuindo um aplicativo dentre estes quatro: Microsoft Remote Desktop, TSplus Remote TaskBar, Floating Panel e Application Panel.
- Se nenhum aplicativo estiver atribuído a um usuário, ele verá o Microsoft Remote Desktop, que exibirá os atalhos da pasta Desktop.
- Se um usuário tiver várias alocações além do Microsoft Remote Desktop, ele verá uma área de trabalho remota.
- Se um usuário tiver vários aplicativos além da TSplus TaskBar, ele verá a TaskBar exibindo os atalhos da pasta Desktop.

Para mais informações sobre a Barra de Tarefas Remota, Painéis Flutuantes e de Aplicativos, consulte estas documentações: [Barra de Tarefas Remota](#) , [Painéis Flutuantes e de Aplicativos](#)

Executando scripts/programas na abertura da sessão


- Se você quiser iniciar um script quando a sessão abrir, deve nomeá-lo como LOGON.BAT ou LOGON.CMD e copiar este script:
 - Na pasta de Dados do Aplicativo de Todos os Usuários se este script se aplica a todos os usuários,
 - Nos Dados do Aplicativo do usuário, se este script se aplica a este usuário.
- Se você quiser iniciar um script no lado do cliente quando uma sessão estiver sendo aberta, você só precisa nomear um programa STARTUP.EXE e copiá-lo na unidade principal do PC do usuário (C:\startup.exe).
- Se você quiser que um programa seja iniciado como um serviço quando o servidor TSplus reiniciar, você deve nomear esse programa STARTUP.EXE e copiá-lo na pasta: C:\Program Files\TSplus\UserDesktop\Files\.

Ver [este vídeo](#) sobre como Atribuir Aplicativos.

Atribuindo Aplicativos a Usuários com Azure Active Directory

Visão geral

Para atribuir um usuário do Azure Active Directory a um aplicativo no AdminTool > Aplicativos > Usuários :



Usuários locais ou do Active Directory devem ser selecionados usando o botão Encontrar Usuários ou Grupos Locais ou do Active Directory. Apenas usuários externos podem ser inseridos diretamente na caixa de texto.


Gerenciamento de Servidor Web Integrado

Seu Servidor de Área de Trabalho Remota deve estar disponível, de fácil acesso e seguro. É por isso que o TSplus utiliza um Servidor Web embutido que ajuda você a gerenciar facilmente seu status e operações. Um Console de Gerenciamento está disponível na Ferramenta do Administrador. Este Console de Gerenciamento permite que você visualize e configure o status do Servidor Web embutido do Terminal Service Plus. Quando você [instalar TSplus](#) os servidores web estão ouvindo nas portas 80 e 443 por padrão. Certifique-se de que as portas definidas estão disponíveis e que o Java está instalado no servidor.

Ver [o vídeo](#) sobre Recursos da Web.


Status dos Componentes do Servidor Web

O status dos principais componentes do Servidor Web é exibido no painel inicial do AdminTool.




Considerações sobre Portas (Máquina Local e Firewall / Roteador)

Terminal Service Plus só requer que a Porta 80 ou a Porta 443 esteja aberta. A Porta 3389 pode permanecer fechada.




Reiniciar / Parar o Serviço do Servidor Web


Se você perceber que um serviço não está em execução, pode ser necessário reiniciar os servidores Web clicando no botão “Reiniciar Servidores Web”, que é representado por uma seta à direita; os Servidores Web serão reiniciados e o serviço deve estar em execução novamente.



Se você clicar no botão “Parar Servidores Web”, localizado no meio, os servidores Web serão parados. O status do servidor HTTP e HTTPS agora será exibido em vermelho, indicando que os serviços HTTP / HTTPS estão parados.



Gerenciar Servidores Web



Você pode alterar as portas durante a instalação ou a qualquer momento clicando na guia Web - Servidor Web. Nesta guia, você pode escolher usar um servidor web HTTP diferente, modificar o caminho raiz do Servidor Web e os números das portas HTTP/HTTPS. Certifique-se de que essas portas estão disponíveis antes de alterá-las: se ocorrer um conflito, o servidor web TSplus não funcionará.

[Aqui](#)

é uma lista não exaustiva de portas TCP que podem ser usadas por um aplicativo em seu servidor. Uma vez feitas essas modificações, clique em salvar e o AdminTool será reiniciado.

###Desativar apenas http ou https em https

Ver [esta documentação](#) para mais informações sobre este tópico.

Para mais informações detalhadas sobre **personalização de servidores** e **preferências** veja estas páginas:

[Preferências do Portal Web](#) , [Portal de Aplicações Web](#) , [Credenciais da Web](#) .

Escolhendo suas suítes de cifras para aprimorar a segurança

Visão geral

TLS/SSL, a segurança por trás do HTTPS, pode usar vários algoritmos diferentes para proteger, criptografar e autenticar uma conexão.

A escolha do algoritmo a ser utilizado é decidida por um acordo entre o servidor e o cliente, dependendo de quais algoritmos estão disponíveis de cada lado.


Um conjunto de cifras é uma combinação nomeada de algoritmos de autenticação, criptografia, autenticação de mensagens e troca de chaves.

O servidor do Terminal Service Plus pode lidar com muitos conjuntos de cifras diferentes. Alguns deles são mais seguros do que outros, mas alguns navegadores antigos/legados podem exigir algoritmos relativamente fracos para se conectar.

Esta é a razão pela qual o Terminal Service Plus permite que você escolha os conjuntos de cifras que deseja habilitar. Claro, o Terminal Service Plus também possui uma configuração fácil para desabilitar os algoritmos mais fracos, melhorando assim a segurança de suas conexões.

Seleção de Protocolos e Cifras HTTPS

Para ver a Seleção de Cifras do Terminal Service Plus, abra o AdminTool do Terminal Service Plus, clique na aba “Web - HTTPS”, onde você verá os Protocolos e Cifras HTTPS:



Habilitando/Desabilitando um Conjunto de Cifras

Você pode facilmente habilitar um conjunto de cifras marcando sua caixa de seleção e desabilitar um conjunto de cifras desmarcando-a.

Quando sua seleção estiver concluída, clique em "Salvar".

Isso salvará sua seleção e recarregará a nova configuração no servidor web integrado do Terminal Service Plus. Sua nova seleção de suítes de cifras é aplicada instantaneamente para cada nova conexão ao seu servidor.

Seleção de Conjuntos de Cifras Recomendados


Recomendamos a maioria dos administradores que utilizem nossa seleção de suítes de cifras recomendadas, clicando simplesmente no botão “Desativar parâmetros fracos” e depois no botão “Salvar”.

Esta ação desativará todos os conjuntos de cifras que atualmente são conhecidos por serem fracos.

Você pode verificar com [Ferramenta de Teste Online SSL Labs](#) sem aquelas suítes de cifra fracas, você deve obter a nota máxima: A!


Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Complementos

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!




Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Avançado

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!




Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Aplicações

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!




Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Fazenda

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!




Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Licença

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!



Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Impressora

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!




Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Segurança

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!


Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Sessões

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!




Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Sistema

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!




Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Web

Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!



Clique-para-Ajudar - Ferramenta de Administração - Web


Quer obter ajuda rapidamente sobre um recurso do Terminal Service Plus Admin Tool? Apenas **clique em um bloco ou em uma guia** ir para a ajuda correspondente!





Como modificar o ícone do cliente TSplus


Altere o ícone do seu cliente

Para alterar o ícone do cliente gerado, basta criar um atalho do cliente e ir às propriedades do atalho:










Programa de Configuração do Cliente TSplus


Instalar

No lado do cliente, **cada usuário terá que executar um programa assinado chamado “Setup-ConnectionClient.exe” como pré-requisito** .

Este programa está disponível no seu servidor, na pasta do programa TSplus: C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\WindowsClient:



Está também disponível em C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\ConnectionClient, para que seus usuários possam apenas executar o programa uma vez no endereço do seu servidor web: <http://xxxxxxxxxxx/ConnectionClient/Setup-ConnectionClient.exe>




ou por

[baixando-o](#)

Instalar para todos os usuários

Você pode agora instalar o Cliente de Conexão para todos os usuários. Isso significa que, uma vez instalado, qualquer usuário no computador se beneficiará dele e poderá se conectar no modo remoteApp a partir do Portal da Web, assim como com um arquivo de cliente .connect gerado.



Nota: Para que este pop-up apareça, você não deve ter o Cliente de Conexão instalado. Você também pode, durante uma instalação usando a linha de comando, especificar qual modo deseja usar com o argumento /ALLUSERS ou /CURRENTUSER para instalar, respectivamente, para todos os usuários ou para o usuário atual.

Nota Desde o TSplus 12.40, o Programa de Configuração do Cliente e o [Configuração do cliente RemoteApp](#) foram mesclados e podem ser implantados com uma única configuração - portanto, se você baixar o Configurador do Cliente de Conexão, não haverá necessidade de baixar o do Cliente RemoteApp.

Como personalizar completamente a Página de Acesso Web além das capacidades do Portal Web?

Visão geral

Ao usar o [Portal Web](#) você pode personalizar as Páginas de Acesso Web do Terminal Service Plus de maneira extensiva.

No entanto, em alguns casos, isso não é suficiente. Nesses casos, você pode personalizar completamente a Página de Acesso Web, além das capacidades do Portal Web, modificando por conta própria a Página de Acesso Web gerada pelo Webmaster Toolkit.

Atenção, esta documentação é destinada apenas a desenvolvedores web experientes.

Gerando configurações obrigatórias

Para incluir as configurações obrigatórias na sua página de Acesso Web, recomendamos que você comece gerando sua Página de Acesso Web usando o [Portal Web](#) .

Localização dos arquivos


A página de Acesso Web será gerada na pasta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www”; por exemplo, se você escolher “index” como o nome da página, será o arquivo nomeado “index.html” nesta pasta. É um arquivo HTML padrão, então você pode usar todo o seu conhecimento das linguagens de programação HTML, JavaScript e CSS para desenvolver sua página personalizada.

Todos os arquivos de inclusão estão escritos em relação à pasta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www”. Por exemplo, o arquivo principal de estilos CSS está localizado em “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\common.css”, portanto, ele é incluído no arquivo da Página de Acesso Web HTML pela seguinte linha:

Página de Acesso Web Mínima

A partir de um arquivo HTML gerado pelas Preferências do Portal Web, iremos reduzi-lo a uma Página de Acesso Web mínima. Recomendamos que você use um editor de texto como o Notepad ou Notepad++. não use Word).

Após o nosso trabalho, ficará parecendo com a captura de tela abaixo:

A imagem mostra uma interface de login web simples. No topo, há três campos de entrada retangulares empilhados verticalmente para nome de usuário, senha e talvez uma segunda senha ou código. Abaixo dos campos, há um botão retangular com o texto "Log on". Na base da interface, há duas opções de seleção: "HTML5 client" com um botão de rádio selecionado e "RemoteApp" com um botão de rádio não selecionado.

Primeiro, você deve manter tudo que está entre os e tags HTML:

- meta tags para forçar os navegadores a limpar seu cache
- inclusões de arquivos .js
- Declarações de configurações do JavaScript

Então, você pode reduzir o conteúdo entre as tags HTML 'body' e '/body' para estas poucas linhas:

```
cliente HTML5 RemoteApp
```

Atualize a página da web no seu navegador, e você deve obter a página mínima da captura de tela acima.

Recomendamos que você limpe o cache do seu navegador após salvar qualquer arquivo

alterado.


Finalmente, agora depende de você!


Desde que você mantenha as chamadas para funções JavaScript em eventos específicos e os identificadores fornecidos (id="..."), sua Página de Acesso Web totalmente personalizada funcionará bem!

Editar ou Excluir os Parâmetros de um Cliente Gerado


Existem muitas razões pelas quais você gostaria de alterar os parâmetros do seu cliente de conexão: o endereço IP do seu servidor TSplus mudou, você precisa adicionar a redireção da impressora, alterar as configurações da impressora universal e assim por diante...

- Você primeiro precisa criar um atalho do arquivo ConnectLauncher.exe, localizado na pasta RDP6 do perfil do usuário:








- Em seguida, clique com o botão direito sobre ele e selecione propriedades. Coloque o mouse no final do campo "destino" e digite o caminho do cliente seguido de "/?", por exemplo: C:\Users\John\Desktop\clientname.connect /?":



Agora clique em OK e clique duas vezes no atalho. Uma lista de opções aparece:




Clique em OK, a lista de todos os parâmetros aparece em uma pequena janela. Você pode agora editá-los para corresponder às suas preferências, será necessário sair e entrar novamente para aplicar as alterações.



Limpar os Parâmetros de um Cliente Gerado

Após ter iniciado o cliente pelo menos uma vez, você pode limpar os parâmetros excluindo o arquivo client.txt localizado na pasta RDP6:



Impor protocolo HTTPS

Caso Padrão

A partir da versão 9.20 do Terminal Service Plus, você pode redirecionar cada solicitação da web que usa HTTP para o protocolo seguro HTTPS.

Para ativar este recurso em um servidor, edite (ou crie) o arquivo “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin” e adicione a seguinte linha:

```
disable_http_only=true
```

Salve o arquivo e reinicie os servidores web do Terminal Service Plus (AdminTool > Web > Reiniciar Servidores Web ou releia a configuração acessando <http://127.0.0.1/w0j3?settings.bin>).

Uma vez que este recurso esteja ativado, você pode tentar acessar a página da web insegura em:

<http://seu-servidor>

e ele redirecionará automaticamente sua solicitação para a página segura do Portal Web em:

<https://your-server>

Caso especial: Portas Web Personalizadas

Se você estiver usando uma porta específica para servir HTTPS, edite o arquivo “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin” e use a seguinte linha em vez da linha descrita acima:

```
disable_http_only="dominio.com:4431"
```

onde domain.com é o nome do seu próprio servidor e 4431 é a sua porta HTTPS personalizada.

Salve o arquivo e reinicie os servidores web do Terminal Service Plus (AdminTool > Web > Reiniciar Servidores Web).

Uma vez que este recurso esteja ativado, você pode tentar acessar a página da web insegura em:

<http://domain.com>

e ele redirecionará automaticamente sua solicitação para a página segura do Portal Web em:

<https://domain.com:4431>

Comentário: Mesmo que isso não seja seguro, mas você deseja desabilitar ssl/https na porta http, edite o arquivo settings.bin e adicione: `disable_ssl_on_http=true`, salve e reinicie os servidores.

Desativar http em https

Por padrão, é permitido acessar <https://my-domain.com> , <https://my-domain.com:80> , <http://my-domain.com:443> . Assim, permite http na porta 443 ou permite https na porta 80, não tem impacto na segurança e facilita o retorno a uma conexão xhr degradada quando o suporte a websockets não é possível. Mas se desejar desativá-lo, edite o arquivo settings.bin e adicione a seguinte linha:

```
desativar_http_em_https=true
```

Então reinicie os servidores web do Terminal Service Plus (AdminTool > Web > Reiniciar Servidores Web ou reler configuração) <http://127.0.0.1/w0j3?settings.bin>)

Aplicação de HTTPS e Validação Gratuita de Certificado SSL

Por favor, note que este recurso de Aplicação de HTTPS é totalmente compatível com o nosso [Certificado SSL Gratuito](#) recurso.

Impor a utilização do portal web para conectar-se ao servidor

A partir da versão 6.60 do Terminal Service Plus, você pode bloquear/desabilitar qualquer tentativa de conexão usando mstsc.exe (ou qualquer cliente RDP) pela porta aberta/redirecionada (80 ou 443).

Este recurso permite apenas acessos a partir do Portal Web do Terminal Service Plus e desabilita qualquer outra conexão RDP na porta 80/443.

Para ativar este recurso em um servidor, edite o arquivo C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\AppControl.ini e adicione/modifique a seguinte variável:

Segurança Block_rdp_splitter=sim


Gerente de Fazenda

Visão geral

O Gerenciador de Fazenda é a interface de usuário centralizada de administração de fazenda do Terminal Service Plus.


O objetivo do Farm Manager é que o Administrador possa gerenciar todos os seus servidores Terminal Service Plus a partir de um local centralizado, nomeadamente a aplicação Farm Manager em execução no servidor Farm Controller.

Para executar o aplicativo Farm Manager, abra uma sessão de Administrador. **no servidor que se tornará o Controlador da Fazenda**, em seguida, abra o Terminal Service Plus AdminTool, clique na guia “Fazenda”, depois em “Gerenciador de Fazenda” conforme mostrado abaixo:



Servidores

A guia "Servidores" é exibida por padrão ao iniciar o Gerenciador de Fazendas:



Nesta aba, você pode ver a lista de Servidores de Aplicação na Fazenda,


[adicionar um novo Servidor de Aplicação à Fazenda](#)

e realizar várias ações em um Servidor de Aplicação selecionando-o e clicando em um dos seguintes botões:

- “ Conectar ao Servidor ”: abra o cliente RDP padrão e conecte-se automaticamente ao servidor selecionado. Se suas credenciais estiverem salvas no MSTSC, elas serão usadas; caso contrário, você terá que inserir suas credenciais.
- “ Detalhes ”: mostrar uma janela com os detalhes do servidor selecionado: nome, nome do host, portas, versões.
- “ Remover ”: remover permanentemente o servidor selecionado da fazenda (você ainda pode adicioná-lo novamente mais tarde com o botão “Adicionar”).
- “ Ativar ”: defina o estado do servidor selecionado como "Ativo" (este é o estado padrão).
- “ Desativar ”: defina o estado do servidor selecionado como "Desativar" (este estado será usado posteriormente para a funcionalidade de Balanceamento de Carga e casos de uso de drenagem de usuários).
- “ Atualizar ”: realizar uma atualização completa da lista de Servidores de Aplicação.

Sessões

Clique no menu "Sessões" para exibir a seguinte aba:




Nesta aba, você pode ver a lista de Sessões de Usuário em qualquer Servidor de Aplicação da Fazenda, conectar-se ao Servidor de Aplicação selecionado e realizar várias ações em uma ou várias Sessões de Usuário selecionando-a(s) e clicando em um dos seguintes botões:

- “Desconectar”: desconectar a(s) sessão(ões) do usuário selecionado(s) (o usuário ainda poderá se reconectar à sua sessão).
- “Logoff”: desconectar a(s) sessão(ões) do usuário selecionado(s) (todas as modificações não salvas serão perdidas, os aplicativos serão encerrados abruptamente).
- Enviar Mensagem: exibir uma janela para inserir um título e um texto, e então enviar esta mensagem para a(s) sessão(ões) de usuário selecionada(s).
- Visualizar uma sessão de usuário selecionada.
- “Controle”: Controle remotamente uma sessão de usuário selecionada.
- “Atualizar”: realizar uma atualização completa da lista de sessões de usuário para o servidor selecionado.

A lista de Sessões de Usuário é atualizada automaticamente a cada 5 segundos. Essa atualização automática para se o servidor selecionado se tornar indisponível. Um clique no botão “Atualizar” retomará a atualização automática.

Configurações


Clique no menu "Configurações" para exibir a seguinte aba:



Usando este recurso do Gerenciador de Fazendas, você pode configurar todos os Servidores de Aplicação em sua Fazenda a partir de um local centralizado.

Nesta aba, você pode ver a lista de todas as configurações que podem ser gerenciadas no nível da Fazenda.

Para editar uma configuração, clique nela na lista de configurações e clique no botão "Editar..." ou apenas clique duas vezes na configuração. A seguinte janela será exibida:




The image shows a Windows-style dialog box titled "AdminTool Language". It has a blue header bar with a close button (X) in the top right corner. The main content area is light gray and contains the following elements:

- AdminTool Language**: The title of the dialog, displayed in bold black text.
- Description:**: A label followed by a text box containing the text "Set the AdminTool interface language."
- Value:**: A label followed by two radio button options:
 - ☐ Not Configured
 - ☒ Configured:
- Language Selection:**: A dropdown menu below the "Configured:" option, currently showing "English" with a downward arrow on the right.
- Buttons:** Two buttons at the bottom: "Save" (highlighted with a blue border) and "Cancel".


Se você quiser aplicar esta configuração a todos os Servidores de Aplicação em sua Fazenda, clique em "Configurado" e escolha um valor.

Se você não quiser definir esta configuração no nível da Fazenda, clique em "Não Configurado". Nesse caso, os valores existentes não serão alterados nos Servidores de Aplicação.

Uma vez que você tenha definido todas as configurações que deseja alterar, clique em "Aplicar tudo..." para aplicar todas as suas configurações configuradas nos servidores da sua Fazenda. A seguinte janela será exibida:




Verifique todos os servidores nos quais você deseja aplicar suas configurações configuradas e, em seguida, clique em "OK". A seguinte janela será exibida, permitindo que você monitore o progresso da tarefa:



Todas as configurações marcadas como "Configuradas" foram atualizadas em todos os Servidores selecionados.

Balance de Carga

Clique no menu "Load-Balancing" para exibir a seguinte aba:



The screenshot shows the 'Farm Manager' application window with the 'Load-Balancing' tab selected. The window has a blue header bar with the title 'Farm Manager' and standard window controls. Below the header, there's a navigation bar with 'TSPLUS' logo and tabs for 'Servers', 'Sessions', 'Settings', and 'Load-Balancing'. The 'Load-Balancing' tab is active and shows a table of application servers. Above the table, there are buttons for 'Connect to Server' and 'Refresh'. The table has columns for Name, Hostname, Status, Enabled, Users, CPU (%), Memory (%), and I/O (%). There are 8 rows of data, each representing an application server (APP-SERVER-1 to APP-SERVER-8). The status of all servers is 'Up'. The 'Enabled' column shows 'Yes' for servers 1-7 and 'No' for server 8. The 'Users' column shows 0 for all servers. The 'CPU (%)' column shows 2 for servers 1-4, 0 for servers 5-6, 4 for server 7, and 2 for server 8. The 'Memory (%)' column shows 26 for all servers. The 'I/O (%)' column shows 0 for all servers.

Name	Hostname	Status	Enabled	Users	CPU (%)	Memory (%)	I/O (%)
APP-SERVER-1	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
APP-SERVER-2	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
APP-SERVER-3	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	0	26	0
APP-SERVER-4	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
APP-SERVER-5	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
APP-SERVER-6	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	0	26	0
APP-SERVER-7	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	4	26	0
APP-SERVER-8	demo.tsplus.net	Up	No	0	2	26	0

Nesta aba, você pode ver a lista de Status dos Servidores Balanceados e realizar várias ações em um Servidor de Aplicação selecionando-o e clicando em um dos seguintes botões:

- “Conectar ao Servidor”: abra o cliente RDP padrão e conecte-se automaticamente ao servidor selecionado. Se suas credenciais estiverem salvas no MSTSC, elas serão usadas; caso contrário, você terá que inserir suas credenciais.
- “Atualizar”: realizar uma atualização completa da lista de status dos servidores com balanceamento de carga.

A lista de Status dos Servidores com Balanceamento de Carga é atualizada automaticamente a cada 5 segundos. Essa atualização automática para se a conexão se tornar indisponível. Um clique no botão “Atualizar” retomará a atualização automática.


Visão Geral da Fazenda

Nomeação

O objetivo dos recursos do TSplus Farm é permitir que o Administrador gerencie todos os seus servidores TSPlus a partir de um único servidor. Este servidor é chamado de **Controlador de Fazenda** .

Os servidores TSplus na Fazenda são nomeados de **Servidores de Aplicação** ou apenas Servidores.

Finalmente, o aplicativo que permite ao Administrador gerenciar e monitorar sua Fazenda é chamado de **Gerente de Fazenda** .



- API 1.4 (lançado com TSplus 10.10)
 - Monitoramento centralizado de balanceamento de carga
 - Ativar/Desativar um Servidor no Gerenciador de Balanceamento de Carga TSplus
 - Traduções em vários idiomas (a linguagem TSplus será utilizada)
 - Várias configurações adicionadas + bugs de exibição corrigidos

- API 1.3 (lançado com TSplus 9.70)
 - Configurações de monitoramento e gerenciamento centralizados (Configurações globais / Painel flutuante / Cliente RemoteApp / Cliente HTML5)
- API 1.2 (lançado com TSplus 9.60)
 - Gerente de Fazenda
 - Gerenciamento centralizado de servidores (adicionar/remover)
 - Monitoramento e gerenciamento centralizado de sessões (mensagens/desconexão/desconectar)
- API 1.1 (lançado com TSplus 9.30)
 - Internos de Balanceamento de Carga
 - Balanceamento de Carga com Sessões Persistentes

Pré-requisitos da Fazenda

Requisitos de Hardware

Controlador de Fazenda e Servidores de Aplicação têm o padrão [Requisitos do Terminal Service Plus](#) para hardware.

Requisitos do Sistema Operacional

Controlador de Fazenda e Servidores de Aplicação devem usar um dos seguintes Sistemas Operacionais:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows Server 2012
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 10 Pro
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

Plataformas de 32 e 64 bits são suportadas.

Requisitos de Rede

Todo Servidor de Aplicação deve ser acessível a partir do Controlador da Fazenda.

Mais especificamente, o Controlador de Fazenda emitirá solicitações para cada Servidor de Aplicação em sua porta de API (19955 por padrão) e essa porta deve estar aberta em qualquer firewall que esteja entre o Controlador de Fazenda e os Servidores de Aplicação.

A latência da rede deve ser baixa entre o Controlador de Fazenda e os Servidores de Aplicação. Uma latência abaixo de 200 ms é recomendada, uma latência abaixo de 2 000 ms é necessária.

Requisitos de Software

É necessário .NET 2.0 ou superior - isso não deve ser um problema, pois uma versão compatível do .NET é habilitada por padrão em todos os sistemas operacionais suportados para Terminal Service Plus Farm.

Licença e Requisitos de Versão do Terminal Service Plus

Terminal Service Plus deve estar na edição "Enterprise" no Controlador de Fazenda e em todos os Servidores de Aplicação.

Todos os servidores também devem executar a mesma versão do Terminal Service Plus.

Requisitos de Configuração

Os Controladores de Fazenda e os Servidores de Aplicação devem ter a mesma data/hora configurada. É altamente recomendável sincronizar o relógio do Windows de todos os servidores com um Servidor de Hora da Internet, se ainda não tiver sido feito.

Requisitos dos Usuários


Um Active Directory é **não** necessário, no entanto, se você tiver um Active Directory, então seus Administradores de Domínio também devem ser Administradores Locais do Controlador da Fazenda para poder usar o Terminal Service Plus Farm Manager.

Configuração da Fazenda

Promovendo um Servidor para o papel de Controlador de Fazenda

Abra uma sessão de Administrador **no servidor que se tornará o Controlador da Fazenda** geralmente este é o servidor "Gateway".

Abra o Terminal Service Plus AdminTool, clique na guia "Gateway" e depois em "Farm Manager", conforme mostrado abaixo:



A seguinte caixa de diálogo será exibida:



Clique em "Sim" para promover o Servidor atual: ele se tornará o Controlador da sua Fazenda.


Em seguida, o [Gerente de Fazenda](#) a janela principal será exibida: este é o Gerenciador de Fazendas, a interface de usuário centralizada para administração de fazendas.

Adicionando um Servidor de Aplicação à Fazenda


Uma vez que há um Controlador de Fazenda, você pode adicionar Servidores de Aplicação à Fazenda.

Para fazer isso, abra uma sessão de Administrador **no servidor de aplicativos** você quer adicionar à Fazenda.


Este é a "Chave" do servidor. Esta Chave é a "senha" do seu servidor para todos os recursos relacionados à Terminal Service Plus. Trate esta Chave como uma senha: não a comunique a ninguém, não a exiba publicamente.



Agora abra uma sessão de Administrador **no Farm Controller** e abra o Gerenciador de Fazendas nele:



Na aba "Servidores" padrão, clique no botão "Adicionar". A seguinte janela será exibida:



The image shows a dialog box titled "Add a new Application Server" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains four input fields and two buttons at the bottom. The first field is labeled "Name:" and contains the text "APP-SERVER-1". The second field is labeled "Hostname:" and contains the text "app-srv-1.example.org". The third field is labeled "Key:" and contains a series of "X" characters. The fourth field is labeled "Port:" and contains the text "19955". At the bottom left is a "Save" button, and at the bottom right is a "Cancel" button.

Field Label	Value
Name:	APP-SERVER-1
Hostname:	app-srv-1.example.org
Key:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Port:	19955

Buttons: Save, Cancel

Insira os detalhes do Servidor de Aplicação, bem como a Chave que você recuperou anteriormente, e clique no botão "Salvar" para adicionar o Servidor de Aplicação à Fazenda.

Transferência de Arquivos rápida e fácil entre o Usuário e o Servidor

Visão geral


TSplus inclui um método exclusivo de transferência de arquivos:

- do posto de trabalho do usuário local => para o Desktop Remoto do usuário
- do servidor TSplus => para o Desktop do usuário local

Porque as transferências de arquivos são baseadas em um Canal Virtual, é muito mais rápido do que uma cópia de arquivo, e pode ser feito **mesmo quando as unidades de disco do usuário local não estão mapeadas** .

Programa de Transferência de Arquivos e Clientes Gerados


O programa de Transferência de Arquivos está localizado na pasta do seu programa TSplus, sob o nome "FileTransfer.exe" no seguinte caminho: "UserDesktop\files"



Transferindo arquivos

Transferir arquivos é muito fácil.


Primeiro, inicie a Transferência de Arquivos (por exemplo, usando o Painel Flutuante TSplus):




Em seguida, navegue até o seu arquivo usando a árvore de pastas:

- as pastas e arquivos do servidor estão no **parte esquerda da janela (lado do servidor)**

- as pastas e arquivos da estação de trabalho local estão no **parte direita da janela (lado do cliente)**



Finalmente, clique com o botão direito no arquivo que você deseja transferir para o outro lado e clique em "Enviar para o servidor" (ou "Enviar para o cliente"):



A transferência de arquivos funciona da estação de trabalho local para o servidor, assim como na direção oposta (do servidor para a estação de trabalho local).

Nota Ao usar a ferramenta de transferência de arquivos de uma sessão HTML5, você poderá transferir seus arquivos do servidor para o cliente apenas. Por favor, prefira o [Método de Menu Top HTML5](#) onde você pode enviar arquivos para o servidor, baixar para o cliente e gerenciar sua lista de transferências de arquivos.


Painel Flutuante e Painel de Aplicativos

Você pode escolher habilitar o Painel Flutuante ou o Painel de Aplicativos para seus usuários ou grupos. Essas duas formas de publicar aplicativos estão disponíveis para qualquer método de conexão.

###Painel Flutuante

Se ativado com os aplicativos designados, você pode ver no meio à esquerda da tela do usuário a mini lista suspensa de aplicativos ou painel flutuante (muito apreciado pelos usuários do TSplus):

Atribua-o como um aplicativo:



Selecione o Painel Flutuante e clique no bloco “Editar Aplicativo” para personalizar o Painel Flutuante conforme sua conveniência.

TSplus - Administration Console

TSPLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PUBLISH

USERS

PRINTER

WEB

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

+ Add Application

Edit Application

Desktop, Taskbar, Floating Panel and Application Panel

Microsoft Remote Desktop

TSplus Remote Taskbar

FloatingPanel

Application Panel

Published Applications

Office Programs

Sales

Web

Products

Floating/Folder Panel

☒ Floating Panel preference

☐ Application Panel preference

Floating Panel

Remote App

Your session name is:

You are not allowed to start any Remote Application so far
Please contact your administrator

Remote Applications

To remotely start one application
just click on its icon or click on its button

Logoff

You are connected to:

Would you like to logoff now?

☒ Large size: Display Icons and Application Names

☐ Small size: Only icons (no Application Names)

☐ Do not switch to Small Size (Only Icons) over 8 applications

Customize the Floating Panel logo

☐ Do not display the Floating Panel Logo

Select your own logo (.bmp, 122x74 pixels)

Select...Reset logo

With or without Slider on the top right side

☒ Display the Slider

☐ Hide the Slider

With or without Minimize/Close buttons

☐ Display Minimize/Close

☒ Hide Minimize/Close

With or without log off button

☒ Display log off button

☐ Hide log off button

Background color:

0xFFFFFFFF

Select...

Preview

Text color:

0x000000

Select...

Save

— ✕

Floating/Folder Panel

☒ Floating Panel preference ☐ Application Panel preference

Floating Panel

Remote App

Your session name is:

You are not allowed to start any Remote Application so far

Please contact your administrator

Remote Applications

To remotely start one application

just click on its icon or click on its button

Logoff

You are connected to:

Would you like to logoff now?

☒ Large size: Display Icons and Application Names
☐ Small size: Only Icons (no Application Names)
☐ Do not switch to Small Size (Only Icons) over 8 applications

Customize the Floating Panel logo

☐ Do not display the Floating Panel Logo

Select your own logo (.bmp, 122x74 pixels)

Select...

Reset logo

With or without Slider on the top right side

☒ Display the Slider ☐ Hide the Slider

With or without Minimize/Close buttons

☐ Display Minimize/Close ☒ Hide Minimize/Close

With or without log off button

☒ Display log off button ☐ Hide log off button

Background color:

0xFFFFFFFF

Select...

0x000000

Select...

Preview

Save

Essas várias opções podem permitir que você personalize a experiência do usuário final.

Aqui estão as diferentes opções de exibição do Painel Flutuante, onde você pode definir,

- Modifique o texto exibido,
- Escolha o tamanho preferido, entre Grande e pequeno, onde você pode exibir apenas ícones,

- Adicione seu próprio logotipo,
- Personalize a cor do fundo e do texto,
- Exibir o controle deslizante ou não,
- Exibir os botões Minimizar/Fechar ou não,
- Exibir o ícone de logoff ou não...



Por favor, note que mais de 8 aplicativos, o Painel Flutuante muda automaticamente para o tamanho pequeno. Se você ainda quiser que ele exiba os nomes dos Aplicativos, selecione “Não mudar para Tamanho Pequeno (Apenas Ícones) com mais de 8 aplicativos.

O **Painel de Pastas** é personalizável e permite exibir os aplicativos atribuídos, a pasta Desktop do usuário ou o conteúdo de uma pasta específica na sua sessão com muitas opções de exibição:

Floating/Folder Panel

☐ Floating Panel preference ☒ Folder Panel preference

Folder Panel

☒ Display only Assigned applications
☐ Display the user Desktop folder content
☐ Display one folder specific folder content Select...

☐ Hide title bar ☐ Hide log off button

Panel Size


☐ Small ☒ Medium ☐ Large ☐ Full screen

Panel position


☒ Center ☐ Top left ☐ Center aligned left side

☒ Pop-up style ☐ Windows style
 Preview
Save

Você pode alterar o tamanho, a posição e o estilo do Painei de Pastas (Pop-up ou Windows) conforme sua conveniência:




Pop-up style




Windows style

###Painel de Aplicação

O Painel de Aplicativos oferece a você a possibilidade de organizar os aplicativos exibidos, exatamente como no Portal de Aplicativos da Web, mas simplesmente atribuindo-o a um usuário ou grupo.



O Administrador pode personalizá-lo escolhendo exibir o logotipo do TSplus ou seu próprio logotipo, exibir o cabeçalho da linha abaixo do logotipo e o rodapé, mudar a cor ou optar por não exibir nada disso desmarcando as caixas correspondentes. Ele também pode ajustar o número de aplicativos exibidos por linhas e colunas, inserindo o número de aplicativos exibidos por linha, bem como o alinhamento e o nome do painel de Aplicativos.




Por exemplo, exiba seis aplicativos em uma coluna, sem logotipo; ou exibidos em 2 colunas e 3 linhas, com o logotipo do TSplus:




Compartilhamento de Pasta Seguro - Folder.exe

O aplicativo Folder exibirá com segurança o conteúdo de uma pasta que você disponibilizará para seus usuários. Primeiro, crie uma pasta em seu servidor com aplicativos ou documentos que você deseja compartilhar. Abra um explorer.exe e localize o aplicativo folder.exe em C:\Program Files\tsplus\UserDesktop\files:




Crie um atalho deste arquivo. Edite as propriedades deste atalho clicando com o botão direito sobre ele. Em seguida, modifique o caminho de destino do atalho inserindo o caminho da sua pasta de aplicativos na linha "Destino", após o caminho de destino original, por exemplo:


"C:\Program Files\tsplus\UserDesktop\files\folder.exe" "C:\Shared Folder"



Quando você abrir o atalho da pasta.exe, deve parecer assim (com seus próprios documentos e aplicativos):




Este atalho pode ser copiado para a pasta de área de trabalho do perfil de um usuário ou você pode publicar o folder.exe para um usuário como um aplicativo. Se você fizer o último, terá que indicar o caminho da sua pasta na seção de opções da Linha de Comando:



Há uma maneira alternativa de compartilhar uma pasta de documentos.

Publicando uma pasta compartilhada como um aplicativo único:

Adicione um novo aplicativo. No campo de nome de exibição, digite o nome da pasta compartilhada ou qualquer nome que você desejar. Clique no botão de navegação localizado no lado direito do campo "Caminho/Nome do arquivo" e localize C:\Windows\explorer.exe. O diretório inicial será preenchido automaticamente com o caminho do explorer.exe. No campo de opção de linha de comando, digite o caminho da pasta compartilhada, que pode ser uma pasta local ou uma pasta compartilhada na rede usando um caminho UNC (exemplo: \\data\pasta compartilhada). Preencha o campo abaixo com as informações da sua pasta compartilhada.




The image shows a "New Application" dialog box with the following fields and values:

- Path/Filename:** C:\\Windows\\explorer.exe
- Start Directory:** C:\\Windows
- Display Name:** Windows Explorer
- Command line option:** C:\\Shared Folder
- Window State:** Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)


At the bottom, there are three buttons: "Save", "Test", and "Cancel". The "Save" button is highlighted with a blue border.

Então clique em "Salvar".

Clique na guia "Atribuir aplicativo". Marque as caixas TSplus Remote Taskbar e Shared Folder:




Aqui está o resultado, quando você abre uma sessão com um cliente rdp, você verá a barra de tarefas do TSplus com o aplicativo de pasta compartilhada:



Você também pode fazer isso com o painel flutuante. Abra uma ferramenta de administração e clique na aba “Atribuir aplicativo”. Marque as caixas Painel Flutuante e Pasta Compartilhada.

Aqui está o resultado:



Certificado HTTPS gratuito e fácil de instalar

Visão geral

A partir da versão 9.20, o Terminal Service Plus oferece um recurso fácil de usar para gerar um certificado HTTPS gratuito e válido.

Em 3 cliques do mouse, você obterá um certificado válido e seguro, renovado automaticamente e configurado automaticamente no servidor web integrado do Terminal Service Plus.

Este recurso utiliza [Let's Encrypt](#) fornecer um certificado HTTPS gratuito e seguro para suas conexões HTTPS.

Pré-requisitos


Por favor, certifique-se de que seu servidor Terminal Service Plus atenda a esses requisitos antes de usar o Gerenciador de Certificados Gratuito:

- Você deve **use Terminal Service Plus servidor web embutido ouvindo na porta 80 para HTTP**. Isso é exigido pelo processo de validação de propriedade de domínio do Let's Encrypt.
- Seu **o nome de domínio do servidor deve ser acessível** da Internet pública. Isso é necessário também para validar que você é o verdadeiro proprietário do domínio.
- Você deve **execute este programa no servidor Gateway ou em um servidor autônomo, não em um servidor de Aplicação** (exceto se o seu Servidor de Aplicações for acessível a partir da Internet pública e tiver um nome de domínio público).


Não é possível obter um certificado para um endereço IP, seja ele público ou privado. Não é possível obter um certificado para um nome de domínio interno (ou seja, um domínio que só é resolvido dentro da sua rede privada).

Gerenciador de Certificados Grátis GUI

Para abrir o Gerenciador de Certificados Grátis do Terminal Service Plus GUI, abra o AdminTool do Terminal Service Plus, clique na aba “Web - HTTPS” e, em seguida, clique em “Gerar um certificado HTTPS válido gratuito”, conforme mostrado na captura de tela abaixo:



O Gerenciador de Certificados Grátis GUI será aberto e lembrará você sobre os pré-requisitos, conforme mostrado na captura de tela abaixo:



Por favor, leia atentamente e verifique se o seu servidor atende a todos os requisitos, em seguida, clique no botão “Próximo”.

Passo 1: Insira seu Email

Como mostrado na captura de tela abaixo, você só precisa inserir um endereço de e-mail válido.

Este e-mail não será usado para enviar spam. Na verdade, ele nem será enviado para o Terminal Service Plus ou qualquer terceiro, exceto o emissor do certificado: Let's Encrypt.


Eles só entrarão em contato se necessário, de acordo com seus Termos de Serviço.

The screenshot shows a window titled "Generate a free valid HTTPS certificate" with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar, the section "Registration" is displayed, followed by the subtitle "Let's Encrypt account creation". A label "Administrator Email:" is positioned above a text input field containing the email address "laura.grenier@terminalserviceplus.com". Below the input field, a message reads: "Please enter a valid address. Let's Encrypt will only contact you if required and only regarding the certificate." At the bottom of the window, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".

Insira um e-mail válido e clique no botão "Próximo".

Passo 2: Aceitar os Termos de Serviço

Como mostrado na captura de tela abaixo, você poderá abrir os Termos de Serviço do Let's Encrypt clicando no grande botão.



Generate a free valid HTTPS certificate

TOS Agreement
Let's Encrypt Terms Of Service

[Click here to read Let's Encrypt TOS](#)

☒ I agree to Let's Encrypt TOS

< Back Next > Cancel

Para aceitar estes Termos de Serviço e continuar, marque a caixa de seleção e clique no botão “Próximo”.

Passo 3: Insira o Nome de Domínio do servidor

Como mostrado na captura de tela abaixo, você só precisa inserir o nome de domínio público do seu servidor.


The screenshot shows a window titled "Generate a free valid HTTPS certificate". Inside, the "Domain Validation" section is active, showing "Automatic validation of domain ownership". A text box labeled "Server Web Domain Name:" contains the text "teminalserviceplus.ddns.net". Below the text box, instructions state: "Please enter the fully qualified domain name of the current server. This is the domain you are using to access this server from the Internet, without protocol (http://) and without port (:443)." Examples provided are "server1.example.com" and "example.com,www.example.com". At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".

Este é o Nome de Domínio acessível publicamente na Internet, algo como gateway.sua-empresa.com. Você também pode inserir outro nome de domínio ou um nome de subdomínio, separados por uma vírgula. Exemplo: "server1.exemplo.com, www.server1example.com "

Conforme explicado na interface gráfica, não adicione um prefixo de protocolo e/ou um sufixo de porta, apenas insira o(s) nome(s) de domínio limpo(s).

O certificado será gerado para este nome de domínio e será válido apenas em uma página da web hospedada neste nome de domínio. Se seus usuários se conectarem ao seu Portal da Web usando <https://server1.example.com:1234> então você deve inserir "server1.example.com".

Aproveite seu Certificado!



O Gerenciador de Certificados Gratuito do Terminal Service Plus agora usará todos os dados para se conectar ao Let's Encrypt, validar se você realmente possui o nome de domínio que digitou e obter o certificado válido correspondente.


Uma vez que o programa recebe o certificado, ele lidará automaticamente com todas as conversões de formato de arquivo necessárias e recarregará suavemente o servidor web integrado do Terminal Service Plus para aplicar o novo certificado a cada nova conexão. O servidor web é **não** reiniciado e nenhuma conexão foi interrompida.

Renovação de Certificado

Os certificados Let's Encrypt são válidos por 90 dias.

Terminal Service Plus renovará automaticamente o certificado a cada 60 dias por segurança. Uma verificação é feita a cada reinicialização do servidor Windows e, em seguida, a cada 24 horas.

Você pode renovar manualmente seu certificado abrindo a ferramenta Gerenciador de Certificados Gratuito. Ele exibirá o nome de domínio do certificado e sua data de expiração, conforme mostrado na captura de tela abaixo.



Para renovar manualmente seu certificado, basta clicar no botão "Próximo".

O botão "Redefinir Domínio" nesta janela exclui o certificado SSL e reconfigura o Servidor Web para seu estado original antes de usar o Gerenciador de Certificados.

Melhores Práticas

Se nenhum erro ocorrer, o Terminal Service Plus renovará o certificado automaticamente a cada 60 dias. Recomendamos que você **verifique a cada 60-70 dias** que seu certificado foi renovado automaticamente.

Também recomendamos que você **faça backup pelo menos uma vez por mês** a pasta a seguir e suas subpastas:

C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files.lego

Esta é uma pasta interna, contendo a chave privada da sua conta Let's Encrypt, bem como o par de chaves do seu certificado.

Solução de problemas

Em caso de erro por favor, entre em contato com o suporte e envie a eles o seguinte arquivo de log:

C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files.lego\logs\cli.log

Este arquivo de log (e talvez os outros arquivos de log na mesma pasta) deve ajudar nossa equipe de suporte a investigar e entender melhor o problema.

Se você quiser restaurar um certificado usado anteriormente vá para a pasta:

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver

Ele conterá todos os arquivos “cert.jks” utilizados. Estes são os arquivos “key store” e nunca os deletamos, apenas os renomeamos com a data e hora de sua desativação.

Códigos de Errores

- Erro 801: O Gerenciador de Certificados Gratuito não conseguiu registrar sua conta do Let's Encrypt. Verifique sua conexão com a Internet. Verifique se seu e-mail já não está registrado no Let's Encrypt. Tente novamente com outro e-mail.
- Erro 802 e Erro 803: O Gerenciador de Certificados Gratuito não conseguiu recuperar o endereço URL dos Termos de Serviço do Let's Encrypt. Este é um erro não bloqueante: você ainda pode continuar e aceitar os Termos de Serviço do Let's Encrypt - certifique-se de lê-los primeiro no seu navegador, é claro.
- Erro 804: O Gerenciador de Certificados Gratuito não conseguiu validar seu acordo com os Termos de Serviço do Let's Encrypt com os servidores do Let's Encrypt. Verifique sua conexão com a Internet. Tente novamente.
- Erro 805 e Erro 806: O Gerenciador de Certificados Gratuito não conseguiu validar que você possui o domínio que inseriu durante a criação do certificado (Erro 805) ou renovação do certificado (Erro 806). Verifique novamente todos os pré-requisitos. Verifique sua conexão com a Internet. Verifique se seu servidor web está ouvindo na porta 80. Verifique se você não está usando um servidor web de terceiros, como IIS ou Apache. Verifique se o seu nome de domínio é acessível a partir da Internet pública.

Servidor de Gateway: Impedir o acesso RDP e permitir HTTP


Existem 2 maneiras de acessar o Gateway Server:

- HTML5 / HTML
- Sessão RDP (via o IP/DNS do Gateway – Número da porta)

Como BLOQUEAR HTML/HTML5


Podemos usar mstsc com um número de PORTA e RDP em um servidor de Aplicação / Gateway TSplus.

No entanto, se usarmos essas ferramentas de Segurança avançadas localizadas no Console de Administração do TSplus no Servidor Gateway, acessando o bloco/aba de Segurança e, em seguida, clicando nas opções de Segurança Avançada...




...o acesso é negado ao tentar conectar com RDP. Para evitar esse comportamento, no Servidor Gateway, você terá que fazer o seguinte:


- Vá para Gpedit.msc, depois em Configuração do Computador, clique na pasta Modelos Administrativos, na pasta Componentes do Windows e em Serviços de Área de Trabalho Remota:



- Em seguida, clique na pasta Cliente de Conexão de Área de Trabalho Remota, clique duas vezes na configuração “Permitir arquivos .rdp de editores desconhecidos” e ative-a, assim como a “Configurar autenticação do servidor para o cliente”:



- No menu do Cliente de Área de Trabalho Remota, clique na pasta Host de Sessão de Área de Trabalho Remota e, em seguida, na pasta Segurança. Ative a configuração “Exigir autenticação do usuário para conexões remotas usando Autenticação em Nível de Rede”.



Recurso de Gateway

O Gateway do Terminal Service Plus tem muitos benefícios.

Permite atribuir servidores a usuários ou grupos.

Fazendo isso, seus usuários poderão **acessar seus servidores designados na web**. Este recurso é útil se você planeja ter um grande número de usuários e [balanceamento de carga](#) é necessário em qualquer caso.

Visão geral

Um servidor pode ser configurado como o Gateway da sua fazenda de servidores.

- Você pode Adicionar/Editar/Remover servidores do seu farm.
- Você pode atribuir um ou vários servidores a um usuário / a um grupo local / a um grupo do Active Directory. **Nota: A atribuição de servidores funciona apenas na web, não com clientes de conexão.**


De acordo com suas credenciais, o usuário poderá escolher qual servidor deseja acessar na lista de servidores atribuídos a ele.

Se a fazenda estiver dentro de um Domínio, o Gateway usará suas credenciais do AD e o usuário se conectará com Single Sign-On (SSO).


Caso contrário, ele deve ter as mesmas credenciais locais em cada servidor.

Gerenciando os Servidores do Gateway


Abra a Ferramenta de Administração e clique na guia Fazenda, em seguida, em Servidores Atribuídos.



Clique no botão “Gerenciar Servidores” para abrir a ferramenta de Gerenciamento de Servidores do Portal Gateway:



Quando você clica no botão “Adicionar um novo Servidor”, você pode então adicionar um Servidor Terminal Service Plus pelo Nome de exibição e endereço IP (você pode digitar um IP ou um nome de domínio, sem um número de porta):



Quando terminar, clique no botão "Salvar" para adicionar o servidor à lista de Servidores.


Para remover um servidor da lista de Servidores, clique no servidor que você deseja remover e, em seguida, clique no botão “Remover Servidor”.

Após uma mensagem de confirmação, o servidor será removido da lista.

Você também pode editar um servidor selecionando-o na lista e clicando no botão “Editar Servidor”.


Gerenciando Usuários do Gateway

Atenção: Não adicione usuários ou grupos aqui se você pretende usar balanceamento de carga. Para gerenciar os usuários, clique no botão “Atribuir Servidores a Usuários”. A janela “Atribuir Servidores por Usuário ou por Grupos” será aberta.



Para atribuir um servidor a um usuário, basta clicar no usuário na lista “Usuários e Grupos” e, em seguida, marcar a caixa de seleção do servidor na lista “Servidores”. Para remover um servidor de um usuário, basta clicar no usuário na lista “Usuários e Grupos” e, em seguida,

desmarcar a caixa de seleção do servidor na lista “Servidores”.




Notas


- O servidor deve ser adicionado primeiro para atribuí-lo a um usuário.
- O exemplo acima é para um Domínio ou um Grupo de Trabalho.
- Se você usar um grupo de trabalho, os logins dos usuários devem ser os mesmos em cada servidor Terminal Service Plus que você atribuir.

Exemplo do que você receberá quando os usuários se conectarem ao Gateway


John pode selecionar o servidor. Ele quer e receberá um logon automático para este servidor:




Se ele digitar uma senha errada, John terá que digitar sua senha novamente:



Julia tem uma lista diferente de servidores possíveis:



Alguém tenta invadir o Gateway. Ele não vê nenhum servidor e o Gateway bloqueia seu acesso à web.



*

• *

Arquitetura da Fazenda de Servidores TSplus

Existem 2 opções para implantar um farm de servidores TSplus:

Opção 1 Todos os seus servidores têm endereços IP públicos e podem ser acessados pela Internet. **Opção 2** Apenas o Portal Gateway pode ser acessado pela Internet. O Gateway está fornecendo um "Papel de Proxy Reverso".


Em ambas as opções:

- Todos os servidores têm a mesma configuração do TSplus.
- Todos os servidores têm as mesmas portas HTTP/HTTPS.
- Para publicar um novo aplicativo, basta adicioná-lo aos seus usuários/grupos de usuários no AdminTool.

Claro, certifique-se de que este aplicativo esteja instalado nos Servidores de Aplicação alvo. Todos os tipos de Acesso Web estão disponíveis sem nenhuma configuração específica:

clientes RemoteApp e HTML5.

No Admin Tool, clique no bloco Web e, em seguida, clique no bloco Preferências do Portal Web.



Marque a caixa “Gerar uma Página da Web habilitada para o Portal Gateway” e, em seguida, clique em “Salvar”.

Preferences

Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field

☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☒ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files

☐ Use TSplus GUI


 Help...

 Reset

 Preview

 Save

Na página de Acesso Web, seus usuários poderão escolher entre os servidores que foram atribuídos a eles:



Opção 1 - Todos os Servidores têm seu próprio Endereço IP Público e podem ser acessados pela Internet.


Esta é a arquitetura recomendada para usar o Terminal Service Plus Gateway.

Esta arquitetura segue as melhores práticas e permite que o Administrador de TI industrialize seu ambiente:

- Cada servidor tem a mesma configuração do Terminal Service Plus.
- Todos os servidores têm as mesmas portas HTTP/HTTPS.
- Implantar um novo servidor de Aplicação é apenas uma questão de minutos (basta adicionar o servidor à fazenda no AdminTool no servidor Gateway)

Com esta arquitetura, todos os tipos de acesso estão disponíveis sem nenhuma configuração específica: Remoteapp e clientes HTML5.

Esta arquitetura é descrita no diagrama abaixo:



*


• *

Opção 2: Apenas o Portal Gateway pode ser acessado pela Internet e inclui um "Papel de Proxy Reverso".

O Gateway do Terminal Service Plus também pode ser configurado com apenas 1 Endereço IP Público.

O Gateway redireciona qualquer solicitação de conexão externa para qualquer servidor disponível. Se você não usar o recurso de balanceamento de carga, os usuários se conectarão ao(s) servidor(es) designado(s).

Esta arquitetura é descrita no diagrama abaixo:



Para mais informações sobre o Papel do Proxy Reverso, veja o [Documentação do recurso de Proxy Reverso](#).

TSplus fazenda de Servidores sem Balanceamento de Carga

Você pode definir uma gama de Servidores de Aplicação. Cada um deles com diferentes tipos de aplicações (Servidor de Contabilidade, Servidor de Folha de Pagamento, Servidores de Automação de Escritório...). Nesse tipo de implantação, o Administrador irá inserir uma lista de servidores e atribuirá servidores aos usuários. Por exemplo, o usuário John terá acesso aos 3 servidores, mas o usuário Paul terá acesso apenas ao Servidor de Folha de Pagamento.

Para configurar esse tipo de Fazenda, por favor, leia o parágrafo acima sobre [Gerenciando Usuários do Gateway](#) .

Balanceamento de Carga e Failover :

A funcionalidade Gateway não é compatível com balanceamento de carga. Quando o balanceamento de carga está ativado, o usuário não poderá escolher o servidor no qual deseja abrir uma sessão. É o balanceador de carga do TSplus que verifica qual servidor está menos carregado e o atribuirá à solicitação do usuário que chega. Para configurar uma Fazenda de Servidores com balanceamento de carga, por favor, leia [esta página](#) .

TSplus: Comece agora

Passo 1: Instalação.

Instalar o Terminal Service Plus é um processo fácil. Basta baixá-lo do nosso site, executar o programa Setup-TSplus.exe e aguardar até que o programa peça para reiniciar.

Recomendamos que você instale o Java antes de iniciar o programa de instalação. O Java é obrigatório para aproveitar nossa excelente tecnologia de Acesso Web.


Ver [a documentação](#) e [o vídeo](#) para instalação.

Os arquivos são descompactados e copiados para:


- C:\Program Files\TSplus folder (sistemas de 32 bits)
- C:\Program Files(x86)\TSplus folder (sistema de 64 bits).

A versão de teste é uma edição completa do TSplus Enterprise e permite até 5 usuários simultâneos por um período de 15 dias.

Após a reinicialização, você verá 2 novos ícones na sua Área de Trabalho:



O AdminTool é o que você precisa para usar TSplus.



O Gerador de Cliente Portátil criará um cliente de conexão TSplus para seus usuários.

Pré-requisitos :

No lado do servidor :

De Windows XP a W10 e de Windows 2003 a 2019 Server com pelo menos 2GB de memória.

O sistema operacional deve estar na unidade C. No ambiente do Windows Server, certifique-se de que a função TSE/RDS e a função de licenciamento TSE/RDS não estejam instaladas para evitar conflitos com os serviços TSplus.

É obrigatório usar um endereço IP privado fixo e um endereço IP público fixo. Se o seu ISP (Provedor de Serviços de Internet) não lhe forneceu um endereço IP público fixo, você precisa se inscrever em uma conta DNS gratuita, veja [este tutorial](#) para mais informações.

TSplus Remote Access servidor Web embutido requer **Java OpenJDK 17 ou superior**.



No lado do cliente :

estação de trabalho Microsoft Windows XP, W7, W8 e W10 são suportados. Um leitor de PDF (como o FoxIt) e Java devem estar instalados nos PCs dos usuários. **estação de trabalho Macintosh** Você pode usar qualquer cliente RDP para MAC ou clientes HTML5 do TSplus.

Estação de Trabalho Linux Você pode usar o cliente RDP Rdesktop do Linux ou os clientes HTML5 do TSplus.

Passo 2: Criando usuários.

Após a reinicialização, o host TSplus está quase pronto para uso. Portanto, a primeira ação será criar usuários e o AdminTool ajudará você a fazer isso. Vá para a guia Ferramentas do Sistema e clique em "Usuários e Grupos". Isso o levará à janela Usuários e Grupos Locais.




Cada usuário deve ter um login E uma senha. Cuidado ao criar usuários com a caixa marcada por padrão: “O usuário deve alterar a senha no próximo login”, se você não quiser que seu


usuário altere sua senha a cada vez, desmarque esta caixa e marque “A senha nunca expira” ou “O usuário não pode alterar a senha”.

- **Para usuários do Windows 10 Home** , o processo para criar usuários é diferente, pois você receberá esta mensagem de erro se desejar criar usuários com TSplus:

Abra o menu Iniciar e clique em Configurações, depois em Contas, selecione a guia 'Família e outros usuários' e clique no botão 'adicionar outra pessoa a este PC':



Na janela 'Como esta pessoa fará o login?', clique na linha 'Eu não tenho as informações de login desta pessoa' na parte inferior. Na próxima janela: 'Vamos criar sua conta', clique na linha 'Adicionar um usuário sem uma conta Microsoft' na parte inferior e, por fim, preencha os campos obrigatórios para criar seu usuário.



Passo 3: Selecione o cliente mais adequado para suas necessidades.

TSplus é compatível com o protocolo RDP do Windows. Assim, qualquer usuário pode se conectar localmente ou remotamente com um cliente padrão de Conexão de Área de Trabalho Remota (mstsc.exe) ou qualquer cliente compatível com RDP. Para aproveitar ao máximo os recursos avançados do TSplus (cliente sem costura, RemoteApp, Impressora Universal...) você pode usar um cliente gerado pelo TSplus ou o Portal Web do TSplus.

TSplus é uma solução muito flexível e oferece várias maneiras de abrir uma sessão:

- **Conexão Clássica de Área de Trabalho Remota** MSTSC.EXE.
- **Cliente RDP portátil TSplus** que exibirá um ambiente em janela para sua conexão remota que você pode minimizar na barra de tarefas do Windows.
- **TSplus Cliente Sem Seamless** que exibirá apenas aplicativos e nenhum desktop.
- **Cliente MS RemoteAPP** que exibirá o aplicativo usando o MS RemoteApp nativo.
- **Cliente Windows** sobre o Portal Web TSplus.
- **cliente HTML5** sobre o Portal Web TSplus.

Esses clientes proporcionam ao usuário a seguinte experiência:

Com Conexão de Área de Trabalho Remota (mstsc.exe)

- **Conexão** A conexão é muito padrão. A Impressora Universal não é suportada com este tipo de conexão.
- **Exibir** Os usuários verão sua sessão em uma janela de Área de Trabalho Remota. Esta área de trabalho exibe o conteúdo da pasta de área de trabalho do usuário. Se o administrador tiver atribuído aplicativos específicos com o AdminTool, apenas esses aplicativos serão exibidos (sem barra de tarefas, sem Área de Trabalho).

TSplus cliente gerado RDP .

Esta é uma solução única da TSplus, que capacita usuários locais e remotos a se conectarem usando um único programa dedicado.


Inclui o programa de conexão, o recurso avançado de Impressão Universal, portabilidade com alto nível de segurança, mantendo tudo muito simples para os usuários. Portanto, é muito melhor do que uma Conexão de Área de Trabalho Remota clássica. Para mais informações sobre esta geração de clientes, veja [esta documentação](#) .

O Cliente gerado pelo TSplus RemoteApp (ou o Seamless) .


As aplicações remotas terão exatamente a mesma aparência que qualquer aplicação local. Em vez de uma janela clássica de Remote Desktop, você terá a liberdade de alternar entre suas aplicações locais e remotas sem precisar minimizar uma janela de Remote Desktop. Se o seu host TSplus não suportar o MS RemoteApp (para sistemas operacionais mais antigos que Windows 7 ou Server 2008, e que você não tenha RDP6), você pode usar a alternativa Seamless do TSplus para a tecnologia RemoteApp. Para mais informações sobre esses clientes, veja [esta documentação](#) .

Acessando seu servidor TSplus de um local remoto

Para acessar seu servidor TSplus de um local remoto, você precisará criar uma regra de redirecionamento de porta ou encaminhamento de porta para as portas 3389/80/443, dependendo do seu método de conexão preferido. Você pode alterar a porta RDP na guia Início:



Os ports 80/443 podem ser alterados na aba do Servidor Web:




Mais informações sobre a alteração de portas de comunicação podem ser encontradas [aqui](#) .

Passo 4: Publicação de aplicativos e Controle de Aplicativos.

Um dos principais benefícios do TSplus é a liberdade de atribuir aplicativos a usuário(s) ou a um grupo de usuários usando o AdminTool.

- Se você atribuir um aplicativo a um usuário, ele verá apenas este aplicativo.
- Você também pode atribuí-lo à barra de tarefas do TSplus, ao painel flutuante ou ao painel de aplicativos para exibir vários aplicativos.
- Você pode, é claro, decidir publicar um Remote Desktop completo se desejar.

Vá para a guia Aplicativos para adicionar, editar, remover e atribuir Aplicativos.



Neste exemplo, o administrador decidiu que o usuário 'John' receberá a barra de tarefas do TSplus. Veja [esta documentação](#) para mais informações.

Por favor, visite nossas páginas de suporte em nosso site, onde você encontrará um [Guia Online](#) vídeos tutoriais, um Centro de Suporte com um FAQ e um Fórum.

Aproveite o uso do TSplus!

Como: Vincular Servidor Web a Várias Placas de Rede

Visão geral

Alguns casos de uso podem exigir que o servidor web do Terminal Service Plus escute em mais de um cartão de rede, por exemplo, se o servidor pertencer a várias redes diferentes.

Este recurso atende a essa necessidade específica.

Vinculando o Servidor Web a Várias Placas de Rede

Para vincular o servidor web do Terminal Service Plus a várias placas de rede, você precisa de:

- Crie o arquivo “settings.bin” na pasta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver”
- Adicione a seguinte linha com todos os endereços IP locais para todas as placas de rede que você deseja vincular, por exemplo:

`bind_nic=“127.0.0.3”,“127.0.0.4”`
- Reinicie o servidor web (AdminTool > Web > Reiniciar Servidores Web) para aplicar as alterações

O servidor web do Terminal Service Plus agora ouvirá todas as consultas de todas as placas de rede vinculadas (no nosso caso de exemplo, a vinculação seria feita automaticamente para 127.0.0.3, 127.0.0.4 e 127.0.0.1).

Como Fazer: Adicionar um Cabeçalho HTTP Personalizado

Pré-requisitos

Este recurso é muito técnico e esta documentação é apenas para especialistas técnicos.

Você deve estar familiarizado com o protocolo HTTP, bem como com os cabeçalhos HTTP.

Visão geral

Alguns casos de uso podem exigir que o servidor web do Terminal Service Plus retorne um ou mais cabeçalhos HTTP personalizados além dos padrões.

Este recurso atende a essa necessidade específica.

Configurando um cabeçalho HTTP personalizado

Para adicionar seu próprio cabeçalho HTTP personalizado, você precisa de:

- Crie o arquivo “headers.bin” na pasta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver”
- Adicione os cabeçalhos personalizados separados por nova linha, por exemplo, caso:
header1=X-Frame-Options
- Reinicie o servidor web (AdminTool > Web > Reiniciar Servidores Web) para aplicar as alterações

O servidor do Terminal Service Plus agora responderá a todas as consultas com este cabeçalho HTTP personalizado, além dos padrões.

Páginas HTML e Personalização


Você pode editar as páginas HTML fornecidas com o Notepad ou Notepad++ para personalizar a interface do usuário.

página index.html

O arquivo index.html está localizado no caminho da pasta raiz do Servidor Web.

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

A página Index.html é a página da web padrão. É como uma página de Portal front-end com links para as páginas de conexão que estão localizadas na pasta \www\. Esta página da web pode ser copiada e renomeada para permitir múltiplas configurações e/ou informações de login. Por exemplo, vamos copiar e renomear index.html para index2.html, esta página estará disponível usando esta url. <http://localhost/index2.html>



Cuidado, se você mudar o nome do arquivo “index.html” para “index2.html” e estiver usando o Portal de Aplicações Web, então você deve alterar a seguinte variável neste arquivo: “page_configuration[“applications_portal”] = “index_applications.html” para “index2_applications.html” e depois renomear o arquivo “index_applications.html” para “index_2applications.html”.

O index.html padrão inclui todas as opções possíveis:

- Acesso RemoteApp a aplicativos, conexão fora do Navegador Web
- Conexão usando HTML5 de qualquer dispositivo
- Preferências de impressão local

Você poderá alterar o cabeçalho e o rodapé no recurso de design do portal da Web na seção de preferências do portal da Web na guia Web.

Ao editar a página web index.html, você terá acesso a várias configurações.


```
// ----- Configuração de Acesso ----- var user = ""; // Login a ser
usado ao conectar ao servidor remoto (deixe "" para usar o login digitado nesta página) var pass
= ""; // Senha a ser usada ao conectar ao servidor remoto (deixe "" para usar a
senha digitada nesta página) var domain = ""; // Domínio a ser usado ao
conectar ao servidor remoto (deixe "" para usar o domínio digitado nesta página) var server =
"127.0.0.1"; // Servidor ao qual conectar (deixe "" para usar localhost e/ou o servidor
escolhido nesta página) var port = ""; // Porta para conectar (deixe "" para usar
```

```
localhost e/ou a porta do servidor escolhido nesta página) var lang = "as_browser";           //
Idioma a ser usado var serverhtml5 = "127.0.0.1";           // Servidor ao qual conectar, ao usar o
cliente HTML5 var porthtml5 = "3389";           // Porta para conectar, ao usar o cliente
HTML5 var cmdline = "";           // Texto opcional que será colocado na área de
transferência do servidor uma vez conectado // ----- Fim da Configuração de Acesso
-----
```

Por exemplo, eu definirei demo/Psw como login/senha editando: var user = "Demo"; var pass = "Psw";

Ao fazer isso, as credenciais preenchidas são tornadas visíveis a cada visita ao portal.

Outro arquivo de configuração muito importante é **configurações.js** localizado em C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5:



Este arquivo contém várias configurações para o cliente web HTML5, como desativar som, área de transferência ou permitir a reconexão da sessão se a aba do navegador for fechada.

- Desabilitando a área de transferência:

```
W.clipboard = "sim"; //ou "não"
```

- Desativar o som é feito com esta configuração:

```
W.playsound = false;
```

- Alterando a resolução padrão para dispositivos móveis:

`W.viewportwidth = "1024"` - A altura é calculada pelo navegador.

- Forçando HTTPS para conexão remota

`W.forcealways_ssl = true;`

- Permitir reconexão de sessão quando a aba do navegador é fechada:


`W.send_logoff = false;`

- Adicionando um pop-up de aviso para evitar o fechamento da aba do navegador:


pesquise o parâmetro `W.pageUnloadMessage = ""`.

Eu defini um exemplo de mensagem a ser usado abaixo:

`W.pageUnloadMessage = "Fechar esta aba desconectará sua sessão remota, você tem certeza?";` //Diálogo a ser retornado quando a página for descarregada. //1. Aviso importante, diálogos próprios não são suportados em todos os navegadores. //2. O padrão HTML não distingue entre a atualização da página e a ação de fechar a página, o diálogo aparecerá também na atualização da página.



As configurações gerais para a página da web RemoteApp são armazenadas na pasta do software, em dois arquivos diferentes: **remoteapp.html** e **remoteapp2.js**.



Exemplo de configurações disponíveis em **remoteapp2.js** :

```
// Servidor de Área de Trabalho Remota var remoteapp2_server = ""; var remoteapp2_port = '443';
```

```
// Autenticação do Windows var remoteapp2_user = ""; var remoteapp2_psw = ""; var remoteapp2_domain = "";
```

```
// Parâmetros de Linha de Comando Opcionais var remoteapp2_apppath = "";
```

```
// Modo Seamless/RemoteApp var remoteapp2_wallp = 'verde'; var remoteapp2_seamless = 'desligado'; var remoteapp2_remoteapp = 'ligado';
```

```
// Tela var remoteapp2_color = '32'; var remoteapp2_full = '2'; var remoteapp2_width = ""; var remoteapp2_height = ""; var remoteapp2_scale = '100'; var remoteapp2_smartsizing = '1'; var remoteapp2_dualscreen = 'off'; var remoteapp2_span = 'off';
```

```
// Mapeamento de discos (necessário para impressão) var remoteapp2_disk = '1';
```


```
// Impressão var remoteapp2_printer = 'desligado'; var remoteapp2_preview = 'desligado'; var remoteapp2_default = 'ligado'; var remoteapp2_select = 'desligado';
```

```
// Hardware var remoteapp2_com = '0'; var remoteapp2_smartcard = '0'; var remoteapp2_serial =  
'desligado'; var remoteapp2_usb = 'desligado'; var remoteapp2_sound = 'ligado'; var  
remoteapp2_directx = 'desligado';
```


```
// Diversos var remoteapp2_alttab = '0'; var remoteapp2_firewall = '1'; var remoteapp2_localtb =  
'32'; var remoteapp2_lock = 'desligado'; var remoteapp2_rdp5 = 'desligado'; var  
remoteapp2_reset = 'desligado';
```


HTML5 : Mudando o idioma para Chinês

Você precisa do Windows 7 Enterprise ou Ultimate / Windows 8 Enterprise ou Professional para usar múltiplos idiomas em um sistema. Você pode instalar qualquer idioma no sistema se precisar.




Você poderia publicar um applet de idioma para os usuários mudarem o idioma do sistema operacional da interface do usuário e adicionar o IME (Editor de Método de Entrada).



Os usuários podem alterar o idioma do sistema operacional da interface após o login. (Os usuários precisam sair e entrar novamente para que a alteração tenha efeito após mudar esta configuração)



O usuário deve selecionar o IME chinês primeiro para inserir caracteres chineses.





HTML5 Client: Qual é a diferença entre Websockets e XHR?

Websockets é a conexão persistente que pode ser usada para receber/enviar dados sem ordem sequencial e sem cabeçalho http.

Xhr-polling cria uma nova solicitação com cabeçalho http e aguarda a resposta com cabeçalho http, também em ordem sequencial.

Fazendo isso, o fluxo de dados XHR sempre se parece com isto:

HTTP_HEADER_REQUEST -> HTTP_HEADER_ANSWER HTTP_HEADER_REQUEST -> HTTP_HEADER_ANSWER e assim por diante

também antes que os dados possam ser baixados, eles devem ser solicitados com HTTP_HEADER, portanto seu nome: xhr-polling.

O fluxo de dados do Websockets pode parecer assim:

DADOS_ENVIO_QUADRO DADOS_ENVIO_QUADRO DADOS_RECEBIMENTO_QUADRO
DADOS_ENVIO_QUADRO DADOS_RECEBIMENTO_QUADRO
DADOS_RECEBIMENTO_QUADRO

Além disso, é o envio/recebimento de dados aleatórios sem uma ordem sequencial especial e sem nenhum dado de cabeçalho http.

Isso torna o uso com proxies reversos impossível devido à falta de suporte a Websockets pela maioria dos proxies reversos conhecidos; mas metade do transporte xhr pode funcionar com o proxy reverso Apache.

Veja também: [Cliente HTML5: Navegadores Suportados](#)

Cliente HTML5: resolução de sessão RDP em dispositivos móveis

A resolução de tela comum na maioria dos dispositivos, especialmente em telefones móveis, é 320x480, mas isso obviamente não é suficiente para criar a sessão RDP.

Portanto, a resolução foi predefinida para 800 de largura. A altura da resolução é recalculada pela lógica nativa dos navegadores ocultos. Quanto maior a largura, maior a altura.

- Como exemplo, a resolução padrão é 320x480, agora quando você define a área de visualização para 800, o navegador recalcula o valor para a altura, por exemplo, para 800x904, quando você define a largura para 1280, então é 1280x1160 etc.

A altura e a largura dependem da visualização paisagem/retrato do seu dispositivo, como 800x904 ou 904x800, etc. Cada navegador pode recalcular isso com sua própria lógica para ajustar a tela RDP na área de visualização do seu dispositivo e pode diferir dependendo do navegador, mesmo quando usado no mesmo dispositivo.

Se você definir a altura manualmente, você quebrará a proporção da viewport do seu dispositivo e a sessão RDP final ficará fora da sua visualização, e para alcançar essas áreas você terá que rolar até as posições desejadas.

- Portanto, recomenda-se não definir a altura manualmente, mas deixar o dispositivo escolher automaticamente a altura.

Se você precisar de mais altura, aumente a largura! Ao testar em dispositivos móveis, o bom valor para a largura foi 800. No entanto, você deve prestar atenção: os CPUs na maioria dos telefones móveis geralmente são lentos, portanto, quando você aumenta a altura, isso aumentará a carga do CPU. Em dispositivos tablet, os CPUs são mais rápidos, portanto, é recomendado definir a largura para um valor mais alto, como 1280, e permitir que o dispositivo recalcule o valor da altura.

Porque alguns navegadores como o FireFox mobile não permitem a configuração do viewport após o carregamento da página, este valor foi definido como fixo no arquivo Clients\www\software\html5.html:

Por exemplo, mude para:

para aumentar a largura e ao mesmo tempo a altura recalculada pela lógica interna nativa dos navegadores.

Como segundo exemplo, mudando para:

quebraria a área de visualização e a sessão RDP não caberia na tela.

Cliente HTML5: Parâmetros no endereço URL

Ao usar o cliente HTML5 do Terminal Service Plus para se conectar a um servidor remoto, você pode especificar vários parâmetros no endereço URL para substituir os parâmetros padrão, como:

- login do usuário
- senha do usuário
- programa para executar
- diretório de inicialização para o programa ser executado
- linha de comando para o programa executar

Executar um Aplicativo Específico

Aqui está um exemplo de um endereço URL completo para abrir uma sessão remota para o usuário "demo" com a senha "demo" e iniciando o bloco de notas padrão ao abrir a sessão:

<https://demo.tsplus.net/software/html5.html?user=demo&pwd=demo&program=c:\\windows\\system32\\notepad.exe&startupdir=c:\\windows\\system32&ms=>

Por favor, note que no endereço URL todos os caracteres de barra devem ser repetidos. **4 vezes** .

Você não precisa especificar todos esses parâmetros ao mesmo tempo: os parâmetros não especificados terão seu valor configurado por padrão.

Conectar com Credenciais da Web


Se você quiser usar um [Credencial Web](#) para se conectar, você pode passá-lo em uma URL adicionando um "@" antes do Login da Web.

Aqui está um exemplo de um endereço URL para abrir uma sessão remota com o Painel de Aplicações para Credenciais da Web "1234" com a senha "demo":

<https://demo.tsplus.net/software/html5.html?user=@1234&pwd=demo>

Restringir este uso às Aplicações Padrão dos Usuários

Você pode desativar a Linha de Comando do Aplicativo para usuários acessando o [Avançado](#) —> [Aba de Sessão](#) do AdminTool, clicando duas vezes na configuração “Linha de Comando da Aplicação” e definindo o valor como “Não”.



The image shows a screenshot of the "TSplus - Edit Setting" dialog box. The title bar includes the TSplus logo and the text "TSplus - Edit Setting" with a close button (X). The main content area is titled "Application Command Line". Below this title, there is a "Description:" label followed by a text box containing the text "Application Command Line can be specified on client side." with a vertical scrollbar. Below the description box is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently showing "Yes". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Cliente HTML5: Navegadores Suportados

Se o seu navegador mostrar um aviso vermelho ao iniciar usando o cliente HTML5

Isso significa que seu navegador não suporta Websockets ou seu navegador não suporta Canvas. Navegadores como IE6, IE7, IE8, IE9 não suportam essas tecnologias e precisam do FLASH para emular esses recursos.

Navegadores que suportam Websocket e Canvas

Navegadores	Canvas	Websocket
FireFox	Completo	Versão completa a partir da versão 4
Chrome	Completo	Completo nas versões mais conhecidas em PCs
Ópera	Completo	Completo nas versões mais recentes
IE6	Flash	Flash (emulado e sem suporte a proxy)
	Flash	XHR (com suporte a proxy)
IE7	Flash	Flash (emulado e sem suporte a proxy)
	Flash	XHR (com suporte a proxy)
IE8	Flash	Flash (emulado e sem suporte a proxy)
	Flash	XHR (com suporte a proxy)
IE9	Flash	Flash (emulado e sem suporte a proxy)
	Flash	XHR (com suporte a proxy)
IE10	Completo	Completo
nativo do Android	Completo	XHR
Opera móvel	Completo	Completo nas versões mais recentes
Firefox móvel	Completo	Completo
Safari móvel	Completo	Completo nas versões mais recentes até iOS4, caso contrário emulado via XHR

Veja também: [Qual é a diferença entre websockets e XHR?](#)

Se o seu navegador recarregar automaticamente as páginas para o endereço HTTPS

Isso significa que o transporte Websockets não é suportado. Este é o caso em vários navegadores móveis nativos do Android. Isso se deve ao fato de que o navegador muda automaticamente para o transporte XHR.

Mas como esse transporte ocorre em longas distâncias com o protocolo HTTP, cada solicitação cria uma nova conexão. É muito lento e instável criar novas conexões (até 20 novas conexões por segundo), portanto, para evitar essa instabilidade, o programa é concebido de forma que a página recarregue automaticamente para o endereço HTTPS para forçar a conexão HTTPS.

Fisicamente, você também obtém uma conexão segura, em sua maioria persistente, e muito mais estável em longas distâncias. Assim, a lógica do navegador reutiliza a conexão SSL já estabelecida em vez de criar uma nova conexão como no uso do protocolo HTTP.

Esse comportamento pode ser alterado pela seguinte opção no arquivo setting.js localizado na pasta do programa TSplus sob este caminho: Clients\www\software\html5\settings.js:


```
forcesslforxhr = false;
```

Mas não é absolutamente recomendado desativar o uso de SSL no modo XHR.


Se você não tiver um arquivo chamado “settings.js” na pasta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”, então sua versão do TSplus é mais antiga e esta documentação não se aplica. Por favor, atualize seu sistema primeiro ou entre em contato com o suporte.

Cliente HTML5: Usando a Área de Transferência

A área de transferência pode ser encontrada no menu superior HTML5, com este ícone:



A maioria dos navegadores, exceto os navegadores MSIE mais antigos, não suporta a leitura e escrita direta da área de transferência devido a razões de segurança.



Para copiar o texto da sessão para a área de transferência, use Ctrl+C e para inserir o texto da área de transferência, use Ctrl+V.

Mas preste atenção ao copiar o texto com Ctrl+C, espere um tempo antes de soltar os botões Ctrl+C pressionados, porque se o texto solicitado da área de transferência chegar após você soltar essa combinação de teclas, o texto não será adicionado à área de transferência do seu ambiente. Dessa forma, utiliza um suporte nativo de cópia da área de transferência do navegador iniciado por Ctrl+C.

Alternativamente você pode **use o menu da área de transferência** para copiar de e para inserir o texto na área de transferência da sessão RDP.

Lá você pode apenas inserir o texto na área de transferência da sessão RDP ou adicioná-lo à área de transferência e iniciar automaticamente Ctrl+C na sessão RDP para inserir o texto. O menu da área de transferência pode ser aberto através do menu de ações ou Shift + F11.

- Quando você copia a área de transferência com o mouse dentro de uma sessão RDP, o texto é enviado para o navegador e assim que você sai do foco do navegador, o menu da área de transferência aparece automaticamente para informá-lo de que havia um texto na área de transferência e que você não o adicionou ao seu ambiente de área de transferência.


Para evitar esse comportamento, defina a seguinte linha na pasta Clients, por padrão, o caminho é: C:\Program Files(x86)\tsplus\Clients\www\software\html5\settings.js :

```
openonclipblur = false;
```

Se você não tiver um arquivo chamado "settings.js" na pasta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5", então sua versão do TSplus é mais antiga e esta documentação não se aplica. Por favor, atualize seu sistema primeiro ou entre em contato com o suporte.

Cliente HTML5: Usando Transferência de Arquivos

A transferência de arquivos pode ser feita de várias maneiras no TSplus: desde a versão 12.50, um menu contextual está disponível para baixar arquivos do servidor para o pc local :





Mais informações podem ser encontradas em [esta documentação](#).

Usando o menu superior para transferência de arquivos:



Ao contrário da sessão RDP real, os navegadores não permitem acessar os discos rígidos diretamente, a transferência de arquivos é emulada.


A subpasta do gateway é montada como um dispositivo WebFile na sua sessão RDP. Dentro da sessão RDP, você pode acessá-la pelo Explorer clicando em "WebFile" ou chamando "\\tsclient\WebFile" diretamente.




Existem 3 possibilidades diferentes para transferir um arquivo:

- Do computador local para o servidor:






- Do servidor para o computador local:




- O gerenciador de arquivos que permite transferir arquivos do computador local para o servidor, com um histórico dos arquivos transferidos:





No lado do navegador, os arquivos são exibidos dentro do menu de lista do navegador. Eles podem ser abertos através do menu de ações ou com Shift + F12.

- Quando você copia arquivos com o Explorer para a pasta WebFile, isso aciona automaticamente o evento sobre a criação de um novo arquivo na pasta WebFile e o menu do navegador abre/atualiza automaticamente para mostrar o novo arquivo.



Ao usar uma pasta personalizada, certifique-se de que essa pasta exista nos lados do cliente e do servidor. Você pode definir a pasta de destino de upload/download no tile de preferências do

Portal Web na aba web da Ferramenta de Administração.

Preferences

Default Values

Login:
Password:
Domain:
☒ Show the Domain field
☒ Remember last login

Advanced

Keyboard: as_browser

Access Type

Available Clients:
☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)
☒ RemoteApp (Windows PCs)
Gateway Portal: ☐ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)
☐ My Documents
☐ WebFile folder
☐ Custom folder:

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)
☐ My Documents
☐ WebFile folder
☐ Custom folder:

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files
☐ Use TSplus GUI

Se você quiser evitar esse comportamento, defina a seguinte linha no arquivo setting.js cujo

caminho é por padrão: C:\Program Files (x86)\tsplus\Clients\www\software\html5\settings.js :

```
dropboxonnewfile = 0;
```

Além disso, você pode definir:

```
sharedfolder = "sim";
```

para mostrar a pasta compartilhada e compartilhar seus arquivos com outros usuários (desativado por padrão).

Se você não tiver um arquivo chamado "settings.js" na pasta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5", então sua versão do TSplus é mais antiga e esta documentação não se aplica. Por favor, atualize seu sistema primeiro ou entre em contato com o suporte.

- Por padrão, o explorer é usado para transferir arquivos. Você também pode baixar diretamente seus arquivos do servidor para o cliente marcando a opção "usar GUI TSplus" e copiar qualquer arquivo para a pasta webfile:

Preferences



Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field

☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☐ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☐ Use Explorer to select files

☒ Use TSplus GUI



Help...



Reset



Preview



Save

Cliente HTML5: Usando gestos em dispositivos móveis (Toque)

Usando a área da tela:

1. Toque fácil na tela = movimento do mouse para a posição tocada e clique com o botão esquerdo do mouse
2. Toque duplo rápido na tela = movimento do mouse para a posição tocada e clique duplo com o botão esquerdo do mouse
3. Toque e segure por um segundo na tela = movimento do mouse para a posição tocada e clique com o botão direito do mouse
4. Toque e mova para fora da área do cursor = rolando o quadro da sessão visível (este é o comportamento nativo dos navegadores para rolar, especialmente após o zoom com pinça)
5. Toque na área do cursor e mova = cursor do mouse se movendo apenas
6. Toque duas vezes dentro da área do cursor e mova = botão esquerdo do mouse pressionado e mouse se movendo Útil para mover janelas, mover elementos, redimensionar.
7. Toque duas vezes na tela (fora da área do cursor) e mova o dedo para baixo/cima = rolagem do mouse do meio. Útil para rolar páginas ou visualizar PDFs.
8. Pinch zoom com dois dedos = ampliar o quadro da sessão RDP (este é o comportamento nativo dos navegadores)

Usando a área do mouse pad - funções adicionais no ponto central do mouse pad:

1. Toque fácil no meio = clique com o botão esquerdo do mouse
2. Toque duas vezes no meio = clique duplo do mouse esquerdo
3. Toque e mova no meio = movimento do mouse e movimento do touchpad
4. Toque e segure por um segundo = clique com o botão direito do mouse

Modo de teclado ativado:

1. Toque fácil na tela = foco perdido, teclado desativado (este é o comportamento nativo dos navegadores), mas isso acionará o movimento do mouse e o clique esquerdo do mouse.
2. Toque duplo rápido = movimento do mouse e clique esquerdo do mouse (sem desativar o teclado) Útil para reposicionar o cursor, definir foco em um caractere diferente e permanecer ao mesmo tempo no modo de teclado.
3. +Funções do mouse pad descritas acima


HTML5 Client: Usando dois idiomas

Por padrão, o cliente HTML5 tenta reconhecer o idioma padrão do navegador e, em seguida, usá-lo dentro da sessão RDP. Esse comportamento é controlado pela tag "as_browser". No entanto, você pode encontrar a lista completa de tags de idioma disponíveis em http://seu_servidor /software/language.html sob "Local"

Você tem a opção de definir um idioma fixo. **A:** por cliente diretamente do menu superior HTML5.

	Language	Locale	Value
☐	Portal	as_portal	
☐	Browser	as_browser	
☐	Gateway	as_gateway	
☐	Arabic	ar_ar	1025
☐	Arabic (Algeria)	ar_dz	5121
☐	Assamese	as_as	1101
☐	Azeri (Cyrillic)	az_cy	2092
☐	Azeri (Latin)	az_lt	1068
☐	Belarusian	be_be	1059
☐	Bulgarian	bg_bg	1026
☐	Bengali	bn_bn	1093
☐	Tibetan	bo_bo	1105
☐	Bosnian (Cyrillic)	bs_cy	8218
☐	Bosnian (Latin)	bs_lt	5146
☐	Catalan	ca_ca	1027
☐	Czech	cs_cs	1029
☐		cs_cz	1029
☐	Welsh	cy_gb	1106
☐	Danish	da_da	1030
☐		da_dk	1030
☐	German (Swiss)	de_ch	2055
☐	German	de_de	1031
☐	Divehi	dv_dv	1125
☐	Greek	el_el	1032
☐		el_gr	1032
☐	English (Canada)	en_ca	1105

B:
ou do portal configurando-o na interface do AdminTool, o que será eficaz para todos.



Você deve reiniciar a sessão se definir outro idioma como principal.

Lembre-se: ao usar **cliente HTML5** em um cenário de múltiplos idiomas, certifique-se de que o idioma usado dentro da sessão Web-HTML5-RDP esteja sincronizado com o idioma realmente configurado em seu PC/Laptop/Mac etc. Caso contrário, alguns caracteres que são representados e cruzados em cada mapa de idioma podem produzir caracteres errados ao enviar o código de varredura atual para outro idioma. Isso também significa que, se você mudar o idioma de inglês para alemão dentro da sessão web, então mude-o para alemão no PC/Laptop/Mac também.

HTML5 Client: Como maximizar a janela do navegador

Visão geral

O protocolo RDP não permite redimensionar enquanto conectado sem uma reconexão.

Por favor, note que você terá a melhor experiência possível com o cliente HTML5 do Terminal Service Plus conectando-se com um navegador maximizado .

No entanto, se você quiser forçar a janela do navegador a ser o maior possível, pode tentar “forçar” a janela HTML5 a abrir com o tamanho máximo (mas não como uma janela “maximizada”, devido às limitações de segurança dos navegadores de internet).

Maximizando a janela do navegador

Você terá que modificar o arquivo “Clients\www\software\common.js” localizado no seu diretório Terminal Service Plus. Recomendamos que você use um editor de texto como o Notepad++ (não use Word).

Para ter uma janela do navegador que utilize toda a tela, você precisará modificar a(s) linha(s) com “window.open” nela e adicionar o seguinte texto:

```
screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+ (screen.availWidth-5)+",height="+ (screen.availHeight-(55))
```

Isso permite que IE/Chrome/Firefox/Safari abra a janela com um tamanho de tela (menos a barra do Windows). Infelizmente, não é possível forçar um navegador da web a “maximizar” a janela em um tipo de Windows “tela cheia”.

Abra o arquivo e procure por “window.open(”

Then add the new at the end before the brackets, for example:

```
window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
```

se tornará:

```
window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse,
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+screen.availWidth-5+"",height="+screen.availHeight-(55)));
```

E novamente:

```
tmpwin = window.open(p, '_blank'); //Chrome precisa de _blank
```

se tornará:

```
tmpwin = window.open(p, '_blank',
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+screen.availWidth-5+"",height="+screen.availHeight-(55))); //Chrome precisa de _blank
```

E novamente:

```
success = window.open(p, k);
```

se tornará:

```
success = window.open(p, k,
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+screen.availWidth-5+"",height="+screen.availHeight-(55)));
```

E finalmente :

```
cpwin = window.open("about:blank", n);
```

se tornará:

```
cpwin = window.open("about:blank", n,
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+screen.availWidth-5+"",height="+screen.availHeight-(55)));
```

Uso de Memória do Servidor HTML5

O Servidor HTML5 do Terminal Service Plus é executado em JAVA. Compreender como o JAVA gerencia a memória ajuda a entender o uso de memória do Servidor HTML5 do Terminal Service Plus.

Memória atribuída

Quando o Java é executado, ele tenta alocar 25% da memória física do computador. Essa memória é "atribuída", mas não utilizada diretamente - não é o uso real da memória que se pode ver no Gerenciador de Tarefas do Windows.

plataforma JAVA: 32 bits vs 64 bits

Há uma grande diferença entre essas duas plataformas:

- JAVA 32 bits não pode lidar com mais de 4GB de RAM por definição. Como alocará 25% de toda a memória disponível, alocará no máximo 1GB, assumindo que há 4GB de memória física. Se houver apenas 2GB de memória física, alocará apenas 500MB, etc.
- JAVA 64-bit pode lidar com muito mais do que 4GB (teoricamente até 16 exa bytes), então a memória alocada dependerá apenas da memória física.

gerenciamento de memória JAVA

JAVA é uma "máquina virtual". Isso significa que o JAVA gerencia a memória por conta própria. Uma vez que o JAVA aloca alguma memória, mesmo quando não precisa mais dela, não a devolverá automaticamente ao sistema. Isso é por razões de desempenho, já que alocar e desalocar memória são tarefas que consomem muitos recursos da CPU.

JAVA geralmente aguardará até ter um grande bloco de memória não utilizada antes de devolvê-lo ao sistema. O tamanho desse grande bloco depende diretamente do tamanho da memória física do computador. Quanto mais memória física em um computador, mais memória é alocada pelo JAVA.

Uso de Memória do Servidor HTML5 do Terminal Service Plus

Todos esses detalhes técnicos são a razão pela qual se pode abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows e pensar que o TSplus HTML5 Server usa muita memória, ou que o JAVA de 32 bits usa menos memória do que o JAVA de 64 bits.

Na verdade, a memória realmente utilizada pelo TSplus HTML5 Server está diretamente relacionada ao número de sessões HTML5 abertas. Quanto mais memória disponível no computador, mais sessões HTML5 você pode abrir.

Uso de Memória da Sessão HTML5

A memória utilizada por uma sessão HTML5 depende das atividades do usuário (aplicativos e programas utilizados, Word/Excel versus programas que exigem mais recursos gráficos) e do método de conectividade estabelecido entre o servidor HTML5 do Terminal Service Plus e o computador cliente.

No caso de uso geral, uma sessão HTML5 usará 30 MB de memória (uso padrão, conectividade de websockets binários). No pior cenário, uma sessão usará até 100 MB de memória (uso intensivo, conectividade de fallback “XHR” para navegadores mais antigos).

Certificados e processo de certificação

1. Processo de Certificação

Os certificados são entregues pelas Autoridades Certificadoras (CA). Este é um processo de 3 etapas.

- a. A geração de um Par de Chaves ou Chave Privada em RSA padrão de 2048 bits. Esta chave será usada para gerar um Pedido de CA com base nela.
- b. A solicitação de CA gerada é transmitida para a CA. Ela contém todas as informações necessárias para que o provedor entregue um certificado (código de 2 letras do nome do país, nome completo do estado ou província, nome da localidade, nome da organização, por exemplo, Empresa, nome da unidade organizacional, por exemplo, Seção, endereço de e-mail válido e Nome Comum (CN), por exemplo, MyDomainName.com).
- c. A autoridade certificadora verifica as informações que você transmitiu e retorna o certificado, e eventualmente também os certificados intermediários que são necessários para acessar seu certificado. O certificado também contém a Resposta CA (a Chave Privada validada). Uma vez que você tenha o certificado, a resposta CA, seu par de chaves (chave privada) e os certificados intermediários, eles devem ser importados no armazenamento de chaves gerenciado pelo Terminal Service Plus.

2. Os Certificados

A entrega geralmente contém vários arquivos. Cada arquivo é um certificado. Como mencionado anteriormente, a autoridade entrega o certificado do seu nome de domínio e os certificados intermediários que são obrigatórios para acessar o seu certificado.

O formato de arquivo comum é .cer ou .crt. Essas extensões são reconhecidas pelo sistema operacional, que associa o ícone do certificado.

Organize ▾ Include in library ▾ Share with ▾ New folder			
	Name	Date modified	Type ^
Computer			
Local Disk (C:)			
My Web Sites on MSN			
Network			
	cert.js	30/03/2015 20:08	JKS File
	portede	23/07/2012 02:26	PNG image
	AddTrustExternalCARoot	30/05/2000 10:48	Security Certificate
	COMODORSAAddTrustCA	30/05/2000 10:48	Security Certificate
	COMODORSADomainValidationSecureServerCA	12/02/2014 00:00	Security Certificate
	MyDomainName	29/03/2015 00:00	Security Certificate

No nosso exemplo acima, recebemos 4 arquivos (.crt). O primeiro, o segundo e o terceiro são certificados intermediários (CARoot, TrustCA, DomainValidationCA). O quarto é o nosso Certificado que certifica o nosso nome de domínio MyDomainName.crt. Todos eles devem ser instalados juntos.

Para uma melhor compreensão de como proceder, vamos examinar os certificados.

3. Propriedades dos Certificados

As propriedades do certificado CA Root mostram seu caminho. Cada certificado tem um caminho desde a raiz até o certificado do seu nome de domínio.

General Details Certification Path

**Certificate Information****This certificate is intended for the following purpose(s):**


- Ensures the identity of a remote computer
- Proves your identity to a remote computer
- Protects e-mail messages
- Ensures software came from software publisher
- Protects software from alteration after publication
- Allows data to be signed with the current time

**Issued to:** COMODO RSA Certification Authority**Issued by:** AddTrust External CA Root**Valid from** 30/ 05/ 2000 **to** 30/ 05/ 2020

Issuer Statement

Learn more about [certificates](#)

OK



Certificate



General

Details

Certification Path



Certificate Information

This certificate is intended for the following purpose(s):

- Ensures the identity of a remote computer
- Proves your identity to a remote computer
-  2.7
-  2.1

* Refer to the certification authority's statement for details.

Issued to: www..com

Issued by: COMODO RSA Domain Validation Secure Server
CA


Valid from 29/ 03/ 2015 **to** 29/ 03/ 2016

Install Certificate...

Issuer Statement

Learn more about [certificates](#)


OK



As propriedades do nosso certificado mostram todas as informações gerais sobre o certificado (finalidades, endereços, emitido para CN), emitido por e validade. O que é importante notar é o caminho de certificação. Ele inclui todo o caminho necessário para acessar nosso certificado. Ele exibe todos os certificados intermediários que estão incluídos dentro do nosso.

Este é um processo simples. Você deve importar todo este caminho de certificação, além do Par de Chaves no arquivo de armazenamento de chaves do Terminal Service Plus.

Use o gerenciador de certificados do Windows para importar o par de chaves e todos os certificados no keystore do Windows, conforme descrito no processo de Certificados e Certificação (tornando o par de chaves exportável ao importar!) e, em seguida, exporte essa chave de volta do keystore do Windows marcando a opção "Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível". Para o formato, escolha, por exemplo, *.p12. Agora crie um novo keystore no formato JKS no Portecle e vá para Ferramentas > Importar Par de Chaves e importe esse arquivo *.p12.



4. Aviso importante sobre o Par de Chaves (Chave Privada)

A chave par é a chave RSA de 2048 bits gerada para a solicitação de CA do certificado. Ela foi gerada no complemento Portecle que fornecemos, ou com outro gerador disponível como openssl, IIS, sites online ou aplicativos do provedor de CA.

Você deve manter esta Chave Privada. É um formato de arquivo de texto simples não seguro .pem ou um formato seguro .p12 ou .pfx. A Chave Privada gerada é obrigatória para poder gerar os certificados corretamente.

[Voltar para o Resumo do Tutorial de HTTPS, SSL e Certificados](#)

Como fazer um pedido de CA e obter um certificado

Como lembrete, aqui está o processo de certificação explicado. Este processo pode ser realizado tanto no complemento Portecle que fornecemos, quanto com outro gerador disponível, como openssl, IIS, sites online ou aplicativos de provedores de CA.

1. Lembrete - Processo de certificação

Os certificados são entregues pelas Autoridades Certificadoras (CA). Este é um processo de 3 etapas.

a) A geração de um Par de Chaves ou Chave Privada em RSA padrão de 2048 bits. Esta chave será usada para gerar um Pedido de CA com base nela.

b) A solicitação de CA gerada é transmitida para a CA. Ela contém todas as informações necessárias para o provedor entregar um certificado (código de 2 letras do nome do país, nome completo do estado ou província, nome da localidade, nome da organização, por exemplo, Empresa, nome da unidade organizacional, por exemplo, Seção, endereço de e-mail válido e Nome Comum (CN), por exemplo, MyDomainName.com).

O trabalho principal consiste em criar a Solicitação que irá corretamente solicitar um formulário pedindo todas as informações listadas acima.

c) A autoridade certificadora verifica as informações que você transmitiu e retorna o certificado, e eventualmente também os Certificados intermediários que são necessários para acessar seu certificado. O certificado também contém a Resposta da CA (a Chave Privada validada). Uma vez que você tenha o certificado, a resposta da CA, seu par de chaves (chave privada) e os certificados intermediários, eles devem ser importados no keystore gerenciado pelo Terminal Service Plus.


2. Como gerar um CSR (Pedido de Assinatura de Certificado)

Neste tutorial, aprenderemos como instalar um certificado no Servidor Web do Terminal Service

Plus, proporcionando aos usuários a segurança do HTTPS, criptografia SSL de 2048 e certificação de nome de domínio. Para receber um Certificado SSL, recomendamos que você o compre de um fornecedor confiável como GoDaddy ou DigiCert. Por favor, siga este procedimento para solicitar e instalar seu SSL no TSplus Gateway / Server.

Para criar um CSR com a Ferramenta DigiCert, siga os passos abaixo:

1. No seu Windows Server, baixe e salve o [Utilitário de Certificado DigiCert para Windows](#) executável (**DigiCertUtil.exe**).
2. Execute o Utilitário de Certificado DigiCert para Windows (clique duas vezes **DigiCertUtil**).
3. No In the **DigiCert Certificate Utility for Windows©** clique **SSL** (cadeado dourado), e depois clique **Criar CSR** .



4. No **Criar CSR** página, forneça as seguintes informações abaixo e clique **Gerar** :

Tipo de Certificado Selecionar **SSL** . **Nome Comum** Digite o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) (por exemplo, [www.example.com](#)). **Nomes Alternativos de Assunto** Se você está solicitando um Certificado Multi-Domínio (SAN), insira quaisquer SANs que você deseja incluir (por exemplo, [www.example.com](#) , [www.example2.com](#) e, e [www.example3.net](#)). **Organização** Digite o nome legalmente registrado da sua empresa (por exemplo, YourCompany, Inc.). **Departamento** (Optional) Se você quiser, insira o nome do seu departamento dentro da organização ou pode simplesmente deixar a caixa em branco. **Cidade** Digite a cidade onde sua empresa está legalmente localizada. **Estado** Use a lista suspensa para selecionar o estado onde sua empresa está legalmente localizada. **Nota** Se a sua

empresa estiver localizada fora dos EUA, você pode digitar o nome aplicável na caixa. **País** Use a lista suspensa para selecionar o país onde sua empresa está legalmente localizada. **Tamanho da Chave** Na lista suspensa, selecione **2048** (a menos que você tenha um motivo específico para usar um comprimento de bit maior). **Fornecedor** Na lista suspensa, selecione **Provedor Criptográfico Microsoft RSA SChannel** (a menos que você tenha um provedor criptográfico específico).

6. No

Utilitário de Certificado DigiCert para Windows© - Criar página CSR


, faça uma das seguintes opções e depois clique

Fechar

:

Clique em Copiar CSR Copia o conteúdo do certificado para a área de transferência. Use esta opção se você estiver pronto para colar o CSR no formulário de pedido da DigiCert. **Nota** Porque o Utilitário de Certificado DigiCert não armazena CSRs, recomendamos que você cole o CSR em um editor de texto (como o Bloco de Notas) ao usar esta opção. Se você fechar a página do CSR e acidentalmente sobrescrever o conteúdo da área de transferência sem fazer isso, precisará gerar um novo CSR.


Clique **Salvar em Arquivo** Salva o CSR como um arquivo .txt no Windows Server 2012. (Recomendamos usar esta opção.)



7.
Use um editor de texto (como o Bloco de Notas) para abrir o arquivo. Em seguida, copie o texto, incluindo o **-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----** e **-----FIM DO NOVO PEDIDO DE CERTIFICADO-----** tags, e cole-o no formulário de pedido da DigiCert.
8.
Após receber seu Certificado SSL da DigiCert, você pode usar o Utilitário de Certificado DigiCert para Windows para instalá-lo.

3. Como eu gero o que preciso para TSplus?

1. Abra o Aplicativo DigiCert a) clique em SSL b) Importe seu SSL Agora você verá que o certificado que você instalou está destacado.



Na parte inferior da interface gráfica, você verá o botão "Exportar Certificado", clique nele.



Certifique-se de que "Sim, exportar a chave privada e o arquivo pfx / Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível" estejam marcados.

Em seguida, salve o arquivo na pasta com os certificados que você descompactou.


Você DEVE USAR A SENHA 'secret'.

4. Como instalo os certificados no Servidor Web TSplus?

1. Copie o arquivo descompactado que agora contém os arquivos .pfx e crt para o TSplus Server Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver
2. Faça uma cópia do cert.jks
3. Do Console de Administração do TSplus / Web / HTTPS / Kit de Ferramentas de Certificado HTTPS / Arquivo / Abrir Arquivo de Keystore "cert.jks" Senha é secreta Exclua o Par de Chaves de Importação das Ferramentas jwts (você o encontrará na pasta que acabou de copiar) Quando solicitado pelo nome do Alias, deve ser

jwts e a senha **segredo**

Ferramentas Importar Certificado Confiável e importar o crt que você tem na pasta. Feche a ferramenta e certifique-se de que o cert.jks está salvo com a senha secreta. TSplus Admin Console / Web e reinicie os serviços. Você agora completou o procedimento do Certificado SSL.




[Voltar para o Resumo do Tutorial de HTTPS, SSL e Certificados](#)

Solução de problemas

1. Eu recebi apenas um arquivo (.crt ou cer) que contém o Certificado MydomainName.com

Olhe o caminho nas propriedades do certificado. Se o seu certificado estiver na raiz, então você não tem nenhum certificado intermediário. Você deve apenas importar o .cer ou crt que recebeu.

Se o caminho contiver outros certificados intermediários, então eles serão necessários. Você pode exportar esses certificados incluídos nos seus e criar um arquivo por certificado.



Você pode exportar cada certificado listado no caminho e obter um arquivo por certificado.

Clique duas vezes no certificado que você deseja exportar. Em seguida, vá para Detalhes / Copiar para arquivo.




Welcome to the Certificate Export Wizard

This wizard helps you copy certificates, certificate trust lists and certificate revocation lists from a certificate store to your disk.

A certificate, which is issued by a certification authority, is a confirmation of your identity and contains information used to protect data or to establish secure network connections. A certificate store is the system area where certificates are kept.

To continue, click Next.

[< Back](#)[Next >](#)[Cancel](#)



Clique em próximo. Os valores padrão estão ok. Clique em próximo até que você precise dar um nome. Confirme sua exportação. O resultado é um arquivo .cer contendo apenas o certificado exportado. Repita esta exportação para cada nível do caminho.

2. Minha chave privada é .pem. Não consigo importar minha chave privada no Portecle.

Você pode converter seu .pem para o formato pfx com ferramentas ou sites online. Por exemplo, neste site: <https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html>

Você deve ter sua Chave Privada e seu certificado (por exemplo, MyDomainName.com)

Navegue para selecionar o certificado a ser convertido e a Chave Privada que o acompanha. O tipo de certificado atual é PEM. O tipo para o qual você deseja converter é PFX (PKCS#12). Como .pfx é um formato seguro, você deve inserir uma senha. Você pode escolher o que quiser, mas, pelo menos, terá que defini-la como 'secreto'. Portanto, você deve inserir a senha 'secreto'.

O resultado é um formato .pfx que você poderá importar no Portecle. Como vimos na seção de instalação, esta Chave Privada importada no Portecle deve receber uma Resposta CA. Veja a seção Instalação / Resposta CA para mais informações.

SSL Converter

Use this **SSL Converter** to convert SSL certificates to and from different formats such as **pem**, **der**, **p7b**, and **pfx**. Different platforms and devices require SSL certificates to be converted to different formats. For example, a Windows server exports and imports .pfx files while an Apache server uses individual PEM (.crt, .cer) files. To use the SSL Converter, just select your certificate file and its current type (it will try to detect the type from the file extension) and then select what type you want to convert the certificate to and click **Convert Certificate**. For more information about the different [SSL certificate](#) types and how you can convert certificates on your computer using OpenSSL, see below.

Certificate File to Convert: MyDomainName_com.crt

Private Key File: private key.pem


Chain Certificate File (optional): No file selected.

Chain Certificate File 2 (optional): No file selected.

Type of Current Certificate: Detected type from file extension

Type To Convert To:

PFX Password:




 Your private key is intended to remain on the server. While we try to make this process as secure as possible by using SSL to encrypt the key when it is sent to the server,

Convert Certificate

3. Erros HTTPS

Erro SSL sem sobreposições de cifra.



A Chave Privada ou o Par de Chaves não foi importado no cert.jks ou é inválido. Outros tipos de erros apresentam a mesma tela com outro código de erro. Dê uma olhada neste código de erro. Ele diz respeito ao certificado e algo relacionado a ele que está errado. Geralmente, isso ocorre porque um dos campos do certificado não é válido ou está em branco. Verifique as Propriedades e o Pedido do seu certificado. Verifique se todos os campos estão corretos. Consulte a seção sobre como fazer um Pedido para mais informações.

4. Aviso sobre o Terminal Service Plus e o servidor web Microsoft IIS

Por favor, consulte [nossa documentação sobre o uso do IIS com Terminal Service Plus](#)

No entanto, aqui estão algumas informações importantes sobre o IIS e os certificados:

Ao usar o IIS, o certificado deve ser instalado no keystore cert.jks. Isso deve ser feito da mesma forma que se estivéssemos usando o Terminal Service Plus Web Server, e conforme descrito no capítulo anterior.

Não vincule a porta 443 HTTPS no IIS, pois este é o servidor Web do Terminal Service Plus que lida com o protocolo HTTPS, o certificado e sua criptografia. Nenhum vínculo deve ser criado na porta 443. Portanto, o IIS deve ter apenas a porta 81 vinculada.

Estamos livres para usar a Ferramenta de Solicitação do IIS para criar a Chave Privada e a Solicitação CA. É simples exportar a Chave Privada do IIS (IIS/Site Padrão/Certificados) no formato .pfx e importá-la no cert.jks, conforme descrito no capítulo anterior.

[Voltar para o Resumo do Tutorial de HTTPS, SSL e Certificados](#)

Tutorial de HTTPS e Certificados SSL

Recursos HTTPS e SSL do Terminal Service Plus

O Servidor Web incluído com o Terminal Service Plus pode gerenciar o protocolo HTTPS, criptografia SSL com certificado autoassinado ou certificado CA fornecido por uma Autoridade Certificadora (CA).

O protocolo HTTPS criptografa a comunicação entre o cliente e o servidor.

O certificado único, gerado a partir de uma chave RSA de 2048 Bits, inclui a chave de criptografia e a certificação do Servidor ou do Nome de Domínio ao qual o usuário está conectado.

O usuário é informado de que a comunicação é criptografada e o nome do Servidor ou Domínio é certificado por uma Autoridade Certificadora. Essa informação aparece na barra de endereços do navegador, como um cadeado verde.



You are connected to
godaddy.com
which is run by
GoDaddy.com, LLC
Scottsdale
Arizona, US
Verified by: GoDaddy.com, Inc.



The connection to this website is secure.

Neste tutorial, aprenderemos como instalar um certificado no Servidor Web do Terminal Service Plus, proporcionando aos usuários a segurança do HTTPS, criptografia SSL de 2048 e certificação de nome de domínio.

Para receber um Certificado SSL, recomendamos que você o compre de um fornecedor confiável, pois [GoDaddy](#) ou [DigiCert](#) .

Por favor, siga este procedimento para solicitar e instalar seu SSL no TSplus Gateway / Server.


Conteúdo do Tutorial

1.
[Certificados e processo de certificação](#)
 1.
Processo de Certificação
 2.
Os Certificados
 3.
Propriedades dos Certificados
 4.
Aviso importante sobre o Par de Chaves (Chave Privada)
2.
[Como fazer um pedido de CA e obter um certificado](#)
 1. Lembrete - Processo de certificação
 2. Como gerar um CSR (Pedido de Assinatura de Certificado)
 3. Como obter um Certificado SSL
 4. Como eu gero o que preciso para TSplus?
3.
[Solução de problemas](#)
 1.
Recebi apenas um arquivo (.crt ou cer) que contém o Certificado MydomainName.com
 2.
Minha chave privada é .pem. Não consigo importar minha chave privada no Portecle.
 3.
Erros HTTPS
 4.
Aviso sobre o Terminal Service Plus e o servidor web Microsoft IIS

Nota Você pode usar isso [Ferramenta de Teste de Servidor SSL](#) para validar a boa qualidade de um portal web em HTTPS.

Como identificar sua Edição TSplus

Na guia de Licença sob o Número de Série, você pode ver o tipo de Licença que adquiriu, bem como o seu número de usuários ao lado do número de conexões:



TSplus uniu as licenças antigas em uma só para obter mais clareza. As edições de Sistema e Impressora foram migradas para **Desktop Edition**.

O **Desktop Edition** tem os recursos básicos:

- TSplus Administrator Tool (AdminTool),
- Suporte a conexões simultâneas,
-

Controle de Aplicativos por usuário e/ou por grupos,

- TSplus Remote Taskbar e/ou TSplus Floating Panel,
- Acesso ao Desktop Remoto,
- TSplus Portable Client Generator,
- Clientes de RemoteApp e conexão sem costura,
- Totalmente compatível com o protocolo RDP,
- Suporte a tela dupla, som bidirecional, RemoteFX quando compatível com a versão do Windows,
- Suporte para conexão local e remota,
- Suporte a usuários de Workgroup e Active Directory,
- Redirecionamento de dispositivo/disco.
- Virtual Printer, permite que você imprima de qualquer local, sem precisar instalar nenhum driver específico e permite a redireção de impressoras.

O **Edição Móvel** habilita você (além de todos os recursos das edições de Sistema e Impressora) a:

- Conecte-se de qualquer navegador da web com o TSplus HTTP Web Server,
- Conexão totalmente segura de qualquer navegador da web com o servidor web HTTPS TSplus e servidor SSH,
- Páginas HTML incluem clientes de acesso web Windows e HTML5,


- Conecte-se facilmente a partir de dispositivos iPhone/iPad e Android, também com o [TSplus Mobile App](#) ,
- Personalize a página da web de login com o fácil de usar Toolkit de Webmaster do TSplus,
- Com o Portal de Aplicações Web TSplus, os usuários podem acessar sua lista de aplicativos dentro de seu navegador da web,
- Em vez de Credenciais do Windows, as Credenciais da Web do TSplus permitem que os usuários se conectem apenas com um e-mail ou um código PIN.
- Universal Printer permite que você imprima de qualquer local, sem precisar instalar nenhum driver de impressora específico,

○ **Enterprise Edition** inclui todos os recursos anteriores mais estes:

- Suporte a um número ilimitado de servidores dentro de cada Fazenda TSplus (requer uma licença por servidor),
- Milhares de usuários trabalhando simultaneamente em uma arquitetura escalável com balanceamento de carga,
- Portal Único da Empresa para acessar todos os seus servidores TSplus,
- Capacidade de atribuir um ou vários Servidores de Aplicação a usuários ou grupos de usuários,
- Suporte de Balanceamento de Carga e Failover incluído.
- A possibilidade de adicionar uma camada extra de segurança com o [TSplus 2FA Add-On](#) .

Instalação do Terminal Service Plus


Executar [Programa de configuração do Terminal Service Plus](#) e então siga os passos de instalação .




Você pode então selecionar duas opções personalizadas marcando as caixas correspondentes:

- Use configurações de proxy personalizadas.
- Apenas baixe a configuração, que não instala TSplus.


Clique em próximo.




Clique em "Eu aceito o acordo".




Os servidores web estão ouvindo nas portas 80 e 443 por padrão. Recomendamos que você aceite nossas configurações de instalação padrão do TSplus. De acordo com nossa experiência, a maioria dos problemas de produção se deve a recursos de segurança do Windows. Você ainda pode modificar essas portas se desejar durante a instalação ou a qualquer momento no [Gerenciamento de Servidor Web Integrado do AdminTool](#). Apenas certifique-se de que as portas definidas estão disponíveis e que o Java está instalado no servidor.



A barra de progresso aparece e permite que você acompanhe o andamento do processo:




- Desde a versão 11.40 do TSplus, você terá a opção de instalar [TSplus Advanced Security](#) , nosso poderoso Add-On de Segurança, em sua versão de teste Ultimate (Todos os recursos de Segurança gratuitos para uso por 2 semanas) para o seu sistema TSplus:



Para mais informações sobre este produto, consulte as páginas sobre TSplus Advanced Security. [documentação](#) .

Então, o logotipo do TSplus aparece e uma janela informa você sobre a conclusão da instalação.



Para usar TSplus, você deve reiniciar seu sistema. O período de teste oferece um produto completo por 15 dias e 5 usuários simultâneos.

Recurso de Balanceamento de Carga


Pré-requisitos

Usando este recurso, você poderá gerenciar um ambiente com balanceamento de carga.

Isso significa que a carga de todos os seus usuários será distribuída entre seus servidores. A carga de trabalho será compartilhada entre todos os servidores da sua fazenda.

O Balanceamento de Carga permite usar um número ilimitado de servidores com balanceamento de carga e está disponível com a edição Enterprise (uma licença válida por servidor). Essa capacidade muito poderosa e avançada deve ser utilizada quando um grande número de usuários/servidores precisa ser implantado.

Atenção: O Balanceamento de Carga não é compatível com o Recurso Gateway (permitindo que você atribua servidores a usuários/grupos, veja [esta documentação](#) para mais informações.)



Normalmente, recomendamos usar um servidor para 50 usuários simultâneos. Para aplicativos comerciais padrão escritos em VB, C, C++, Delphi ou Uniface, você pode chegar a 100 usuários simultâneos, especialmente se decidir usar XP 64 bits, que, de acordo com nossa experiência, supera a maioria dos sistemas operacionais fornecidos pela Microsoft. XP ou Windows 7 são sistemas operacionais muito mais estáveis. Para W7, recomendamos usar a versão de 64 bits.


Clientes Gerados e Acesso Web

Existem três maneiras de se conectar a um cluster com balanceamento de carga:

- Usando um **Cliente Gerado** programa executável, criado pelo [Gerador de Cliente Portátil](#))
- Usando um **Acesso ao Portal Web** ativando-o na janela de Preferências do Portal Web.
- Com o [TSplus App](#) do seu dispositivo móvel.


Janela Principal de Balanceamento de Carga

O Gerenciador de Balanceamento de Carga pode ser encontrado na guia Fazenda do AdminTool:



A janela principal permite que você configure o balanceamento de carga. Ela lista todos os servidores em sua fazenda de servidores com balanceamento de carga e permite que você adicione um novo servidor (clicando no botão “Adicionar um novo servidor”) ou exiba um servidor existente (clicando nele). Também permite que você ative, desative e configure o balanceamento de carga (mais sobre isso abaixo).

Clique nos botões da imagem abaixo para acessar as informações correspondentes:




Habilitando/Desabilitando Balanceamento de Carga

No topo da janela de Balanceamento de Carga, você verá um grande botão:

- Este botão exibe o estado atual do Balanceamento de Carga.
- Se você clicar nele, ele ativará ou desativará o balanceamento de carga dependendo de seu estado atual.


Aqui está o botão quando o Balanceamento de Carga está **Desativado**. Um clique nele o ativará e desativará o [Atribuição de Usuários/Servidores](#).



Aqui está o botão quando o Balanceamento de Carga está

Ativado

Um clique nele desativará e ativará o



Como o Balanceamento de Carga escolhe um servidor?


Quando o balanceamento de carga está ativado, o usuário será enviado para o servidor menos carregado no momento de sua conexão.

Configurando a Computação das Cargas dos Servidores

Para determinar qual é o servidor menos carregado, a carga de cada servidor é calculada usando uma média ponderada entre vários indicadores de desempenho:

- número de usuários conectados
- uso do processador
- uso de memória
- uso de disco

Você pode modificar o peso (importância) desses indicadores usando os seguintes deslizadores:



Usando esses deslizadores, você poderá ajustar o Balanceamento de Carga e otimizá-lo de acordo com suas próprias necessidades. Por exemplo, se seus usuários lançarem um aplicativo de negócios com grandes requisitos de memória, pode ser uma boa ideia aumentar o impacto da RAM no cálculo da carga usando o deslizante "Memória".

Você também pode redefinir esses valores clicando no botão "Voltar para as Configurações Padrão".

Como é calculada a carga do servidor?

A carga de cada servidor é calculada quando necessário para decidir a qual servidor o usuário

deve ser enviado.

Para este cálculo, usamos um **média ponderada** entre 4 métricas de hardware.

Os 4 deslizadores permitem que você atribua mais (ou menos) peso a cada uma dessas métricas, que são:

- Usuários: número de usuários conectados
- CPU: porcentagem do tempo de processador não ocioso
- Memória: porcentagem de memória utilizada
- I/O: porcentagem do tempo de disco não ocioso

Por exemplo, se você colocar o controle deslizante de "Memória" do lado direito e todos os outros controles deslizantes do lado esquerdo, a carga de cada servidor será calculada usando quase apenas a porcentagem de memória utilizada - e seus usuários serão enviados para o servidor com a maior memória disponível.

- Quando um controle deslizante está completamente à esquerda, o peso utilizado no cálculo de carga será 1.
- Quando um controle deslizante está completamente à direita, o peso utilizado no cálculo de carga será 100.

Além disso, a carga de um determinado servidor depende da razão [recursos utilizados / recursos totais]; portanto, se um servidor A é duas vezes mais poderoso que um servidor B, o dobro de usuários deve ser enviado para o servidor A do que para o servidor B (todas as outras coisas sendo iguais).

Adicionando um novo Servidor

Para adicionar um novo servidor, basta clicar no botão "Adicionar um novo Servidor". A seguinte janela será exibida:

Add a new Server

Display Name:

Server Address: :// :

Please use your server's web server protocol, IP and port.

RDP Port: ☒ Same as web ☐ Specific:


☒ Server is Enabled

- O "Nome de Exibição" é o título que será mostrado aos seus usuários na página HTML de Acesso Web. Ele deve ser mais amigável ao usuário do que um valor técnico (como um IP), por exemplo, "Servidor dos EUA" ou "Zona Azul".

- O endereço do servidor é acessível com as portas http ou https.
- Ao usar o balanceamento de carga, a "Porta RDP" não será utilizada. Ela é usada apenas ao conectar-se usando um Cliente Gerado. Aconselhamos que você mantenha a configuração padrão ("Mesma que a web").
- Você também tem a possibilidade de habilitar ou desabilitar o servidor.


Balance de carga apenas nos servidores atribuídos ao usuário

O balanceamento de carga também pode ser feito diretamente no servidor atribuído ao usuário usando a caixa de seleção "Balancear nos servidores atribuídos ao usuário". Como resultado, você poderá balancear a carga apenas nos servidores do departamento de contabilidade para usuários contadores, uma vez que esses servidores específicos tenham sido atribuídos aos usuários contadores.



Editando um Servidor Existente

Para modificar um servidor existente, basta clicar no botão "Editar" do servidor que você deseja atualizar. A seguinte janela será exibida:



A barra de progresso mostra a carga atual do servidor. Ela também confirma que o servidor está bem configurado e pode ser contatado pelo Gateway.

Balance de Carga usando um Cliente de Conexão

Você não está usando o papel de Proxy Reverso do Gateway (caso padrão)

Este é o caso padrão se você acabou de instalar o Terminal Service Plus. Neste caso, se **você quer gerar um Cliente de Conexão para se conectar a um servidor de Aplicação específico** , então:

- Não marque a caixa "Usar Balanceamento de Carga" na guia Portal do Gateway do Gerador de Cliente de Conexão,

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☐ Use Load-Balancing Gateway Web port number 80

When "Use Load-Balancing" is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect

Create Client

Use o endereço IP público ou o nome do host do seu Servidor de Aplicação diretamente no campo "Servidor".

No entanto, se **você quer gerar um Ciente de Conexão para se conectar ao servidor menos carregado** e use Balanceamento de Carga, então:

- Marque a caixa "Usar Balanceamento de Carga" no Gerador de Cliente de Conexão,

The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window with the 'Load-Balancing' tab selected. The 'Enable Load-Balancing ?' section is highlighted with a red rectangle, showing the 'Use Load-Balancing' checkbox checked and the 'Gateway Web port number' set to 80. Below this, explanatory text states that checking the box enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm, and advises reading documentation before using this feature. At the bottom, the 'Client location' is set to 'C:\Users\Admin\Desktop' and the 'Client name' is 'john.connect'. A 'Create Client' button is visible on the right.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☒ Use Load-Balancing Gateway Web port number 80

When 'Use Load-Balancing' is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect

Create Client

Use o endereço IP público ou o nome do host do seu Servidor Gateway diretamente no campo "Servidor".

Você está usando o papel de Proxy Reverso do Gateway ("/~~" na URL)

Ver [esta página](#) .

Ativando o Balanceamento de Carga para o acesso ao Portal Gateway

Ativar o Balanceamento de Carga é muito fácil. Leva apenas três etapas:

- 1. Gere uma página de Acesso Web com a opção "Gerar uma Página Web com Portal Gateway habilitado" marcada, clicando no bloco Preferências do Portal Web da aba Web:

TSplus - Administration Console

TSPLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PRINTER

WEB

Web Portal

HTTPS

Web Server

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

Web Portal Design

Web Portal Preferences

Applications Portal

Web Credentials

RemoteApp Client

HTML5 Client

HTML5 Top Menu

Preferences

Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☒ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)☐ My Documents☐ WebFile folder☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)☐ My Documents☐ WebFile folder☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files☐ Use TSplus GUI

 Help...

 Reset

 Preview

 Save

- 2. Ative o Balanceamento de Carga clicando no botão “Ativar/Desativar Balanceamento de Carga” (no Gerenciador de Balanceamento de Carga, localizado na guia Fazenda do AdminTool):



HOME



APPLICATIONS



PRINTER



WEB



FARM

Manage

Reverse-Proxy

Load Balancing

Assigned Servers



SESSIONS



SYSTEM TOOLS



ADVANCED



ADD-ONS




LICENSE

Enable/Disable Load Balancing



Load Balancing is Enabled

- 3. Abra um navegador e navegue até a página de Acesso Web que você gerou na etapa 1 (por padrão: <http://localhost/index.html>). Após digitar um login, você verá que **a página de Acesso Web escolhe o servidor menos carregado da sua fazenda** :



Ativando o recurso de sessão fixa

Independentemente do seu método de conexão, você sempre poderá ativar o recurso de sessão fixa clicando no botão direito da janela de balanceamento de carga:

Enable/Disable Sticky Sessions



Sticky Sessions are Enabled

Ele permitirá que você reconecte a uma sessão desconectada em vez de abrir uma nova sessão em um servidor diferente.


Como montar uma unidade lógica dentro de uma sessão TSplus

Este tutorial abordará os seguintes aspectos:


- Como implantar um script de logon e ter múltiplos cenários de scripts de logon.
- Montando uma pasta específica dentro de uma sessão do lado do cliente ou do servidor.

Se você deseja publicar uma pasta em uma unidade virtual lógica para seus usuários, basta seguir este procedimento:

Antes de criar o script, abra o explorador de arquivos e clique em "Opções de pasta e pesquisa".



Em seguida, clique na guia de visualização e desmarque a caixa "Ocultar extensões para tipos conhecidos":




Crie um documento de texto e modifique a extensão nomeando-o como “logon.bat”:




Dentro do arquivo, insira por exemplo este comando para publicar a pasta Folder.exe:

```
subst Y: \\tsclient\C\Users%USERNAME%\Documents
```




Em seguida, no menu iniciar, digite gpedit.msc na barra de tarefas de pesquisa. Vamos usar a política local para que cada usuário que se conectar a este servidor execute o script.

Vá para o menu de configuração do usuário, depois nas configurações do Windows e, finalmente, em Scripts (Logon/Logoff). Dê um clique duplo no script de Logon, depois clique em "Adicionar" e, em seguida, em "Procurar".



Em seguida, clique no botão "Mostrar Arquivos" na janela de Propriedades de Logon e copie seu script logon.bat para o caminho fornecido pelo Editor de Política, ou seja: "C:\Windows\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon"



- Você pode copiar este arquivo logon.bat em C:\ProgramData se quiser que este script seja executado para todos os seus usuários.
- Se você precisar de um script de logon específico para cada usuário, copie o script em C:\Users\Username\AppData\Roaming

Agora, como fazemos para que essa unidade Y apareça na sessão do usuário? Existem várias maneiras de conseguir isso. Você pode criar um novo aplicativo dentro da ferramenta de administração e atribuí-lo aos seus usuários, assim o atalho aparecerá na sessão.

 Common Folder Settings

—

□

×

Path/Filename:

C:\Windows\explorer.exe



Start Directory:

C:\Windows



Display Name:

Common Folder

Command line option:

Y:

Window State:

Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)

▼

Folder:

(top-level)

▼



Save

Test

Cancel



CommonFolder

Se você se conectar a uma sessão com mstsc.exe, não se esqueça de ir ao menu de opções e, na guia Recursos Locais, em Dispositivos e recursos locais, clique em "Mais", depois marque a caixa "Unidades".

Se você deseja atribuir este script apenas para usuários não administradores, siga isso [tutorial](#)
Se você deseja proteger o acesso a uma pasta, consulte nossa documentação para publicar um [pasta segura](#) .

Versões de Suporte a Longo Prazo

Clientes que assinaram os Serviços de Suporte e Atualização do TSplus e não estão interessados nas últimas funcionalidades e melhorias do TSplus podem instalar uma versão LTS (Suporte a Longo Prazo) do TSplus.


A versão LTS (Long Term Support) do TSplus estende o período de manutenção do software; também reduz a frequência de atualizações de software para diminuir o risco, o custo e a interrupção da implantação do software, ao mesmo tempo em que promove a confiabilidade do software.

Além disso, o TSplus LTS (Suporte a Longo Prazo) não recebe novos recursos.

TSplus ciclo de vida

As versões padrão do TSplus são publicadas com bastante frequência e o lançamento mais recente é sempre a melhor solução disponível para nossos clientes: todos os bugs conhecidos são corrigidos e novos recursos estão disponíveis com muita frequência.

Uma nova versão principal do TSplus é lançada no início de cada ano: TSplus 11 em janeiro de 2018, TSplus 12 em janeiro de 2019 e assim por diante, conforme mostrado no diagrama abaixo.



A partir de janeiro de 2019, o TSplus também está disponível em uma versão de Suporte a

Longo Prazo, chamada “LTS”. Todo ano, o TSplus publicará uma versão LTS estável que será suportada por 2 anos.

Benefícios e Limitações do TSplus LTS

TSplus LTS tem vários benefícios:

- Nenhuma atualização, exceto para correções de segurança e compatibilidade com atualizações do Windows.
- Nenhuma alteração no comportamento e nenhuma alteração nas funcionalidades ao atualizar.
- Menos risco ao atualizar entre duas versões menores de um determinado LTS
- Suportado por 2 anos

TSplus LTS também tem limitações e restrições:

- O cliente deve adquirir os Serviços de Suporte e Atualização (uma licença não pode ser ativada sem Serviços de Suporte e Atualização ativos)
- Nenhum recurso novo (comparado à versão padrão do TSplus, que recebe constantemente muitas atualizações e novos recursos)

Recomendamos aos nossos clientes que utilizem a versão padrão do TSplus para se beneficiarem da nossa solução de ponta.

TSplus LTS Links

TSplus LTS 11 (suportado de 2018-12 a 2020-12):

- [Registro de alterações](#)
- [Configuração](#) para instalar o TSplus em um novo servidor
- [Atualização de Lançamento](#) (atualizar uma instalação existente do TSplus)
- [Documentação LTS11](#)


TSplus LTS 12 (suportado de 2019-12 a 2021-12): Fim do Suporte.

Ativando a Autenticação SSL Mútua

O que é Autenticação Mútua?

Muitas pessoas estão esperando segurança extra e a autenticação mútua já é suportada no Terminal Service Plus. Geralmente, é implementada por bancos ou órgãos governamentais. Para entender o que é isso, podemos compará-lo a um processo padrão de SSL onde você adicionará uma verificação extra para verificar se o navegador da web do usuário está permitindo a conexão SSL. Você sabe qual é o seu certificado SSL do lado do servidor. Imagine que o certificado é importado para o navegador da web para garantir que este navegador específico seja confiável para criar uma conexão. No primeiro passo da comunicação, o navegador da web atua como um cliente e no segundo passo, é o inverso. No final, ambos os lados, o navegador da web do cliente e o servidor web, aceitaram a autoridade e a conexão pode começar.

Uma definição mais completa: A autenticação mútua SSL ou autenticação mútua baseada em certificado refere-se a duas partes se autenticando mutuamente por meio da verificação do certificado digital fornecido, de modo que ambas as partes tenham a certeza da identidade uma da outra. Em termos tecnológicos, refere-se a um cliente (navegador da web ou aplicativo cliente) se autenticando a um servidor (site ou aplicativo de servidor) e esse servidor também se autenticando ao cliente por meio da verificação do certificado de chave pública/certificado digital emitido pelas Autoridades Certificadoras (CAs) confiáveis. Como a autenticação depende de certificados digitais, as autoridades de certificação, como Verisign ou Microsoft Certificate Server, são uma parte importante do processo de autenticação mútua.



Ativando no TSplus

O servidor web embutido do TSplus permite configurar a autenticação mútua.

Para habilitar a autenticação mútua, siga este processo:

Você terá que instalar o kit de desenvolvimento Java (JDK) mais recente, disponível em <http://java.com> > Downloads > JDK.

1. Crie e edite com o Notepad o seguinte arquivo: C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin

Adicione estas 3 linhas:

```
disable_http_only=true disable_print_polling=true force_mutual_auth_on_https=true
```

2. Remover cert.jks

Em "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver" você verá o arquivo cert.jks Copie-o para "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients" Remova "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\cert.jks"

3. Criar o arquivo em lote

Em 'C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients' crie um arquivo em lote, por exemplo "createcertuser.bat" com estas configurações:

```
@rem descomente a próxima linha, se você quiser gerar um novo cert.jks autoassinado @rem
keytool -genkey -v -alias jwts -keyalg RSA -validity 3650 -keystore cert.jks -storepass secret -
keypass secret -dname "CN=localhost, OU=my_ou, O=my_org, L=my_city, ST=my_state, C=MY"
@keytool -genkey -v -alias AliasUser1 -keyalg RSA -storetype PKCS12 -keystore
forBrowserUser1.p12 -dname "CN=some_name, OU=some_ou, O=some_org, L=Paris, ST=FR,
C=FR" -storepass mypassword -keypass mypassword @keytool -export -alias AliasUser1 -
keystore forBrowserUser1.p12 -storetype PKCS12 -storepass mypassword -rfc -file
forCertUser1.cer @keytool -alias AliasCertUser2 -import -v -file forCertUser1.cer -keystore
cert.jks -storepass secret @del forCertUser1.cer
```

Isso importará automaticamente o par de chaves do certificado do navegador da web para "cert.jks" após a criação do par de chaves do navegador.

4. Restaure o novo "cert.jks" modificado.

Copie "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\cert.jks" para "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver" e reinicie os Servidores Web.

5. Importação e Teste de Certificado

O exemplo de lote fornecido deve ter gerado um arquivo de teste "BrowserUser1.p12". Quando você abrir o endereço HTTPS, receberá uma mensagem de segurança e não poderá acessar as páginas do Servidor Web. Com o Chrome ou IE, você pode clicar neste arquivo 'BrowserUser1.p12' para importar o certificado para o armazenamento de chaves padrão do Windows. Com o FireFox, você deve ir para Configurações e importar este arquivo "BrowserUser1.p12" na sua pasta de certificados.

Assim que você o tiver importado corretamente, poderá acessar o endereço HTTPS.

O administrador pode criar um arquivo de par de chaves separado para cada usuário.

Por exemplo:

```
forBrowserUser1.p12 forBrowserUser2.p12 forBrowserUser3.p12
```

E ele pode exportar esses certificados para cert.jks. Se ele quiser desabilitar o acesso a um usuário, ele só precisará excluir esse usuário de "cert.jks". Ao fazer isso, o usuário perderá sua autorização e não poderá mais acessar o servidor web.

Essa autenticação mútua afeta apenas as conexões HTTPS e a conexão HTTP será proibida com a linha de comando: settings.bin>disable_http_only=true

Abrir arquivos no lado do cliente

Visão geral

Este recurso é poderoso. Ele permite abrir documentos localizados no servidor no lado do cliente, dependendo da extensão do arquivo.



Por exemplo, você pode abrir um documento do Microsoft Office Word sem ter o Office instalado em seu servidor.

O documento .docx (ou .xlsx) é carregado automaticamente no lado do usuário, onde o Office local será usado para abri-lo.

Se você está hospedando seu aplicativo em um servidor Cloud e se seu aplicativo está gerando um documento Excel, Access ou Word, esse recurso evita a preocupação com as licenças do Office no servidor.

Configurando um Tipo de Arquivo para abrir no lado do cliente

O título "Abrir Arquivos no Lado do Cliente" está localizado na aba "Sessões - Configurações" do AdminTool. Clique nele para exibir a janela de configuração:



O botão “Adicionar um novo Tipo de Arquivo” permite que você adicione uma extensão (como “.docx” para Microsoft Office Word 2007-2010) à lista.

Todos os arquivos com uma extensão nesta lista serão abertos no lado do cliente. , desde que você use um dos clientes de conexão do Terminal Service Plus:

- [Qualquer Cliente do Terminal Service Plus gerado \(Seamless, RemoteApp ou RDP\)](#)
- Qualquer conexão do Windows a partir do Portal Web do Terminal Service Plus
- [Qualquer conexão HTML5 do Portal Web do Terminal Service Plus](#)

Aviso: este recurso não é suportado para:

- Qualquer cliente RDP (mstsc, por exemplo)

Solução de problemas

Se você configurou um tipo de arquivo para abrir no lado do cliente e não está funcionando (ou seja, o arquivo ainda está sendo aberto em seu próprio computador), então recomendamos que você verifique a lista "Abrir Com" no menu de contexto do Windows:

- clique com o botão direito no arquivo.
- clique no item do menu "Abrir Com".
- se houver mais de um aplicativo nesta lista, clique em "Escolher programa padrão" e selecione "OpenOnClient.exe".

Esta ferramenta do Terminal Service Plus aplica sua configuração a todos os usuários que utilizam o computador, no entanto, por favor, tenha em mente as seguintes regras:

- O Windows permite que cada usuário altere este programa de abertura padrão por outro programa de sua escolha.
- Usando o cliente de conexão HTML5, o arquivo será baixado e gerenciado pelo navegador local. Alguns navegadores tratam certos tipos de arquivos de maneiras específicas, portanto, as configurações do navegador também devem ser verificadas duas vezes.

Essas regras explicam a maioria dos problemas ao usar o recurso Open On Client, por isso recomendamos que você comece verificando o programa padrão:

- para o usuário conectado no servidor
- para o usuário no cliente
- para o navegador no cliente (ao usar HTML5)

Abrir URLs no Lado do Cliente

Visão geral



Este recurso é poderoso. Ele permite abrir no lado do cliente todos os links de sites e atalhos de sites localizados no servidor.

Por exemplo, você pode abrir vídeos do YouTube diretamente no cliente, economizando assim muita largura de banda e poder de CPU no seu servidor.

O endereço da web (URL) é transferido automaticamente para o lado do usuário, onde o navegador padrão local será usado para abri-lo.

Habilitando este recurso em um servidor

O tile “Abrir URLs no Lado do Cliente” está localizado na aba “Sessões - Configurações” do AdminTool. Clique nele para exibir a janela de configuração:



As caixas dos protocolos http e https não estão marcadas por padrão. Você também pode ativar os protocolos tel, sms e mailto marcando as caixas correspondentes. Em seguida, clique no botão "Aplicar", que permite ativar esse recurso para todos os usuários no servidor.

Para habilitar totalmente este recurso, cada usuário terá que reiniciar sua sessão (sair e depois entrar) antes de poder usar este recurso.

Todos os links da web e atalhos serão abertos no lado do cliente. , desde que você use um dos clientes de conexão do Terminal Service Plus:


- [Qualquer Cliente do Terminal Service Plus gerado \(Seamless, RemoteApp ou RDP\)](#)
- Qualquer conexão do Windows a partir do Portal Web do Terminal Service Plus

Aviso: este recurso não é suportado para:

- Qualquer cliente RDP (mstsc, por exemplo).
- Qualquer conexão HTML5 do Portal Web do Terminal Service Plus.

Windows 8 e 8.1

A partir do Windows 8, a Microsoft proibiu a alteração automática do navegador padrão do usuário. É por isso que, uma vez que o recurso esteja ativado no servidor, cada usuário terá que escolher 'Url On Client' quando solicitado a selecionar um navegador padrão.




Esta janela será exibida apenas na primeira vez que um usuário abrir um link da web. Infelizmente, esta é a política do Microsoft Windows e não estamos cientes de nenhuma solução alternativa.


Gerador de Cliente Portátil

Visão geral

TSplus cria por padrão um ícone para o Gerador de Cliente Portátil:



Pode também ser acessado no tile do Servidor do AdminTool:



Permite criar 3 tipos de clientes de conexão que podem ser copiados para a área de trabalho dos usuários ou para um pen drive para uso portátil.


Nota Clientes de conexão não são compatíveis com computadores Mac.

Desde o lançamento do TSplus 11.40, o gerador de clientes foi redesenhado para ser assinado numericamente e evitar reações falsas/positivas de antivírus. Em vez de um programa “.exe”, o novo Gerador de Clientes está criando um arquivo criptografado plano com a extensão “.connect”.




Pré-requisito no Lado do Cliente

No lado do cliente, cada usuário terá que executar um programa assinado chamado “Setup-ConnectionClient.exe” como pré-requisito. Este programa está disponível em seu servidor, na pasta do programa TSplus: TSplus\Clients\WindowsClient:



ou na pasta TSplus\Clients\www:



ou por
[baixando-o](#)

Visão Geral Detalhada

Clique em **um guia** ir para as informações correspondentes:

Windows Client Generator

General | Display | Remote Desktop client | Local resources | Program | Security | Load-Balancing

Server

Server address: 192.168.1.254 | Port number: 3389

User

Logon: John | Password: [masked]

Domain name (without extension): TSplus

Preferred display mode

☒ Remote Desktop client | ☐ RemoteAPP client

☐ Disable background & animations for better performances | ☒ Fast network or Fiber optic

Client location: C:\Users\admin\Desktop | Browse | Create Client

Client name: John-44.connect

Janela principal - Configurações gerais

Ao iniciar o gerador de clientes, a primeira aba exibida é a aba geral. Aqui você encontrará todas as configurações de conexão essenciais que precisa para começar.

- **Endereço do Servidor:** Insira o endereço IP do servidor ao qual você gostaria que o cliente se conectasse.
 - **Número da Porta:** Digite o número da porta do servidor. O padrão é 3389.
 - **Nome de usuário e senha:** Se você inserir um nome de usuário e senha, o programa cliente não pedirá ao usuário para digitá-los novamente em cada sessão. Para redefinir essa salvaguarda de logon/senha, você deve criar e editar um atalho do Cliente de Área de Trabalho Remota e adicionar o `-reset on` mude no final do campo de destino.
-

Credenciais

- Se você não quiser salvar as credenciais, digite "nosavecredential" no campo de login do Gerador de Cliente Portátil.
 - Se você não quiser exibir a janela de logon com o nome de usuário, senha e nome de domínio, basta digitar "nopassword" no campo de senha.
 - Se você quiser habilitar o logon automático, insira *SSO no campo de nome de usuário, o programa cliente apenas solicitará nome de usuário e senha durante a primeira conexão. Ele salvará essas informações na estação de trabalho do usuário para que o usuário não precise se identificar novamente.
 - Se você quiser que o nome do usuário local atual seja exibido como um logon para a sessão, insira ** ou %USERNAME% no campo de logon.
-

- **Nome de domínio:** Digite um nome de domínio, se houver.
- **Modo de Exibição Preferido:** Você pode escolher seu Modo de Exibição preferido entre as seguintes opções:
 - O Desktop Remoto Clássico , exibindo o ambiente da sua sessão remota.

- O Cliente de conexão Microsoft RemoteApp para exibir seus aplicativos remotos como se estivessem instalados localmente. Ele tem um desempenho gráfico melhor em relação a aplicativos minimizados.
- O Cliente Sem Costura, que funciona da mesma forma que RemoteApp, mas para versões mais antigas do Windows, como Windows XP e 2003.

Terminal Service Plus Seamless vs Microsoft RemoteApp

Microsoft RemoteApp é um recurso da Microsoft que requer Windows 7 Enterprise ou Ultimate e superior.

Todos os PCs dos usuários devem ter pelo menos um cliente RDP6. Ao contrário do cliente Seamless, o cliente de conexão RemoteApp não depende das configurações de cor de transparência. Você pode alterar as preferências de exibição e impressão do cliente RemoteApp na guia Web da ferramenta de administração. Aplicativos minimizados podem ser encontrados diretamente na barra de tarefas do Windows, como aplicativos locais.

Terminal Service Plus Seamless oferece uma experiência de usuário semelhante e está disponível em qualquer sistema host Windows.

Com base em uma cor de transparência selecionada pelo Administrador, o Microsoft Remote Desktop não é mais exibido e o usuário verá apenas suas aplicações publicadas.


A cor Seamless [pode ser modificado](#) e deve ser o mesmo ao usar o AdminTool e o Gerador de Cliente Portátil.

Mais informações sobre esses tipos de clientes podem ser encontradas [aqui](#).

- **Velocidade da rede** Você pode escolher entre duas opções dependendo da velocidade da sua rede:
 - Desativar exibição de fundo e animações gráficas para redes de baixa velocidade.
 - Ativar exibição em segundo plano e animações gráficas para fibra óptica ou rede rápida.
- **Localização do cliente:** Defina a localização do seu cliente gerado.

- **Nome do cliente:** Você pode nomear seu cliente como desejar.

Exibir



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. The 'Display' tab is selected, showing graphical settings. The '16 bits color resolution' option is selected. Below the color resolution options are checkboxes for 'Dual-screen', 'Span', and 'Enable shortcut keys'. A note states that these settings apply to all connection clients: Remote Desktop client, Seamless client, and RemoteApp client. At the bottom, there are input fields for 'Client location' (C:\Users\Admin\Desktop) and 'Client name' (john.connect), along with 'Browse' and 'Create Client' buttons.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Graphical settings

 ☐ 15 bits color resolution
☒ 16 bits color resolution
☐ 24 bits color resolution
☐ 32 bits color resolution

☐ Dual-screen ☐ Span ☐ Enable shortcut keys

These settings apply to all kind of connection client:
- Remote Desktop client
- Seamless client
- RemoteApp client

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect Create Client

Nesta aba, você pode alterar a cor e a resolução da tela da sessão. Você também pode adaptar sua sessão para telas duplas, com ou sem extensão. A opção de extensão permite que você estenda sua sessão por ambas as telas. Você pode permitir o uso da tecla TAB na sessão.

Recursos do Cliente de Área de Trabalho Remota

Nesta guia, você pode escolher qual resolução deseja habilitar para o usuário:

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Remote Desktop



☐ 800 x 600

☐ 1366 x 768

☐ 1024 x 768

☐ 1600 x 900

☐ 1280 x 720

☐ 1600 x 1024

☐ 1280 x 1024

☐ 1920 x 1080

☐ User screen size

☒ Full screen

☒ Smart re-sizing of the Remote Desktop

☐ The Remote Desktop will not hide the local taskbar

These settings are only valid for the Remote Desktop client

To select the Remote Desktop client you must use the General tab.

Client location:

Browse

Create Client

Client name:

Você pode marcar as caixas para ativar o redimensionamento inteligente do Remote Desktop, e se você quiser que o Remote Desktop não oculte ou sobreponha a barra de tarefas local.

Recursos Locais

A guia de recursos locais reúne todos os dispositivos que você pode redirecionar em sua sessão remota.

O campo editável ao lado do **discos** A caixa permite especificar quais discos estão disponíveis na sessão remota. Você só precisa separar cada letra de disco (C:, E:...) por uma vírgula. Quando a caixa de discos está marcada e nenhum disco é especificado, todos os discos estão incluídos na sessão remota.


Impressoras correspondem às portas LPT, e as portas COM correspondem às portas seriais. Desde a versão 11.50 do TSplus, esses dispositivos locais são selecionados por padrão.

Abaixo, você pode escolher sua opção de impressão, com a impressora universal:

- **Visualização do Leitor de PDF Local:** O documento será renderizado como um PDF e o Acrobat Reader local abrirá o arquivo. O usuário pode imprimi-lo ou salvar uma cópia em seu disco rígido local.
- **Imprimir na impressora padrão do usuário:** o documento será automaticamente enviado para a impressora padrão do usuário (o driver de impressão local está incluído no cliente de conexão TSplus).
- **Selecione uma impressora local:** O usuário pode selecionar uma de suas impressoras locais (o driver de impressão local está incluído no cliente de conexão TSplus).

Se você não tiver um leitor de PDF instalado em sua máquina, recomendamos o uso do Foxit Reader. Veja nosso [tutorial em vídeo](#) sobre como imprimir.

Programa



Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources **Program** Security Load-Balancing

Startup program ?

We recommend to use the AdminTool to assign Application(s) to users or to groups. However, you can specify here after one application to be started at logon.

Path/Filename: C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Updater.exe Browse

Start Directory: C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader

Command line option:

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect

Create Client

Você pode definir um aplicativo de inicialização através do Gerador de Cliente Portátil e especificar seu caminho, diretório e parâmetros, desde o lançamento da versão 11.30. No entanto, recomendamos que você use o AdminTool para atribuir os aplicativos desejados.

Segurança

TSplus oferece duas camadas extras de segurança física para manter as conexões dos seus usuários seguras. A conexão pode ser bloqueada ao ID de uma chave USB, bloqueada a um nome de computador, ou você pode usar ambas as camadas de segurança simultaneamente.

- **Se bloqueado a uma chave USB** o usuário pode iniciar uma conexão de qualquer computador Windows qualificado inserindo a chave USB e usando o programa de conexão colocado lá pelo administrador.
- **Se bloqueado a um nome de computador** o usuário só pode se conectar com sucesso a partir do computador cujo nome foi registrado no servidor para a conexão do cliente portátil desse usuário. Se ambas as opções de segurança forem usadas, o usuário é limitado a se conectar a partir de seu dispositivo específico e somente se a chave USB pré-configurada correta estiver em vigor.

Para bloquear um cliente de conexão em uma chave USB, você pode fazer isso copiando o gerador de clientes localizado em: C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\WindowsClient. Agora, clique duas vezes no gerador de clientes e marque a caixa de bloqueio no número de série localizada na aba de segurança. Uma vez feito isso, você pode excluir o gerador de clientes da chave USB. O cliente de conexão recém-gerado será colocado na área de trabalho, não se esqueça de copiá-lo de volta para a chave USB! Você pode excluir o gerador de clientes que copiou na chave USB depois.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Advanced client security options

☒ Lock it on PC name
WIN-A1L00CN0E56

☐ Lock it on serial number
303119124

These settings apply to all kind of connection client:

- Remote Desktop client
- Seamless client
- RemoteApp client

Time limit: Disable this generated client after some days (for exemple 15 days)
No limit Number of days from the first use date of this generated client

☐ Deny user from saving credentials
☐ Save username only

☐ Encryption V2


Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect Create Client

- Você pode definir o **limite de tempo** a partir da data de primeiro uso de um cliente gerado ao inserir o valor na caixa de limite de tempo. (que por padrão está definida como "sem limite").
- As caixas abaixo permitem que você:
 - Não exibir a capacidade de salvar credenciais para um cliente gerado.
 - Salvar apenas o nome de usuário.
 - Use Encryption V2.

Balance de Carga

Você também pode ativar o Balanceamento de Carga para se conectar a um servidor da sua fazenda. Não marque a caixa "Usar Balanceamento de Carga" se você não ativou o recurso de Balanceamento de Carga no seu servidor. Você precisará inserir a porta do Gateway Web, que deve ser a mesma que a porta web padrão usada em todos os servidores da sua fazenda.



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' window with the 'Load-Balancing' tab selected. The 'Enable Load-Balancing ?' section contains an unchecked checkbox for 'Use Load-Balancing' and a text box for 'Gateway Web port number' with the value '80'. Below this, there is explanatory text: 'When "Use Load-Balancing" is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.' and 'Prior using this advanced feature, please read our documentation'. At the bottom, the 'Client location' is set to 'C:\Users\Admin\Desktop' with a 'Browse' button, and the 'Client name' is 'john.connect'. A 'Create Client' button is located on the right side of the window.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☐ Use Load-Balancing Gateway Web port number 80


When "Use Load-Balancing" is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect

Create Client



A personalização do cliente é possível. Consulte a documentação correspondente em [como modificar o ícone do cliente](#)

e [editar ou excluir seus parâmetros](#)

.

Pré-requisitos do Terminal Service Plus

1. Hardware

Terminal Service Plus pode funcionar no seu PC e aqui estão os requisitos mínimos de hardware recomendados:

Número de usuários	Windows 2008 a 2025 ou 7 a 11 Pro
3 - 5	I5 ou superior Um CPU 2 GHZ Mínimo: 4 GB de RAM Recomendado: 8 GB de RAM
10	I5 ou superior Um CPU 2 GHZ Mínimo: 8 GB de RAM Recomendado: 16 GB de RAM
25	Um CPU I7 ou Xeon Mínimo: 16 GB de RAM Recomendado: 32 GB de RAM
50 e acima	32 GB Dual CPU - Disco SSD dedicado ao sistema Mínimo: 32 GB de RAM Recomendado: 64 GB de RAM

Mais de 50 sessões simultâneas, recomendamos usar uma fazenda de servidores, utilizando o recurso de Balanceamento de Carga, disponível na Enterprise Edition. Cada servidor (físico ou virtual) gerenciando até 50 usuários simultâneos.

O tipo de hardware que você precisa dependerá principalmente de quais recursos os aplicativos que você deseja publicar consomem mais (CPU/memória/disco). Você pode considerar adquirir um servidor com unidades SSD se planeja usar um aplicativo que acesse um banco de dados em seu servidor TSplus, pois isso melhorará significativamente o desempenho.

2. Sistema operacional

Seu hardware deve usar um dos sistemas operacionais abaixo:

- Windows **Vista Service Pack 2**
- Windows **7 Pacote de Serviço 1**
- Windows **8/8.1**
- Windows **10 Pro**

- Windows **11 Pro**
- Windows **Server 2008 SP2/Small Business Server SP2 ou 2008 R2 SP1**
- Windows **Server 2012 ou 2012 R2**
- Windows **Server 2016**
- Windows **Server 2019**
- Windows **Server 2022**
- Windows **Servidor 2025**

32 e 64 bits são suportados.


O framework necessário é **versão .NET 3.5** para todas as versões do Windows suportadas.

- Se você instalar TSplus em um Windows 2008 a 2019, certifique-se de que os papéis RDS ou Terminal Services, bem como o papel de licenciamento RDS Terminal Services, não estejam instalados antes de instalar o TSplus. Se esses papéis estiverem presentes, remova-os e reinicie.
- A edição Windows 10 Home não é suportada.
- No Windows Server 2016, são permitidas no máximo 15 sessões para acesso ao Remote Desktop.
- Windows Server 2019 Essentials Edition não suporta RemoteApp.

N.B: TSplus LTS 11 suporta Windows XP e Windows Server 2003.

3. Parâmetros de rede

O servidor do Terminal Service Plus deve ter um endereço IP fixo:




Acesso remoto (de Rede de Área Ampla - WAN)

- Uma conexão DSL é recomendada, assim como um endereço fixo público. Sem um endereço IP fixo, você deve instalar um serviço de DNS dinâmico como [Mais informações sobre como configurar isso podem ser encontradas aqui](#).
- A porta TCP RDP (por padrão 3389) deve ser aberta em ambas as direções no seu firewall.

Impressão com o recurso de mapeamento de impressora RDP padrão

Isso é comumente usado por usuários de Remote Desktop e é equivalente ao que você teria com os Serviços de Terminal da Microsoft. Se você planeja usar impressoras exóticas, certifique-se de marcar a caixa para impressoras na guia de recursos locais do gerador de clientes. Veja o [tutorial em vídeo](#) para imprimir com o recurso de Mapeamento de Impressora RDP Padrão.



Windows Client Generator

General | Display | Remote Desktop client | Seamless client | Local resources | Program | Security | Load-Balancing

Local devices

- ☒ Disks
- ☒ Printers
- ☐ Sound
- ☐ COM ports
- ☐ Smart cards
- ☐ USB devices

Universal printer option


- ☐ Preview with the local PDF Reader
- ☐ Print on default printer - local driver included
- ☒ Select the local printer - local driver included

Client name:


Create Client

Na maioria das vezes, será necessário instalar a mesma versão dos drivers da impressora tanto no cliente quanto no servidor para que funcione corretamente. Isso significa que, se o seu servidor for Windows 2008 64 bits e seus computadores clientes estiverem executando Windows XP 32 bits, você precisará instalar os drivers da impressora XP de 32 bits no servidor. Clique no Menu Iniciar, depois em Dispositivos e Impressoras. Clique em qualquer impressora

para exibir o botão de propriedades do servidor de impressão na parte superior da janela.



Uma vez nas Propriedades do Servidor de Impressão, clique na guia Driver para adicionar manualmente o driver do seu cliente. (Neste caso, estamos instalando o driver de 32 bits do Windows XP)



Você também pode instalar diretamente os drivers da sua impressora usando informações e drivers do site do fabricante da impressora.

- Recomenda-se verificar o manual do seu hardware para um procedimento de instalação em um ambiente de servidor terminal.
- Se você estiver usando impressoras USB, certifique-se de que atualizou o protocolo RDP do seu computador cliente para a versão 6 ou superior para garantir a máxima compatibilidade com impressoras redirecionadas.

Para os melhores resultados, recomenda-se não usar impressoras USB. A compatibilidade e a confiabilidade são melhoradas ao usar impressoras COM ou LPT. Algumas impressoras exóticas, como impressoras de etiquetas ou de recibos, podem não ser adequadas para serem redirecionadas em uma sessão TSplus; você deve sempre verificar com o fabricante do seu


hardware sobre a compatibilidade e os procedimentos de instalação em um ambiente RDS ou de servidor terminal, que é muito semelhante ao TSplus neste caso.

Rehosting sua licença TSplus

Ativação Online

A ativação online é autorizada uma vez por mês.

No novo servidor Vá para a guia "Licença" Clique em "Rehost uma licença existente"



Digite sua Chave de Ativação:

License Rehost

License Rehosting

Please enter your Activation Key:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

You will find your Activation Key in our order confirmation email.
Please contact Support should you require any help rehosting your license.

Next >

Selecione o computador inicial que você deseja rehost.

License Rehost

License Rehosting

Please select the initial Computer you want to rehost from:


DESKTOP-XXXXXX

This is the original Computer, which you want to stop using.
Please contact Support should you require any help rehosting your license.


< Back

Next >


Confirmar rehosting



Sua re-hospedagem de licença foi concluída.



Aguarde alguns momentos para que seu AdminTool se sincronize até que a janela apareça.




Parabéns, sua licença foi ativada com sucesso!

Ativação Offline

A ativação offline também pode ser feita para licenças de rehosting.

Quando o servidor não tem acesso à Internet, o botão 'rehost an existing License' apresentará a página de rehosting offline:



O processo é o mesmo que a Ativação Offline.

Conexão Remota de um dispositivo iPhone / iPad / Android

Você pode se conectar ao seu servidor Terminal Service Plus em qualquer navegador a partir de qualquer dispositivo móvel que suporte a tecnologia HTML5, como:

- um iPhone
- um iPad
- um smartphone Android
- um tablet Android

Edite as preferências para dispositivos móveis

Desde o lançamento da versão 11.20, o cliente HTML5 do TSplus foi significativamente aprimorado para oferecer a melhor experiência possível ao usuário, mesmo a partir de smartphones ou tablets. O teclado foi redesenhado para aparecer automaticamente quando o foco está sobre um campo de entrada. O ponteiro do mouse foi redesenhado para facilitar a seleção de botões e campos, mesmo que localizados nas bordas esquerda ou inferior de um smartphone.

Você pode configurar várias configurações diferentes de HTML5 para dispositivos móveis ou computadores no bloco do cliente HTML5 na guia Web:

TSplus - Administration Console -

TSPLUS

TS PLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PRINTER

WEB

Web Portal

HTTPS

Web Server

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

Web Portal Design

Web Portal Preferences

Applications Portal

Web Credentials

RemoteApp Client

HTML5 Client

HTML5 Top Menu

HTML5 Client

Menu bar:

All devices and computers

File Transfer:
☒ Enable File Transfer

Ctrl+Alt+Del:

Mobile devices only

Top menu preference:

Transparency

Default Colors:

16 bits

Connection Timeout:

40

Warning Messages:
☐ Hide Warning Messages

Sounds:
☒ Play Sounds
Theming:
☐

Background Color Preference

10841658

Choose color...

Add a logo to the background:

Browse...

Remove the logo

Logon screen message:

ABLE BGCOLOR=\#FFFFFF\ BORDER=0 BORDERCOLOR=\#FFFFFF\ CELLP/

Change logon screen animated GIF:

Browse...

Display time msec.:

5000


Smartphone and tablets Preferences

Use recommended values

Pointer settings

☐ No pointer
☐ Small pointer
☒ Medium pointer
☐ Large pointer

Transparency
95 %

Software keyboard settings

☒ Use soft. keyb.
☐ Automatically show the software keyboard when the focus is in an entry field

Transparency
95 %


Help...


Reset


Save

- Exibir a barra de menu para todos os dispositivos e computadores ou apenas para dispositivos móveis.
- Ativar ou Desativar Transferência de Arquivos.
- Permitir o atalho Ctrl + Alt + Del em um tipo específico de dispositivo.


- Escolha a sua exibição favorita do Menu Superior entre transparência e sólido.
- O número de bits de cor gráfica.
- O tempo limite de conexão.
- Mostrar ou Ocultar Mensagens de Aviso.
- Ativar ou desativar sons.
- Escolha sua cor de fundo favorita.
- Adicione um logotipo ao fundo.
- Altere a mensagem da tela de logon e o gif animado, bem como seu tempo de exibição em milissegundos.

Preferências de smartphones e tablets :

- Se o administrador usar o teclado do software, quando ele estiver ocultando um campo de entrada, o aplicativo é movido para cima e o usuário ainda consegue ver o que está digitando.
- O administrador pode selecionar um tamanho pequeno, médio ou grande para o ponteiro do mouse ou nenhum ponteiro do mouse. Isso torna intuitivo para o usuário navegar dentro de sua aplicação.
- Ele também pode selecionar o nível de transparência para o mouse e o teclado.


Editar o Menu Superior HTML5

Na guia do Menu Superior HTML5, você pode adicionar aplicativos que serão exibidos no primeiro ou segundo nível do Menu Superior em HTML5:




No nível um, você pode encontrar os recursos integrados do HTML5: impressão, transferência de arquivos e uma área de transferência. (Para mais informações sobre esses recursos, vá para estas páginas: [Impressora Universal para HTML5](#) , [Usando transferência de arquivos](#) e [Usando a área de transferência](#) .)

Neste exemplo, Foxit e Excel estão publicados no nível 2:




E pode ser encontrado nas funcionalidades integradas no menu superior da sessão HTML5:



Além disso, o ícone no canto superior direito permite que você mude sua sessão para o modo de tela cheia.

Cliente HTML5 integrado do Terminal Service Plus fornece ao usuário um menu completamente novo em tablets e dispositivos móveis. Com este novo menu, o usuário tem

acesso fácil ao teclado móvel e ao clique com o botão direito, mas também ao compartilhamento de arquivos e ao nosso exclusivo recurso de Impressão Universal!



Por favor, consulte [esta documentação](#) como usar o mini mouse e o teclado.

Seleção de idioma

Agora você pode mudar o idioma com o botão de idioma à direita do menu superior:



Você pode escolher o idioma para o país específico que deseja neste menu:

	Language	Locale	Value
☐	Portal	as_portal	
☐	Browser	as_browser	
☐	Gateway	as_gateway	
☐	Arabic	ar_ar	1025
☐	Belarusian	be_be	1059
☐	Bulgarian	bg_bg	1026
☐	Bengali	bn_bn	1093
☐	Bosnian (Cyrillic)	bs_cyrl_ba	8218
☐	Bosnian (Latin)	bs_latn_ba	5146
☐	Catalan	ca_ca	1027
☐	Czech	cs_cs	1029
☐		cs_cz	1029
☐	Welsh	cy_gb	1106
☐	Danish	da_da	1030
☐		da_dk	1030
☐	German (Swiss)	de_ch	2055
☐	German	de_de	1031
☐	Divehi	dv_dv	1125
☐	Greek	el_el	1032
☐		el_gr	1032
☐	English (Canada)	en_ca	4105


Temas da Barra de Tarefas e Areias Remotas

Ferramentas de administrador no servidor

Com o AdminTool, o Administrador pode escolher entre 4 modos de exibição ao atribuir aplicativos: [O Microsoft Remote Desktop](#) , [A Barra de Tarefas Remota](#) , [O Painel Flutuante](#) ou [O Painel de Aplicativos](#) . A Barra de Tarefas Remota, Painéis Flutuantes e de Aplicativos estão disponíveis para qualquer método de conexão.


###TSplus Remote Taskbar

Quando você atribui aplicativos a um usuário, pode ativar a barra de tarefas remota do TSplus. A barra de tarefas do TSplus é extremamente útil quando uma sessão é executada com o programa de conexão Seamless TSplus. O usuário pode iniciar aplicativos remotos com um clique na barra de tarefas do TSplus e ainda ter o Desktop local completo disponível. Você pode atribuir a Barra de Tarefas Remota aos seus usuários ou grupos clicando duas vezes nela ou selecionando-a e, em seguida, clicando no bloco “Atribuir Aplicativo”.



- Ele pode escolher exibir os aplicativos maximizados em modo de tela cheia ou não sobrepor a barra de tarefas do TSplus, bem como as barras de tarefas Silver ou Blue.
- A posição dos botões minimizados na barra de tarefas pode ser alterada (na parte superior da tela, na parte inferior, à direita, à esquerda ou no centro). O administrador pode até decidir exibi-lo na parte superior da tela do usuário em vez do lado inferior padrão.
- Os ícones da bandeja do sistema podem ser ocultos marcando o círculo “Ocultar a Área de Notificação”.
- Desde a versão TSplus 12.60, o botão de Logoff agora pode ser oculto.


Ao editar o menu de usuários, o Administrador pode adicionar/suprimir aplicativos e funcionalidades. A personalização do menu de usuários é fácil. O conteúdo do menu de usuários (localizado em Program Files/TSplus/UserDesktop/mainmenu.mnu) é modificável pelo administrador usando o Bloco de Notas.




###Programa de conexão sem interrupções

Na tela de aplicativos do AdminTool, o administrador pode selecionar 3 estilos diferentes da barra de tarefas do Remote Desktop TSplus. A barra de tarefas do TSplus é extremamente útil quando uma sessão é executada com o programa de conexão Seamless TSplus. O usuário pode iniciar aplicativos remotos com um clique na barra de tarefas do TSplus e ainda ter o Desktop local completo disponível.


Barra de tarefas do tema azul do lado direito



Barra de tarefas do tema prata do lado direito




Na barra de tarefas superior



Sobrepondo a barra de tarefas do Windows com o cliente de conexão Seamless

Se você deseja que seus aplicativos maximizados se sobreponham à barra de tarefas do

Windows, clique nesta caixa, na guia do cliente Seamless:



Windows Client Generator

General | Display | Remote Desktop client | **Seamless client** | Local resources | Program | Security | Load-Balancing

Specify your preferred Seamless Color

☐ Blue ☐ Pink ☒ Green (default color)

The Seamless client is based on one transparency color.
This color must be identical on the server and on the client.

When maximizing a Remote Application

☐ Don't hide the local taskbar
☒ **Overlap the local taskbar**

WARNING: The Seamless client is working fine up to W7 or /W2008
If, your sytem is W10, 2012-R2 or W2016
Then, use the RemoteApp client instead of the Seamless one

This setting applies only to the Seamless client

Client location:

Client name:



[Voltar ao Topo](#)


###Thin-client ou qualquer programa de conexão baseado em RDP


Com o AdminTool, o Administrador pode facilmente decidir qual será o tema padrão do Remote Desktop que o usuário verá ao abrir uma sessão. Ele tem a opção entre 4 estilos diferentes de Remote Desktop em tela cheia. O Remote Desktop padrão da Microsoft também pode ser utilizado, se preferido.

Porque esses Desktops TSplus são desktops em tela cheia, a tela do usuário é totalmente preenchida quando uma sessão é aberta a partir de thin clients dedicados, qualquer cliente baseado em RDP, ou acessada a partir de uma página da web ou clientes de Desktop Remoto TSplus.

Existem benefícios em relação a um Remote Desktop padrão. Ele melhora a segurança do servidor (sem botão START nem controle total do Desktop).

Padrão Microsoft Remote Desktop





- O usuário tem uma área de trabalho completa, incluindo o botão Iniciar e controle total da área de trabalho.
- Para atribuir ao desktop completo, basta atribuir o aplicativo Microsoft Remote Desktop.

Para mudar os temas da área de trabalho, você terá que atribuir a barra de tarefas remota do TSplus e escolher entre os 3 temas sugeridos:

— ×

- ☐ Use Blue taskbar theme as default
- ☐ Use Silver taskbar theme as default
- ☐ Use OnTop taskbar theme as default
- ☒ Use Desktop theme one as default
- ☐ Use Desktop theme two as default
- ☐ Use Logon theme as default

- ☐ Full screen
- ☐ Do not overlap the local taskbar
- ☐ Do not overlap the Blue or Silver bar

Replace logo/wallpaper on the Desktop themes

Minimize buttons Preference

☐ Justify left ☐ Center ☒ Justify right

☐ On the screen top ☒ On the screen bottom


Notification area (Systray) Preference

☒ Show the Notification area ☐ Hide the Notification Area


TSplus Desktop tema um



TSplus tema de desktop dois



Tema de logon do TSplus



Tema personalizado

Para cada tema, o Administrador pode personalizá-lo e, por exemplo, exibir o logotipo da empresa. Ele também pode adicionar seu próprio papel de parede de Desktop selecionando um dos temas de Desktop e clicando no botão Substituir logotipo/papel de parede para selecionar seu arquivo .jpg, por exemplo:

— ×

- ☒ Use Blue taskbar theme as default
- ☐ Use Silver taskbar theme as default
- ☐ Use OnTop taskbar theme as default
- ☐ Use Desktop theme one as default
- ☐ Use Desktop theme two as default
- ☐ Use Logon theme as default

- ☐ Full screen
- ☐ Do not overlap the local taskbar
- ☐ Do not overlap the Blue or Silver bar

Replace logo/wallpaper on the Desktop themes

Minimize buttons Preference

☐ Justify left ☐ Center ☒ Justify right

☐ On the screen top ☒ On the screen bottom

Notification area (Systray) Preference

☒ Show the Notification area ☐ Hide the Notification Area

Você pode adicionar seu próprio papel de parede de Desktop selecionando um dos temas de Desktop e clicando no botão Substituir logo/papel de parede para selecionar seu arquivo .jpg, por exemplo.




Recurso RemoteApp no Cliente

No passado, o cliente portátil TSplus gerado era o método usual para um usuário iniciar aplicativos. A versão 10.50 introduz **um ícone na área de notificação** que dá a cada usuário a lista de todos os seus Aplicativos Remotos. Dentro dessa lista de aplicativos, o usuário pode selecionar aquele que deseja iniciar.

Esta é uma nova maneira para os administradores entregarem aplicativos remotos (referidos como "RemoteApps") aos seus usuários. Especificamente, o RemoteApp On Client permite um processo de publicação simples que permite que aplicativos instalados diretamente no servidor sejam fornecidos aos usuários, permite que programas RemoteApp sejam executados lado a lado com programas locais e oferece integração com um aplicativo "launcher" personalizado para facilitar a localização e o lançamento de programas RemoteApp pelos usuários.

A lista de Aplicativos do usuário também aparecerá no **Menu Iniciar** embaixo **Todos os Programas** em uma pasta chamada **Minhas Aplicações Remotas**. Para implementar essa nova e incrível capacidade do TSplus é simples: O Administrador gerou novos clientes de conexão e os permitiu com o AdminTool. Este guia explicará passo a passo o que acontecerá quando o administrador ativar esse novo recurso e entregará aos seus usuários um novo cliente de conexão gerado.


Exemplo: A usuária "Laura" está usando TSplus para acessar seu aplicativo remoto. Para isso, ela está usando um cliente gerado chamado **LauraPortableClient.exe**. Quando ela executa no PC dela, ela obtém o seguinte resultado:




No entanto, o administrador forneceu a ela um novo, criado com o lançamento do TSplus 10.50. Ela terá que executá-lo pelo menos uma vez para se beneficiar do novo

Recurso RemoteApp no Cliente

Quando o administrador está adicionando/removendo aplicativos a um usuário, essa alteração será aplicada no lado do servidor na próxima autenticação. Isso significa que a sessão atual não refletirá tal modificação. A aba Avançado do AdminTool tem uma opção para habilitar ou desabilitar esse recurso RemoteApp On Client, que por padrão está habilitado.




Você pode alterar o nome do menu como desejar, clicando no Título do Menu de Aplicação Remota abaixo e adicionando-o na caixa de valor:




O que acontecerá em seu PC quando ela executar uma vez seu novo cliente gerado: Ela verá um novo ícone na Área de Notificação de sua barra de tarefas local.


Meu novo ícone de Aplicações Remotas	Menu da lista de aplicativos



Ela também verá uma nova entrada na lista de Programas do menu Iniciar chamada **Minhas Aplicações Remotas** :



Ela agora poderá selecionar um dos aplicativos listados e iniciá-lo como um RemoteApp. Ela não precisará usar o cliente gerado LauraPortableClient.exe fornecido. Por exemplo, se ela selecionar o Painel Flutuante, ela obterá este resultado:




Fundo técnico por trás desta nova tecnologia.

O novo cliente gerado da versão 10.50 está adicionando vários arquivos na pasta C:\Users%UserName%\RDP6 do perfil do usuário do PC local.

MyRemoteApp.exe e MyRemoteApp.bin são os códigos do programa que são iniciados para criar o novo ícone na área de notificação e a nova entrada na lista Todos os Programas do botão Iniciar.

MyRemoteApp.ini é um arquivo recebido do servidor. Ele fornece os detalhes de cada aplicativo que está atribuído a este usuário no lado do servidor. Ele é atualizado a cada nova conexão ao servidor. Normalmente, leva 30 segundos após cada login para receber este arquivo do servidor. RemoteApp.txt fornece o nome do último cliente gerado iniciado neste PC.




Comentários:

Se o usuário tiver direitos de administrador em seu próprio PC, **MyRemoteApp.exe** será iniciado automaticamente a cada reinicialização e o botão Iniciar também será atualizado. Caso contrário, o administrador deve executar uma vez o novo cliente gerado "Como Administrador" para habilitar o novo recurso. Ao fazer isso, ele criará as entradas de registro apropriadas no HKLM. Se um usuário estiver se conectando a apenas um servidor, esse novo sistema é perfeito. No entanto, se ele estiver usando vários clientes de conexão para abrir sessões em servidores diferentes, você deve ter em mente que o arquivo **MyRemoteApp.ini** será atualizado com os valores da última conexão. Pode ser confuso para o usuário e, em tal caso de implantação, recomendamos não usar este novo recurso.


Plugin de Aplicativo Remoto

Desde a nova versão 8.40 do TSplus, não há mais necessidade de um plugin Java ser instalado no navegador do cliente. Agora você pode acessar o cliente Windows RemoteApp baixando e instalando um pequeno plugin do Windows através do Portal Web. Esta operação é rápida e necessária apenas uma vez por cliente.



Você também pode instalá-lo na pasta C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\RemoteAppClient.


Ao usar o Firefox, esta mensagem será exibida na sua primeira conexão. Se você escolher a opção "lembrar minhas escolhas", a notificação será desativada em conexões futuras.



Nota Desde o TSplus 12.40, a configuração do cliente RemoteApp e o [O Programa de Configuração do Cliente](#) foram mesclados e podem ser implantados com uma única configuração - portanto, se você baixar o Configurador do Cliente RemoteApp, não haverá necessidade de baixar o do Cliente de Conexão.

Clientes de RemoteApp e Conexão Sem Seamless

Você pode escolher entre 3 modos de exibição na guia geral do gerador de clientes:



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. The 'General' tab is selected, and the 'Preferred display mode' section is highlighted with a red rectangle. The configuration is as follows:

Section	Field	Value
Server	Server address	192.168.1.254
	Port number	3389
User	Login	John
	Password	
	Domain name (without extension)	TSplus
Preferred display mode	Remote Desktop client	☐
	RemoteAPP client	☒
Performance	Disable background & animations for better performances	☒
	Fast network or Fiber optic	☐
Client location	Path	C:\Users\Admin\Desktop
Client name	Name	john.connect

Buttons: Browse, Create Client



###Cliente de conexão RemoteApp

Ao contrário do cliente Seamless, o cliente de conexão RemoteApp não depende das configurações de cor de transparência. Isso permite uma exibição perfeita do aplicativo, bem como um comportamento nativo do Windows.

- Na parte do cliente, é necessária a instalação do RDP6 ou superior.
- No lado do servidor, o TSplus deve ser instalado em uma máquina executando Windows 7 até Windows Server 2019. Nota RemoteApp não é suportado no Windows 10 1803 e 1809

Home Windows 2019 Essentials Editions.

Você pode alterar as preferências de exibição e impressão do cliente RemoteApp na guia Web do Admintool:



Aplicativos minimizados podem ser encontrados diretamente na barra de tarefas do Windows, como um aplicativo local. Neste exemplo, o Firefox e o Paint são iniciados localmente; o Bloco de Notas, o Word e o Foxit são iniciados remotamente.



Conexão sem interrupções do cliente

O cliente de conexão sem costura funciona em todos os sistemas operacionais, independentemente da versão no lado do cliente ou no lado do servidor. Ao se conectar remotamente em modo sem costura, você pode acessar seus aplicativos como se estivessem instalados localmente em seu computador. Uma cor de transparência pode ser definida manualmente para garantir que seu aplicativo apareça perfeitamente. Você pode escolher entre verde, azul ou rosa.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client **Seamless client** Local resources Program Security Load-Balancing

Specify your preferred Seamless Color

☐ Blue ☐ Pink ☒ Green (default color)

The Seamless client is based on one transparency color.
This color must be identical on the server and on the client.

When maximizing a Remote Application

☒ Don't hide the local taskbar
☐ Overlap the local taskbar

WARNING: The Seamless client is working fine up to W7 or /W2008
If, your sytem is W10, 2012-R2 or W2016
Then, use the RemoteApp client instead of the Seamless one

This setting applies only to the Seamless client

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect

Create Client

O Cliente Sem Costura é baseado em uma cor de transparência selecionada pelo Administrador. Como a cor de fundo do Remote Desktop é pintada com a cor transparente selecionada, o Microsoft Remote Desktop não é mais exibido e o usuário verá apenas suas aplicações publicadas.

Atenção: A instalação padrão é verde e deve funcionar bem com a maioria das aplicações. Oferecemos a você a escolha entre 3 cores de transparência: Rosa, Verde e Azul. Claro, o servidor e os clientes de conexão devem usar a mesma cor. Alguns elementos em uma aplicação também podem não ser mais visíveis devido à cor de transparência.

Para os clientes de conexão Seamless e Remoteapp, você pode escolher publicar um único aplicativo a ser iniciado de forma contínua no logon do usuário. Você também pode publicar aplicativos com o [TSplus Remote Taskbar](#) , [o Painel Flutuante ou o Painel de Aplicativos](#) .

Executar cliente Windows em ambiente Proxy

Normalmente, o pacote SSH suporta proxies HTTP(S) e isso deve ser suficiente para contornar a maioria dos proxies conhecidos.

No entanto, existem casos muito difíceis em que o ambiente proxy não pode ser reconhecido corretamente, está oculto de softwares de terceiros ou os servidores de destino estão atrás de proxies reversos.

Para casos tão difíceis, o software contém uma solução não SSH chamada "Modo de Resgate".

Se você puder estabelecer uma conexão HTML5, então pode ter certeza de que este software o ajudará a estabelecer conexões de soquete nativas através de Websocket (FF, Chrome, Opera, IE10 etc) ou XHR (IE6-IE9).

Cuidado, alguns proxies permitem [Websocket/XHR](#) tráfego apenas via camada HTTPS, portanto use o endereço https em vez de http.

Se o proxy não solicitar autenticação de proxy e você puder acessar páginas via navegador:

1. Abra `http(s)://yourserver.com___/software/html5/jwres/___`
2. Aguarde a conexão bem-sucedida (e autorize a execução do Java, se solicitado)
3. Clique no texto vermelho "abrir o link" para abrir a página de acesso web em funcionamento.
4. Use o acesso do cliente do Windows como de costume

Se o proxy solicitar autenticação de proxy e você puder acessar páginas via navegador:

1. Abra `http(s)://yourserver.com___/software/html5/jwres/___`
2. Se o proxy solicitar autenticação para applets Java, pressione "cancelar"
3. Clique em "Download LocalWebserver" e execute-o após o download bem-sucedido, isso iniciará o servidor http local na porta 18888.
4. Clique em "Forçar carregamento do Applet a partir de <http://localhost:18888> ", isso recarregará a página com o carregamento de jars do servidor http local
5. Aguarde a conexão bem-sucedida
6. Clique no texto vermelho "abrir o link" para abrir a página de acesso web em funcionamento.
7. Use o acesso do cliente do Windows como de costume

Segurança de um servidor TSplus

Visão geral


Proteger qualquer servidor é uma história sem fim onde cada especialista pode adicionar outro capítulo. TSplus se beneficia e é compatível com a infraestrutura de segurança existente em uma empresa (Active Directory, GPOs, servidores HTTPS, sistemas de telecomunicações SSL ou SSL, VPN, controle de acesso com ou sem cartões de identificação, etc). Para clientes que desejam proteger facilmente seus servidores, TSplus oferece um conjunto de maneiras simples e eficazes de impor bons níveis de segurança.

Alterando o número da porta RDP e configurando o firewall

Com o AdminTool, você pode selecionar um número de porta TCP/IP diferente para o serviço RDP aceitar conexões. O padrão é 3389. Você pode escolher qualquer porta arbitrária, desde que não esteja sendo usada na sua rede e que você defina o mesmo número de porta em seus firewalls e em cada programa de acesso de usuário do TSplus.

TSplus inclui uma capacidade única de redirecionamento de porta e tunelamento: independentemente da porta RDP que foi configurada, o RDP também estará disponível na porta número HTTP e na porta número HTTPS!

Se os usuários quiserem acessar seu servidor TSplus fora da sua rede, você deve garantir que todas as conexões de entrada na porta escolhida sejam encaminhadas para o servidor TSplus. Na guia Início, clique no botão de lápis ao lado de "Porta RDP":



Altere a porta RDP e salve.

Opções de segurança do lado do servidor

O AdminTool permite que você negue o acesso a qualquer usuário que não esteja usando um programa de conexão TSplus gerado pelo administrador. Nesse caso, qualquer usuário que tentar abrir uma sessão com qualquer cliente de Área de Trabalho Remota que não seja o TSplus (assumindo que ele tenha o endereço do servidor correto, o número da porta, um login válido e uma senha válida) será desconectado automaticamente.

O administrador pode decidir que apenas membros do grupo de Usuários de Área de Trabalho Remota será permitido abrir uma sessão.

O administrador pode decidir que uma senha é obrigatória para abrir uma sessão.


Através da configuração da Política de Grupo local aplicável, o administrador pode especificar se deve impor um nível de criptografia para todos os dados enviados entre o cliente e o computador remoto durante uma sessão de Serviços de Terminal. Se o status estiver definido como Habilitado, a criptografia para todas as conexões com o servidor é definida para o nível decidido pelo administrador. Por padrão, a criptografia é definida como Alta.

O administrador também pode definir como regra que apenas usuários com um cliente de conexão TSplus poderão abrir uma sessão.

Qualquer acesso de entrada com um RDP padrão ou um acesso web será automaticamente rejeitado.

Permissões de Sessões

Você pode encontrar várias opções de segurança avançada se clicar na guia Sessões - Permissões:



Permitir acesso do cliente RDP da Microsoft para todos:

Permite que cada usuário se conecte usando mstsc.exe.

- **Permitir acesso apenas para administradores a partir do cliente RDP da Microsoft:** Permite apenas que os administradores se conectem usando mstsc.exe.
- **Negar acesso do cliente RDP da Microsoft:** Impedir que alguém consiga se conectar usando mstsc.exe.
- **Negar acesso de fora:** Isso significa que apenas IPs privados da LAN poderão abrir uma sessão.
- **Limitar o acesso aos membros dos usuários de Remote Desktop:** Este limite se aplica apenas a este grupo local de usuários (que você pode ver clicando em [Usuários e Grupos tile](#)).
- **Criptografa comunicações de ponta a ponta:** Alta criptografa a comunicação cliente/servidor usando criptografia de 128 bits. Use este nível quando os clientes que acessam o servidor terminal também suportam criptografia de 128 bits.
- **Bloquear todo o acesso de entrada a este servidor:** Todas as sessões ativas permanecerão ativas, enquanto todas as tentativas de conexões de entrada serão bloqueadas. Certifique-se de que você pode acessar fisicamente o console do servidor se marcar esta caixa. Não use esta opção se o seu servidor estiver hospedado em um ambiente de nuvem.
- **Desativar UAC e melhorar o Acesso ao Windows:** Desativa os Controles de Conta de Usuário, remove todos os pop-ups de segurança indesejados do Windows. limitações de

usuários (mensagens) ao iniciar aplicativos.


- **A caixa "Permitir tecla do Windows"** permitir o uso das teclas do Windows e combinações dentro de uma sessão TSplus.
- **Permitir apenas usuários com, pelo menos, um aplicativo atribuído:** Usuário com um aplicativo e mais estão autorizados a abrir uma sessão.
- **Permitir CORTAR/COLOCAR dentro de uma sessão:** desmarcar esta caixa desativará os comandos CTRL C/CTRL V

Restrições de Acesso ao Portal Web

- Sem Restrição
- Portal Web é obrigatório para todos: os usuários só podem se conectar via o Portal Web.
- O Portal Web é obrigatório, exceto para Administradores: os usuários só podem se conectar via o Portal Web, exceto Administradores.
- Proibir o Portal da Web para contas de Administradores: Administradores não podem se conectar via o Portal da Web.

Ocultando as unidades de disco do servidor:

O AdminTool inclui uma ferramenta que permite ocultar as unidades de disco do servidor para evitar que os usuários acessem pastas através do Meu Computador ou caixas de diálogo padrão do Windows. Na guia Sessões - Configurações, clique em "Ocultar Unidades de Disco".



Esta ferramenta funciona globalmente. Isso significa que até mesmo o administrador não terá

acesso normal às unidades após as configurações serem aplicadas. No exemplo abaixo, todos os drivers foram selecionados com o botão "selecionar tudo", que marcará todas as caixas correspondentes às unidades que serão ocultadas de todos.



Notas: Essa funcionalidade é poderosa e não desabilita o acesso às unidades de disco. Ela apenas impede o usuário de exibi-las.

A ferramenta marca os discos rígidos como ocultos, mas também adiciona a propriedade OCULTO a todas as pastas raiz e à lista de usuários em Documentos e Configurações.


Se o administrador quiser ver esses arquivos, ele deve:

1. Digite a letra da unidade de disco. Por exemplo: **D:** que o levará para a unidade D:.
2. Ativar **MOSTRAR ARQUIVOS E PASTAS OCULTOS** nas propriedades de visualização da pasta.

Código PIN do Administrador


O Administrador pode proteger o acesso à Ferramenta do Administrador definindo um código

PIN que será solicitado a cada início, na guia Avançado do AdminTool, sob as Configurações do Produto:




TSplus Advanced Security Ultimate

Desde a versão TSplus 11.40, você encontrará uma ferramenta de segurança exclusiva, que pode ser iniciada na aba de Add-Ons:



O que traz recursos poderosos, documentados em [esta página](#) .



O papel do Defensor contra Ataques de Força Bruta no Portal Web é descrito em [esta página](#) .

Autenticação de Dois Fatores

Desde a versão 12 do TSplus, você pode ativar a autenticação de dois fatores como um complemento para o seu Portal Web do TSplus.

X

Protect your account with 2-step verification

Display the verification code using an authentication app

1. Open the authenticator app on your mobile phone.
2. Scan the QR code displayed below:



Or receive your verification code via SMS

1. Type your phone number below, using the international phone numbers format (e.g. +14155552671):

2. Click Send SMS button to register your phone number and receive your verification code.

Validate your verification code

Mais informações sobre este incrível novo recurso podem ser encontradas em [esta página](#) .

Certificados SSL

O processo de Certificados SSL está detalhado nessas páginas:

- [Tutoriais de HTTPS, SSL e Certificados](#) .
- TSplus oferece uma ferramenta fácil de usar para gerar um certificado SSL gratuito e válido: [Certificado SSL gratuito e fácil de instalar](#)
- Escolha seu [Conjuntos de Cifras para melhorar a Segurança](#) .

Opções de segurança do programa de acesso TSplus:

O gerador de clientes TSplus oferece a capacidade, na sua aba de Segurança, de bloquear o cliente TSplus para:

- Um nome de PC específico. Isso significa que este programa não poderá ser iniciado a partir de nenhum outro PC.
- Um número de série de unidade física (HDD de PC ou pen drive USB). Esta é uma maneira muito fácil e poderosa de definir um alto nível de segurança. A única maneira de se conectar é com um cliente específico, e esse cliente específico só pode ser iniciado em um pen drive USB ou HDD de PC específico. Alguns de nossos clientes estão fornecendo pen drives USB com leitura de impressão digital para cada um de seus usuários, e cada programa gerado é bloqueado ao número de série do dispositivo. Dessa forma, eles podem restringir o acesso ao próprio programa do cliente, além de garantir que não possa ser copiado do pen drive USB e usado em outro lugar.

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Advanced client security options

☐ Lock it on PC name

WIN-A1L00CN0E56

☐ Lock it on serial number

303119124

These settings apply to all kind of connection client:

- Remote Desktop client

- Seamless client

- RemoteApp client

Time limit: Disable this generated client after some days (for exemple 15 days)

No limit

Number of days from the first use date of this generated client

☐ Deny user from saving credentials

☐ Save username only

☐ Encryption V2

Client location:

C:\Users\Admin\Desktop

Browse

Client name:


john.connect

Create Client

Para mais informações sobre recursos de segurança, consulte [Documentação do Gerador de Cliente Portátil TSplus](#) e nosso FAQ.

Gerenciamento de Servidor

Na guia Início do AdminTool, você pode ver todas as informações necessárias sobre o seu servidor TSplus:




Alterando o número da porta RDP e configurando o firewall

Com o AdminTool, você pode selecionar um número de porta TCP/IP diferente para o serviço RDP aceitar conexões. O padrão é 3389. Você pode escolher qualquer porta arbitrária, desde que não esteja sendo usada na sua rede e que você defina o mesmo número de porta em seus firewalls e em cada programa de acesso de usuário do TSplus.


TSplus inclui uma capacidade única de redirecionamento de porta e tunelamento: independentemente da porta RDP que foi configurada, o RDP também estará disponível na porta número HTTP e na porta número HTTPS!

Se os usuários quiserem acessar seu servidor TSplus fora da sua rede, você deve garantir que todas as conexões de entrada na porta escolhida sejam encaminhadas para o servidor TSplus.




Gerenciamento de usuários e sessões

O gerenciador de sessões está localizado logo abaixo da porta RDP:



Você pode exibir o gerenciador de tarefas do seu servidor e tem as possibilidades de ativar um

controle remoto, desconectar, fazer logoff ou enviar uma mensagem para seus usuários.




Você pode ativar o controle remoto por meio de uma sessão remota com uma conta de administrador nos seguintes Sistemas Operacionais:


- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10 Pro e superior

No Windows XP, 2003, Vista e 2008 não há botão de controle remoto. No Windows 2012 e 8, uma mensagem aparece aconselhando você a atualizar para 2012 R2 ou 8.1.

Quando você ativa o controle remoto para a sessão de um usuário, esta mensagem aparece, indicando o atalho de teclado para encerrar a sessão:



No lado do cliente, esta mensagem aparece para aceitar o controle remoto:



Você também pode enviar uma mensagem para o seu usuário:

User Sessions

ID	User	Domain	Status	Session	Client Name	Client Address
1	Administrator		Active	Console		
2	john		Active	RDP-Tcp#0	ADMIN-PC	192.168.1.212

Session Manager- Send Message

Message title:

Message from Administrator

Message:

Hello,
Can you please disconnect your session?

OK

Cancel

Task Manager


Remote Control

Disconnect

Logoff


Send Message...

Mensagem enviada no lado do servidor





Mensagem aparecendo no lado do cliente

A guia Usuários e Grupos permite adicionar/editar ou excluir usuários.



Ver [esta documentação](#) para mais informações.


- Com a guia Configurações de Gerenciamento de Sessão (GPO), você pode definir várias configurações de conexão para cada sessão e usuário:




Windows Server 2016 introduziu um novo “Serviço por usuário”, que faz com que os serviços iniciem todos os processos por usuários, o que desacelera o tempo de login dos usuários. Desde o lançamento do TSplus 11.70, você pode **desativar serviços por usuário para acelerar os logins dos usuários**


Serviços e Propriedades

- O Windows Toolkit é um painel de controle aprimorado, resumindo todas as ferramentas de Administração do Windows.






- Você também pode abrir a guia “Propriedades do Servidor” para ter uma visão geral do painel de controle.




- Você pode ver todos os serviços em seu servidor e seu status no bloco de Serviços.



Preferência de Abertura de Sessão

A preferência de abertura de sessão permite que você escolha sua preferência de sessão de shell, suas preferências de login, a cor de fundo de suas sessões, adicione seu próprio logotipo e renomeie-o como desejar.



Por padrão, essas preferências de logon estão ativadas:

- A “ **Exibir barra de progresso durante o logon** ”.
- “ **Ativar Redirecionamento de Fuso Horário** ” que permite que o computador cliente redirecione suas configurações de fuso horário para a sessão de Serviços de Área de Trabalho Remota. Se você ativar esta configuração de política, os clientes que são capazes de redirecionamento de fuso horário enviam suas informações de fuso horário para o servidor.

Session Opening Preference

Logon Preferences

☐ Display progress bar during the logon

☐ All users have a full Desktop

☒ Display last connected users

☒ Enable Time Zone Redirection

Save

Background Color Preference

10841658 Choose color...

Save

Background Logo Preference

Add a logo: Browse... Remove logo

Session Name Preference

RDP-Tcp Save new session name


☒ Use WinXshell alternate shell ☐ Use Windows Shell

Você também pode **defina um Desktop completo** para todos os seus usuários e **obter uma exibição dos últimos usuários conectados** marcando as caixas correspondentes. Você pode **personalize suas sessões de usuários** adicionando uma nova Cor de Fundo, outro logotipo ou nenhum e usando o nome da sessão de sua escolha.


- Desde o lançamento do TSplus 11.70, você pode usar **TSplus WinXshell** como uma alternativa ao shell do Windows. Após a atualização do Windows em 10 de outubro, os administradores que permitem que seus usuários iniciem um Remote Desktop viram o shell do Windows como um problema. O principal problema reside na abertura de sessão/tela preta quando um desktop completo é atribuído a vários usuários no Windows 10 e Server 2016. Ele oferece recursos e experiência gráfica semelhante ao shell do Windows 2016, como a exibição do botão Iniciar de 2016 e da barra de tarefas. É especialmente útil se você **use Windows 10 ou Windows 16 sistemas operacionais** , **gerenciar 10 usuários ou mais** e **desejam atribuir a eles um desktop completo** .

Backup e restaure os parâmetros do seu servidor


Você pode fazer backup ou restaurar os parâmetros do seu servidor clicando no bloco com o mesmo nome, na guia Avançado:



Clique no botão de Backup para fazer um backup, que será datado e adicionado à lista de seus pontos de restauração:




O arquivo de backup pode ser encontrado na pasta C:\Backupparam:



Mais informações sobre isso [documentação](#) .

Reinicie seu servidor

A guia "Reiniciar o servidor" permite que você reinicie seu servidor.



Como configurar o suporte a proxy reverso Apache para Websockets

1.
primeiro de tudo, mude a seguinte variável para falso `www\software\html5\settings.js` >
`W.xhrreverse = false;` (se você não mudar para falso, ele sempre tentará xhr em vez de websockets, o que não queremos mais)
2.
instalar o Apache com suporte a proxy_wstunnel (Apaches mais antigos sem proxy_wstunnel não são suportados!)
3.
permita na configuração do Apache (`httpd.conf` etc.) os seguintes módulos. `LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so LoadModule proxy_wstunnel_module modules/mod_proxy_wstunnel.so`
4.
vamos supor que você queira acessar o portal principal html5 via subpasta “/html5/” Como exemplo `http://seu_ip_ou_dominio.net/html5/` E o Tsplus está instalado na intranet no servidor “intranetxyz” então adicione à configuração (`httpd.conf` etc.) o seguinte

`ProxyPass /html5 http://intranetxyz:80 ProxyPassReverse /html5 http://intranetxyz:80`

`ProxyPass “ws://intranetxyz:80/socket.io/websocket_https”`

`ProxyPass “ws://intranetxyz:80/socket.io/websocket”`

`ProxyPass “ws://intranetxyz:80/socket.io/flashsocket_https”`

`ProxyPass “ws://intranetxyz:80/socket.io/flashsocket”`
5.
Reinicie o Apache para que as alterações tenham efeito.

Autenticação de Dois Fatores

A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança e **impede o acesso à sessão dos seus usuários, mesmo que alguém conheça a senha deles** .

Uma combinação de dois fatores diferentes é usada para alcançar um nível maior de segurança:

1. algo que eles conhecem, **uma senha** .
2. algo que eles têm, um **dispositivo - como um smartphone - com um aplicativo de autenticação instalado.** .

Você pode usar um dos seguintes aplicativos autenticadores para prosseguir. Esses aplicativos estão disponíveis em uma ampla variedade de plataformas:

- [Authy](#)
- [Google Authenticator](#)
- [Microsoft Authenticator](#)

Cada vez que um usuário faz login em sua sessão remota, precisará de sua senha e de um código de verificação disponível em seu telefone celular. Uma vez configurado, o aplicativo autenticador exibirá um código de verificação para permitir que ele ou ela faça login a qualquer momento. Funciona mesmo que seu dispositivo esteja offline.

OU você pode decidir receber códigos de verificação por **SMS** . Neste caso, você terá que criar uma conta gratuita em [Twilio](#) .

A autenticação de dois fatores está disponível com **HTML5 e conexões Remoteapp apenas no portal Web TSplus** , em **TSplus Mobile Web e Edições Empresariais** Este modo de autenticação não suporta login através do cliente de Área de Trabalho Remota.


Para fornecer uma solução ainda mais segura, as conexões RDP são negadas para usuários com 2FA ativado.

Como pré-requisito, o servidor TSplus e os dispositivos devem estar no horário. Veja o [Sincronização de Tempo](#) e [Configurações](#) seções para mais informações de configuração.


Ativando a licença do Add-On de Autenticação de

Dois Fatores

A funcionalidade de Autenticação de Dois Fatores pode ser encontrada na aba de Add-On do AdminTool:



Está disponível como um teste de 30 dias para 10 usuários. Para ativar sua licença, copie o número de série que você pode encontrar na parte inferior do bloco Início:






Em seguida, conecte-se ao nosso

[Portal de Licenciamento](#)

e insira seu Número do Pedido, seu endereço de e-mail, Número de Série e selecione “Two-Factor Authentication” na lista suspensa abaixo:

Você receberá seu arquivo license.lic. Em seguida, vá para o
Licença
clique na opção "Ativar sua licença":




Ativar a Autenticação de Dois Fatores

Realize os seguintes passos para habilitar a autenticação de dois fatores para o seu servidor ou implantação TSplus. Se a sua implantação TSplus estiver configurada para usar vários


servidores, execute esta tarefa no servidor TSplus exposto como o único ponto de entrada para os usuários ou que tenha o papel de proxy reverso.

1. Abra o aplicativo de administração de autenticação de dois fatores. O status da autenticação de dois fatores e o status da licença são exibidos:




Por padrão, 2FA está habilitado para o gateway TSplus e servidores de aplicativos autônomos.

Você pode ativá-lo apenas para servidores de aplicativos TSplus, inserindo a URL do servidor de autenticação:




Ou desative-o:




Adicionar Usuários e Grupos

Uma vez que a autenticação de dois fatores está ativada, você pode configurar usuários para autenticação de dois fatores.

1. A partir do aplicativo de administração de autenticação de dois fatores, clique em o Gerenciar Usuários abaixo.



2) Em seguida, clique em Adicionar para selecionar usuários e/ou grupos de usuários. O Seleccionar Usuários ou Grupos caixa se abre.




Adicione quantos usuários e grupos forem necessários e clique em seguida OK

Os usuários e grupos são adicionados à lista e habilitados para autenticação de dois fatores.

Editar Usuários


Na mesma guia, você pode editar a forma como os usuários recebem os códigos de verificação selecionando um usuário e clicando no botão “Editar”:



O usuário recebe códigos de verificação no aplicativo de autenticação por padrão. Você pode escolher que ele/ela os receba por SMS selecionando a opção e adicionando o número de telefone do usuário no campo abaixo.

Remover Usuários e Grupos

Para remover usuários ou grupos, selecione o usuário ou o grupo e clique em Remover. Uma mensagem de confirmação é exibida.



Clique


Sim

O usuário ou o grupo é removido de sua lista e não se conectará mais usando autenticação de dois fatores.

Redefinir Configuração para Usuários

No caso de perda do dispositivo de autenticação de um usuário, ou se o usuário precisar exibir o código QR secreto novamente, você deve redefinir as configurações de autenticação do usuário.

1. A partir do aplicativo de administração de autenticação de dois fatores, clique em o Gerenciar Usuários abaixo.
2. Selecione um ou mais usuários ativados e clique em seguida em Redefinir. Uma mensagem de confirmação é exibida:



3) Clique

Sim

Os usuários selecionados receberão um novo código QR no próximo login e terão que escaneá-lo no aplicativo de autenticação de seu dispositivo. Você também pode modificar o número de telefone do usuário, para que ele possa receber um código de verificação em seu novo dispositivo.

Inscrever usuário para autenticação de dois fatores

Uma vez que um usuário tenha sido habilitado para usar a autenticação de dois fatores, uma mensagem de ativação será exibida em seu próximo login bem-sucedido a partir do portal Web TSplus.

X

Protect your account with 2-step verification

Display the verification code using an authentication app

1. Open the authenticator app on your mobile phone.
2. Scan the QR code displayed below:



Or receive your verification code via SMS

1. Type your phone number below, using the international phone numbers format (e.g. +14155552671):

2. Click Send SMS button to register your phone number and receive your verification code.

Receive SMS

Validate your verification code

Validate

Para completar os passos necessários, você tem duas opções: gerar códigos através de um aplicativo autenticador ou fazer com que o usuário receba códigos por SMS.

Receber códigos com um Aplicativo Autenticador

O usuário deve instalar um aplicativo autenticador em um dispositivo portátil, como seu smartphone.

Você pode usar um dos seguintes aplicativos autenticadores para prosseguir. Esses aplicativos estão disponíveis em uma ampla variedade de plataformas:


- [Authy](#)
- [Google Authenticator](#)
- [Microsoft Authenticator](#)

Por favor, consulte a documentação de cada aplicativo para mais detalhes sobre como proceder

para adicionar sua conta TSplus.

Configurar SMS

Para que o usuário receba códigos de verificação por SMS, você deve primeiro ativá-lo. Clique em o Configurar SMS abaixo:




TSplus utiliza o Twilio para enviar códigos de verificação por SMS. Twilio é uma plataforma de nuvem de terceiros, não afiliada ao TSplus.

1. Crie uma conta gratuita em [Twilio](#) clicando no botão abaixo “Comece seu teste gratuito com Twilio”:


- 2) Em seu

[Painel de conta Twilio](#)

você precisará ativar seu Número de Teste:



3. O próximo passo é necessário apenas para versões de teste. Ele permite que o Twilio verifique o número de telefone real para o qual o SMS será enviado. Insira este número embaixo do [Menu "Números de Telefone" - "IDs de Chamadas Verificadas"](#) abaixo :



4) Você poderá então inserir seu SID de conta, Token de Autenticação e **Número de teste** como o número de telefone no Configurar SMS aba do TSplus:

Account Dashboard

Project Info

TRIAL BALANCE

\$13.348

TRIAL NUMBER

+33

Need more numbers?

ACCOUNT SID

A

AUTH TOKEN

Hide b

Two-factor Authentication Administration - TSplus

Two-factor Authentication Administration

HOME

MANAGE USERS

CONFIGURE SMS

SETTINGS

LICENSE

TSplus leverages Twilio in order to send verification codes by SMS. Twilio is a third party cloud platform not affiliated with TSplus.

Configure SMS

SMS is enabled. Click here to force users to receive their verification code via an authentication app.

Account SID: A

Auth Token: b

Phone Number: +33

Save

Manage Twilio Subscription

Administration

Service Status

Support Center

Em seguida, clique em Salvar. A seguinte mensagem será exibida:

Configure SMS

i


SMS configuration was saved successfully.

OK

Você pode gerenciar sua assinatura do Twilio no [Gerenciar assinatura do Twilio](#) seção, na parte inferior do [Configurar SMS](#). Administre sua conta, veja o Status do Serviço ou entre em contato com o Centro de Suporte da Twilio apenas clicando nos botões correspondentes.

Login usando Autenticação de Dois Fatores

Uma vez que um usuário tenha configurado sua conta TSplus em seu aplicativo autenticador, ele ou ela poderá se conectar usando sua senha e o código fornecido pelo seu aplicativo autenticador ou por SMS.



The image shows the TSPLUS login interface. At the top, the logo 'TSPLUS' is displayed with 'SECURE REMOTE ACCESS' in smaller text above the 'PLUS' part. Below the logo, the text 'Log on' is visible. There are four input fields: the first contains 'TSPLUS', the second contains 'John' with a checkmark to its right, the third contains a series of dots, and the fourth contains '184650'. Below these fields are two radio buttons: 'HTML5' (selected) and 'RemoteApp'. At the bottom is a 'Log on' button. The background of the login window shows a castle.

Sincronização de Tempo

TSplus servidor e dispositivos devem estar sincronizados. Isso significa que a hora e a data do servidor devem estar sincronizadas com um servidor de horário. Os dispositivos também devem ter sincronização de horário, independentemente do fuso horário em que estão configurados.

Se um pedido de autenticação vier de um dispositivo cuja data e hora não estão sincronizadas, ou se a data e hora do servidor não estiverem sincronizadas, esse pedido pode ser rejeitado.

A validação das informações entre o dispositivo e o servidor está relacionada ao horário UTC. **Configurações** seção, o parâmetro Discrepancy é usado para gerenciar o período de validade do código, em intervalos de 30 segundos.


Exemplo de validação ou autenticação válida:

- o servidor está sincronizado com um servidor de horário, o fuso horário é UTC + 2, são 14:30
- o dispositivo está sincronizado com um servidor de horário, o fuso horário é UTC + 1, são 13:30
- o parâmetro de Discrepância está configurado em 60, ou seja, um período de validade do código de 30 minutos
- referido ao horário UTC, o horário do dispositivo e o horário do servidor são idênticos.

Exemplo de validação ou autenticação inválida:


- o servidor está sincronizado com um servidor de horário, o fuso horário é UTC + 2, são 14:30
- o dispositivo não está sincronizado com um servidor de horário, o fuso horário é UTC-1, a hora está definida manualmente para 13:30
- o parâmetro de Discrepância está configurado em 60, ou seja, um período de validade do código de 30 minutos
- o horário do servidor referido ao horário UTC é 12:30 am
- o horário comunicado pelo Dispositivo, referido ao horário UTC, é 14:30
- a diferença é de 120 minutos, o código de validação é, portanto, recusado.

Configurações




A guia Configurações permite que você **whitelist usuários, para que possam se conectar usando um cliente RDP, sem a necessidade de inserir um código de autenticação de dois fatores.**

Clique no botão "Adicionar" para adicionar um usuário e remova um usuário selecionando-o e clicando no botão "Remover".




A guia Avançado permite que você configure as configurações detalhadas da Autenticação de Dois Fatores.



Discrepância

Você pode modificar o valor de Discrepância, que permite definir o tempo de validação de um código de verificação. Uma discrepância de 3 significa que o mesmo código de verificação permanece válido por 90 segundos para trás e para frente em relação ao seu período de validade original de 30 segundos. O padrão é 480, o que significa 480×30 segundos = 4 horas.



The screenshot shows a software interface with a table and an open settings dialog. The table has two columns: 'Name' and 'Value'. The first row contains 'Discrepancy' and '480'. An orange rectangle highlights the 'Discrepancy' row. Overlaid on the table is a dialog box titled 'TSplus - Edit Setting'. Inside the dialog, the 'Discrepancy' setting is shown with a description: 'The allowed discrepancy (in both directions) when validating a verification code. A discrepancy of 3 means that the same verification code remains valid 90 seconds backward and forward its original 30 seconds validity period. Default is 480.' Below the description is a 'Value:' field containing '480'. At the bottom of the dialog are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Name	Value
Discrepancy	480

TSplus - Edit Setting

Discrepancy

Description:

The allowed discrepancy (in both directions) when validating a verification code. A discrepancy of 3 means that the same verification code remains valid 90 seconds backward and forward its original 30 seconds validity period. Default is 480.

Value:

480

Save Cancel

Emissor

Uma string indicando o nome do serviço de autenticação de dois fatores. O emissor é exibido no aplicativo móvel do cliente e identifica o serviço associado ao código de verificação gerado. Por padrão, é composto pelo nome do servidor com TSplus.

Product

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus

TSplus - Edit Setting

Issuer

Description:
A string indicating the name of the two-factor authentication service. The issuer is displayed on the client mobile app and identifies the service associated with the generated verification code.

Value:
WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus

Save

Cancel

UER% verification c...

Validade Após a Primeira Sessão

Período durante o qual um usuário pode abrir uma sessão sem precisar revalidar um código de autenticação de dois fatores anterior. Esta configuração permite que os usuários abram aplicativos a partir do portal da aplicação Web sucessivamente. O padrão é 480 minutos.

Product

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus
Validity After First Session	480

TSplus - Edit Setting

Validity After First Session

Description:
Period during which a user can open a session without having to revalidate a previous two-factor authentication code. This setting allows users to open applications from the Web application portal successively. Default is 480 minutes.

Value:
480

Save

Cancel

SUER% verification c...

Validade Antes da Primeira Sessão

Período durante o qual um usuário pode abrir uma sessão após validar um código de autenticação de dois fatores a partir do portal da Web ou do aplicativo móvel, em segundos. O padrão é 3600 segundos.

The screenshot displays the TSplus configuration interface. On the left, a sidebar shows a 'Product' icon. The main area contains a table with configuration settings. The 'Validity Before First Session' row is highlighted with an orange border. Below this table, a modal window titled 'TSplus - Edit Setting' is open, showing the 'Validity Before First Session' configuration. The modal includes a description, a text input field for the 'Value' (set to 3600), and 'Save' and 'Cancel' buttons.

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus
Validity After First Session	480
Validity Before First Session	3600

TSplus - Edit Setting

Validity Before First Session

Description:

Period during which a user can open a session after validating a two-factor authentication code from the Web portal or from the mobile app, in seconds. Default is 3600 seconds.

Value:

3600

Save Cancel

Dígitos

O número de dígitos a serem exibidos para o usuário. Observe que esta configuração pode não ser suportada por aplicativos de autenticação. Este número deve ser maior ou igual a 4 e menor ou igual a 12. O padrão é 6.

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJKGOQLLU9D - TSplus
Validity After First Session	480
Validity Before First Session	3600
Digits	6

TSplus - Edit Setting

Digits

Description:
The number of digits to display to the user. Please note that this setting may not be supported by authentication apps. This number must be greater than or equal to 4 and lower or equal to 12. Default is 6.

Value:

Save

Cancel

Mensagem do Código de Verificação por SMS


Mensagem enviada aos usuários solicitando um código de verificação se estiverem configurados para recebê-lo via SMS. Esta mensagem deve conter o espaço reservado %CODE%, que será substituído pelo código de verificação real. O padrão é: Seu código de verificação %ISSUER% é: %CODE%

Opção de impressão avançada: Impressora Universal

A Impressora Universal TSplus permite que você imprima documentos de qualquer PC ou dispositivo móvel. Veja o [tutorial em vídeo](#) para imprimir com a Impressora Universal.

Gerenciador de Impressora Universal

Desde o lançamento da versão 12 do TSplus, o Gerenciador de Impressoras Universal tem sua própria aba:




O Gerenciador de Impressoras Universais reúne todas as ferramentas necessárias para instalar, desinstalar, exibir e gerenciar as opções da Impressora Universal. Esta ferramenta permite que os administradores ajudem os usuários com requisitos de impressão dinâmica.

Informações podem ser encontradas na parte superior sobre o status atual da impressora universal: Você pode verificar se a versão mais recente, que usa GhostScript, está instalada.

Você pode ver se a impressora está pronta. E você pode verificar se a impressora está definida como padrão.

Os botões abaixo permitem que você:

- **Instale a Impressora Universal (que usa CUSTPDF)** , que é a impressora antiga, antes da versão 9 do TSplus.
- **Instale a Nova Impressora Universal (que usa Ghostscript)** , que é mais estável com mais suporte a formatos de impressão.
- **Remover a Impressora Universal** .
- **Defina como impressora padrão** .
- **Ver Impressora:** Abre uma janela onde você pode ver o status dos seus documentos de impressão, pausar, retomar ou cancelar o trabalho de impressão. Você também pode definir suas preferências e propriedades de impressão.
- **Propriedades da Impressora Universal:** Abre esta janela, onde você pode ver todas as propriedades de impressão. Após a guia Geral, há guias para compartilhamento, portas, avançado, gerenciamento de cores, segurança e configurações do dispositivo.



The image shows the 'Universal Printer Properties' dialog box. It has a title bar with a printer icon and a close button. The 'General' tab is selected, showing a printer icon with a green checkmark, the name 'Universal Printer', a 'Location' field, a 'Comment' field, the 'Model' 'CUSTPDF Writer', and a 'Features' section. The 'Features' section lists: Color: Yes, Double-sided: No, Staple: No, Speed: 400 ppm, and Maximum resolution: 4000 dpi. To the right of the features is a 'Paper available:' dropdown menu showing 'Letter'. At the bottom of the dialog are buttons for 'Preferences...', 'Print Test Page', 'OK', 'Cancel', and 'Apply'.

Universal Printer Properties

General Sharing Ports Advanced Color Management Security Device Settings

Universal Printer

Location:

Comment:

Model: CUSTPDF Writer

Features

Color: Yes

Double-sided: No

Staple: No

Speed: 400 ppm


Maximum resolution: 4000 dpi

Paper available: Letter

Preferences... Print Test Page

OK Cancel Apply

- Abaixo, você pode definir o tamanho do papel para impressão de A4 para qualquer tipo de formato de impressão. Veja [Personalizar o formato de impressão da página](#) para o Tamanho de Página Personalizado PostScript).
- Você também pode escolher entre **2 formatos de impressão: Retrato e Paisagem** .



The image shows a 'Paper size' section with a dropdown menu set to 'A4' and a checkbox labeled 'Reset User Settings on logon' which is currently unchecked.

Paper size

A4


☐ Reset User Settings on logon

O Caixa "**Redefinir configurações do usuário no logon**" permite forçar o formato padrão da Impressora Universal para o selecionado no AdminTool em cada nova sessão do usuário. Se esta caixa não estiver marcada, durante sua primeira sessão, o usuário terá o formato


selecionado pelo AdminTool como formato padrão, mas se ele escolher outro formato padrão, então será esse que será mantido para sua próxima sessão.

###Imprimindo com a Impressora Universal

Ao selecionar esta impressora, o documento a ser impresso é automaticamente convertido em um arquivo PDF:



Este arquivo PDF é automaticamente enviado para o leitor de PDF local da estação de trabalho do usuário. Cada trabalho de impressão é aberto assim que está pronto no disco local do usuário, sem esperar que a pré-visualização anterior do Acrobat seja fechada. O processo de impressão começa apenas uma vez que o PDF está totalmente criado do lado do cliente, o que garante que o trabalho de impressão comece sem atraso.



Você pode escolher entre 3 opções de impressão na guia Recursos Locais do [Gerador de Cliente Portátil](#) :

- **Visualização do Leitor de PDF Local:** o documento será enviado e o Acrobat Reader local será aberto com o arquivo PDF gerado. O usuário pode imprimi-lo ou salvar uma cópia em seu disco rígido local.
- **Imprimir na impressora padrão do usuário:** o documento será automaticamente enviado para a impressora padrão do usuário (o driver de impressão local está incluído no cliente de conexão TSplus). Valor chave: Esta opção deve ser usada por pessoas que têm muito para imprimir por dia e usam a mesma impressora para esse fim.
- **Selecione uma impressora local:** O usuário pode selecionar uma de suas impressoras locais (o driver de impressão local está incluído no cliente de conexão TSplus).


Se você não tiver um leitor de PDF instalado em sua máquina, recomendamos o uso do Foxit Reader.

- Se você deseja **imprimir na impressora local padrão com o leitor de PDF definido pelo sistema** em vez de Sumatra, você pode ativar a configuração “defaultsystem” nos parâmetros do cliente gerado, conforme explicado em [esta documentação](#).

###Personalizar o formato de impressão da página

Se você deseja ter um formato de página específico e sua impressora não é compatível com a redirecionamento de impressora, você pode definir o formato de página da Impressora Universal abrindo o menu Dispositivos e Impressoras do Painel de Controle. Clique com o botão direito na

Impressora Universal, depois em Propriedades da Impressora:



Universal Printer Properties

General | Sharing | Ports | Advanced | Color Management | Security | Device Settings

 Universal Printer

Location:

Comment:

Model: CUSTPDF Writer

Features

Color: Yes

Double-sided: No

Staple: No

Speed: 400 ppm


Maximum resolution: 4000 dpi

Paper available:


Preferences... Print Test Page

OK Cancel Apply

Clique em Preferências, depois em Avançado:



Vá para Configurações Avançadas de Documentos PDF do Ghostscript / Saída de Papel / Tamanho do Papel / Página Personalizada PostScript. Por fim, clique em Editar Tamanho de Página Personalizado e insira suas configurações preferidas. Isso é especialmente útil com impressoras de recibos e etiquetas.



A configuração de escala de página padrão do Sumatra (sem escala/reduzir/ajustar) agora pode ser definida no Client Generator e no arquivo remoteapp2.js para conexão remoteApp a partir do Portal Web.

Você pode especificar no gerador de Cliente qual escala de página deseja que seja selecionada por padrão (Nenhum/Ajustar/Reduzir), ao imprimir usando a impressora universal. O valor padrão dessa configuração é "Usar tamanhos de página originais".

Você também pode alterar esta configuração para a conexão remoteApp usando o portal da web, alterando o valor da variável remoteapp2_pagescaling no arquivo "remoteapp2.js" localizado em "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software".

- O valor 'noscale' é para "Usar tamanhos de página originais"
- O valor 'shrink' é para "Reduzir páginas para a área imprimível (se necessário)"
- O valor 'fit' é para "Ajustar páginas à área imprimível"

```
var remoteapp2_pagescaling = 'sem escala';
```

The screenshot shows the 'Windows Client Generator' window with the 'Local resources' tab selected. The window has a title bar with a close button. Below the title bar is a tabbed interface with tabs for 'General', 'Display', 'Remote Desktop client', 'Seamless client', 'Local resources', 'Program', 'Security', and 'Load-Balancing'. The 'Local resources' tab is active, showing a section for 'Local devices' with a list of checkboxes: 'Disks' (checked), 'Printers' (checked), 'Sound' (checked), 'COM ports' (checked), 'Smart cards' (checked), and 'USB devices' (checked). A text box next to 'Disks' contains the word 'all'. Below this is a 'Play remote sound:' section with three radio buttons: 'Locally' (selected), 'Remotely', and 'No'. Below that is a 'Universal printer option' section with a printer icon and two columns of options. The 'Action' column has three radio buttons: 'Preview with the local PDF Reader', 'Print on default printer - local driver included', and 'Select the local printer - local driver included' (selected). The 'Printer scaling' column has three radio buttons: 'Use original page sizes', 'Fit pages to printable area', and 'Shrink pages to printable area (if necessary)' (selected). At the bottom, there are two text boxes: 'Client location:' with the value 'C:\Users\admin\Desktop' and a 'Browse' button next to it, and 'Client name:' with the value 'Client-05.connect'. A 'Create Client' button is located to the right of the 'Client name' field.

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Local devices

☒ Disks all

☒ Printers

☒ Sound

☒ COM ports

☒ Smart cards

☒ USB devices

Play remote sound: ☒ Locally ☐ Remotely ☐ No

Universal printer option

Action:

☐ Preview with the local PDF Reader

☐ Print on default printer - local driver included

☒ Select the local printer - local driver included

Printer scaling:

☐ Use original page sizes

☐ Fit pages to printable area

☒ Shrink pages to printable area (if necessary)

Client location: C:\Users\admin\Desktop Browse

Client name: Client-05.connect Create Client

Nota: Se você estiver usando essas configurações, certifique-se de que está usando, em sua estação de trabalho, a versão do Connection Client $\geq$ 14.30.0.71.


Atualizando Terminal Service Plus

Nossa equipe de desenvolvimento está trabalhando diariamente para garantir a estabilidade e compatibilidade do TSplus com as versões mais recentes dos Sistemas Operacionais da Microsoft e as últimas Atualizações. Estamos orgulhosos de oferecer a você novos recursos e melhorias a cada semana.


Esta é a razão pela qual é recomendado manter seu servidor atualizado. Ao assinar nossos Serviços de Suporte e Atualizações anuais, você terá acesso às últimas Atualizações e correções de bugs.

Para ver qual versão do TSplus você possui e atualizá-la:


- Você pode verificar o status da sua versão do TSplus na guia Início do seu AdminTool:



- Você pode então clicar nele. Desde a versão TSplus 11.50, o AdminTool baixa automaticamente...




...e aplica o programa de Atualização de Lançamento quando solicitado:



Você ainda pode baixá-lo através deste link: [Atualização de Lançamento](#) e aplique-o manualmente.


O programa de Atualização é projetado para manter suas configurações atuais do TSplus seguras. Não é necessário reiniciar após a Atualização; no entanto, recomendamos que o faça.

Se você ainda não se inscreveu nos serviços de Atualização/Suporte do TSplus, ou se sua assinatura expirou, você não poderá executar o programa de Lançamento de Atualização:




Nesse caso, recomendamos que você faça seu pedido em nossa Página da Loja. Você receberá as informações adequadas para baixar seu arquivo support.lic. Ativar seus serviços de Atualização/Suporte é um processo fácil descrito. [aqui](#) .


Quando a atualização estiver concluída, é necessário reiniciar:



Apenas para requisitos específicos, a equipe de suporte da TSplus pode fornecer um código de atualização de emergência que desbloqueará o programa de lançamento de atualizações.



-
- Desde a versão 11.40 do TSplus, você terá a opção de instalar [TSplus Advanced Security](#) , nosso poderoso Add-On de Segurança, em sua versão de teste Ultimate (Todos os recursos de Segurança gratuitos para uso por 2 semanas) para o seu sistema TSplus:



Atualizando sua versão do TSplus

Se você deseja atualizar sua versão atual do TSplus, a fim de adicionar mais usuários ou mais recursos, clique na guia "Atualizar Licença Existente" da nossa página da Loja:

Upgrade Edition or Add Users to your TSplus license

 TSplus License

 Add-ons

 Support & Updates

 Upgrade existing License

1. What is your current TSplus license:

 Your existing TSplus license

Edition	Number of Users
Mobile Web ▾	3 ▾

2. What TSplus license would you like:

 Your upgraded TSplus license

\$165

Edition	Number of Users
Enterprise ▾	5 ▾

3. Your TSplus Upgrade License Code:

 Your details

Buy now

Enter your Upgrade License Code: (*)	Enter your Email to receive your new license file:

(*) Upgrading a TSplus server requires an Upgrade License Code which you can get from your existing TSplus server. Download now and run this Upgrade License Code generation program on your existing TSplus server. It will display your Upgrade License Code.

If you have any question for TSplus Sales team, regarding release information, licensing or any other sales inquiries: please send an email to sales@terminalserviceplus.com

Baixe o programa de geração de código de licença de upgrade, a fim de obter seu código de licença de upgrade.


Como usar o Apache em vez do servidor Web padrão do Terminal Service Plus

Pré-requisitos

Pode ser uma boa ideia para [Atualizar Terminal Service Plus](#) para ter certeza de que você obtém os últimos programas TSplus.


1. Inicie o AdminTool e vá para a guia Servidor Web

Clique no bloco Gerenciar Servidores Web, verifique **Use um servidor web HTTP diferente** porque você quer usar o Apache.



Em seguida, use o botão **Selecione um novo caminho raiz do Servidor Web** para informar

ao TSplus onde será a nova raiz da pasta da web. O TSplus copiará os arquivos/pastas solicitados para esta nova pasta raiz e, neste ponto, a configuração do TSplus para o Apache está quase concluída. Um pop-up recomendará que você altere a porta HTTP do Apache para 81:



Agora é hora de configurar o Apache.

2. Configurando o Apache

Altere o HTTP de 80 para 81.

A maneira específica de fazer isso depende da sua versão do Apache e das suas configurações atuais do Apache.

Recomendamos que você faça backup de qualquer arquivo de configuração do Apache antes de modificá-los, para que você tenha uma maneira de restaurá-los, se necessário.


Normalmente, você pode alterar a porta de escuta do Apache editando o arquivo `httpd.conf` encontrado no diretório "Apache\conf":

Ouçã 81

Uma vez concluído, reinicie o serviço Apache.

3. Voltando para a ferramenta de Gerenciamento de Servidores Web TSplus


Você pode definir as portas HTTP e HTTPS na ferramenta de Gerenciamento Web do TSplus. Recomendamos o uso de portas padrão, mas esse recurso pode ser útil ao tentar evitar um conflito com outro processo.




4. Últimos passos

Para a Impressora Universal, precisamos ser capazes de escrever na pasta PRINTS.

Então, verifique se Todos/Usuários... têm direitos totais na pasta .../impressões.





Em seguida, selecione o arquivo .html que deseja usar como uma página de Acesso Web em:

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

e copie-o como index.html na sua pasta raiz da web, tipicamente este é o diretório "Apache\htdocs".

5. Configurações Específicas para TSplus Gateway Portal, Balanceamento de Carga e/ou transferência de arquivos HTML5

Se você deseja usar este sistema baseado em Apache como um TSplus Gateway Portal e/ou usar o recurso de Balanceamento de Carga do TSplus Gateway Portal e/ou usar o recurso de transferência de arquivos HTML5, você precisará permitir a execução de scripts GCI do TSplus

pelo Apache.

Primeiro, você deve ter o módulo CGI habilitado no Apache.

Edite o arquivo httpd.conf encontrado no diretório “Apache\conf” e procure por uma linha que se pareça com:

```
;LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
```

Remova o “;” para habilitar o módulo CGI:

```
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
```

Então, encontre uma linha que comece com:

Adicionar manipulador de script cgi

E adicione a extensão .exe para autorizar arquivos .exe a serem tratados como programas CGI pelo Apache:

```
AddHandler cgi-script .exe
```

Finalmente, você deve informar ao Apache que a pasta “cgi-bin” do TSplus contém programas CGI. Para fazer isso, você deve adicionar a seguinte linha no arquivo httpd.conf encontrado no diretório “Apache\conf”:

```
ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files (x86)/TSplus/Clients/www/cgi-bin/"
```

Uma vez concluído, reinicie o serviço Apache.

Se você enfrentar algum problema ao configurar o CGI em seu servidor Apache, consulte o [Documentação oficial do Apache](#)

Verificando suas configurações: Para validar suas configurações, por favor, abra um navegador da web em seu servidor e vá para <http://localhost/cgi-bin/hb.exe>. Se você receber uma página de erro do Apache, há um problema na sua configuração do Apache. Se você receber uma linha de texto/números, tudo está bem!


Como usar o IIS em vez dos servidores Web padrão do Terminal Service Plus

Pré-requisitos

Pode ser uma boa ideia para [Atualizar Terminal Service Plus](#) para ter certeza de que você obtém os últimos programas TSplus.


1. Configuração do IIS

- Instale o IIS com os seguintes módulos: CGI, Extensões ISAPI e Filtros ISAPI.




- Configurando a Porta do IIS:

Acesse o console de gerenciamento do IIS, expanda a lista abaixo do nome do seu servidor, em seguida, expanda o menu "Sites", clique com o botão direito em "Default Web Site" e clique em "Editar Vínculos":



Clique em “http” e “Editar”. Altere a porta para 81 e clique em Ok, e depois clique em Fechar:




Desative a porta 443 ou altere esta porta para outra porta livre.

Em seguida, reinicie o Gerenciador do IIS.

2. Criar diretório virtual para CGI

No painel esquerdo, expanda o menu sob seu servidor, depois "Sites", e clique com o botão direito no seu site para adicionar um novo "diretório virtual", conforme mostrado na imagem abaixo:



Na janela que se abrirá, preencha da seguinte forma:

Alias: cgi-bin

Caminho físico: C:\Program Files(x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin

Add Virtual Directory

Site name: Default website
Path: /



Alias:
cgi-bin
Example: images

Physical path:
C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin ...


Pass-through authentication
Connect as... Test Settings...

OK Cancel


Então clique em "OK" e você verá que o diretório virtual "cgi-bin" foi adicionado ao seu site IIS. Agora, clique com o botão direito neste diretório virtual "cgi-bin" e clique em "Converter em Aplicativo". Clique em "OK" e aceite as configurações padrão.



Em seguida, selecione o ícone "Mapeamentos de Manipulador" para esta pasta no lado direito da janela do Gerenciador:




Na lista de Mapeamentos de Manipuladores, clique duas vezes em “CGI-exe”. Em seguida, procure o executável hb.exe na caixa de propriedades Executável e clique em OK.



The "Add Module Mapping" dialog box is shown with the following fields and controls:

- Request path:** A text box containing `*.exe`. Below it, an example is provided: `*.bas, wsvc.axd`.
- Module:** A dropdown menu with `CgiModule` selected.
- Executable (optional):** A text box containing `"C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe"` and a browse button (`...`).
- Name:** A text box containing `CGI`.
- Request Restrictions...** button.
- OK** and **Cancel** buttons at the bottom right.


Um prompt de confirmação aparece. Clique em "OK" para permitir esta extensão ISAPI.




The confirmation dialog box displays the following information:

- Header:** "Add Module Mapping" with a close button (`X`).
- Message:** "Do you want to allow this ISAPI extension? Click 'Yes' to add the extension with an 'Allowed' entry to the ISAPI and CGI Restrictions list or to update an existing extension entry to 'Allowed' in the ISAPI and CGI Restrictions list." The message is preceded by an information icon (`i`).
- Buttons:** **Yes**, **No**, and **Cancel** buttons at the bottom.


Agora clique em "Editar Permissões de Recursos":




Marque a caixa "Executar" e clique em OK:



Voltar para a página inicial "CGI-bin", clique em "CGI" para abrir as propriedades CGI:




Altere o valor de "Usar Nova Console Para Cada Invocação" para "Verdadeiro". Em seguida, clique em "Aplicar" para salvar as alterações.




3. Configurar permissão de extensão CGI

Agora, o último passo é permitir que a extensão CGI seja executada no servidor. Clique no ícone "Restrições ISAPI e CGI". Isso pode ser encontrado clicando no nome da máquina no menu à esquerda da janela.



Na página "Restrições ISAPI e CGI", clique em "Adicionar ..." no lado direito da janela. Agora especifique o caminho completo para o arquivo "hb.exe" hospedado na pasta TSplus. Certifique-se de marcar a opção "Permitir que o caminho da extensão seja executado", conforme ilustre as imagens a seguir:



Add ISAPI or CGI Restriction ? X

ISAPI or CGI path:

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe ...

Description:

CGI

☒ **A**llow extension path to execute

OK Cancel


 **ISAPI and CGI Restrictions**

Use this feature to specify the ISAPI and CGI extensions that can run on the Web server.

Group by: No Grouping ▼

Description	Restriction	Path
Active Server P...	Allowed	%windir%\system32\inetsrv\asp.dll
ASP.NET v2.0.5...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v2.0.5...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.3...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.3...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
CGI	Allowed	C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe

Certifique-se de que na seção CGI do seu servidor, "Default Web Site" e "cgi-bin" a configuração "Impersonate User" esteja definida como "True".



Dê permissão total ao usuário "IUSR" no diretório "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin"

Dê permissão total ao usuário "IUSR" no diretório "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\twofa"

4. Adicionar tipos Mime no IIS

Abra um prompt de comando como administrador e execute os seguintes comandos:

Janela do terminal

```
%SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:staticContent  
/+[fileExtension='.dat',mimeType='text/plain']
```

Janela do terminal

```
%SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:staticContent  
/+[fileExtension='.',mimeType='text/plain']
```


Reinicie o IIS.

5. Configurar Permissões de Diretório do IIS


Dê permissão total ao grupo "Everyone" no diretório "C:\inetpub\wwwroot"

6. Configurar TSplus



Vá para a guia Servidor Web do AdminTool e, em seguida, escolha a opção "Usar um servidor HTTP diferente":



Em seguida, na mesma janela, clique em “Selecionar um novo caminho raiz do servidor Web” e coloque o caminho do diretório do IIS, que deve ser algo como: “C: \ inetpub \ wwwroot”. Agora clique em “Salvar e Reiniciar o AdminTool”.




As seguintes mensagens aparecerão:



Aguarde. O Admintool será fechado automaticamente. Em seguida, abra o Admintool novamente e clique no bloco da Web.


Finalmente, reinicie os servidores web:



7. Teste com o host local

Atenção Use uma conta de usuário diferente.

Se você tentar com sua conta de usuário atual a partir da sua própria sessão RDP para o servidor, você será desconectado e não poderá reconectar.



Usando servidores atrás de um Proxy Reverso

É possível usar servidores atrás de proxies reversos via xhr-polling, com algumas limitações.

Como descrito Websockets não fazem parte do protocolo HTTP, mesmo que a primeira solicitação http pareça uma solicitação http, na verdade, não é, portanto, a maioria dos proxies reversos conhecidos não suporta Websockets e descarta muitas áreas importantes da primeira solicitação WebSocket.

Se você souber que o servidor está atrás de um proxy reverso, desative os Websockets definindo esta opção em Clients\www\software\html5\settings.js :

```
disablewebsocket = true;
```

Isso fará com que o uso de polling XHR e evite atrasos ao se conectar.

Se você não tiver um arquivo chamado "settings.js" na pasta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5", então sua versão do TSplus é mais antiga e esta documentação não se aplica. Por favor, atualize seu sistema primeiro ou entre em contato com o suporte.


Por favor, note que o uso de XHR-polling não é tão estável quanto Websockets devido à natureza de sua conexão.

A outra limitação ao usar polling Xhr via proxy reverso é o fraco suporte para upload de arquivos. Enquanto trabalha com XHR em conexão direta, feito por exemplo via proxy reverso Apache, o Apache pode interromper acidentalmente o upload do arquivo.

Usando o recurso de servidor proxy reverso

Este recurso está disponível na edição Enterprise do TSplus.

O sistema de Proxy Reverso atua como um intermediário para que seus servidores associados sejam contatados por qualquer cliente. A vantagem de usar um proxy reverso é simples: você não precisará mais criar tantas regras de redirecionamento de porta quanto o número de servidores TSplus que possui. Esteja você usando ou não o recurso de balanceamento de carga, é necessário ativá-lo para se conectar usando o proxy reverso. No TSplus, ele fornece um ponto de acesso único a uma fazenda de servidores TSplus balanceados.



Este ponto de acesso único será o seu Servidor do Portal Gateway. Como este servidor será acessado remotamente, você precisará configurar uma regra de redirecionamento de porta no seu roteador, incluindo as portas http ou https, dependendo da sua preferência (80 sendo a porta padrão para http e 443 para https).

Clique na guia Farm, em seguida, clique na guia Reverse-Proxy:

Gateway Reverse-Proxy Manager

Gateway Status

Gateway Reverse-Proxy Mode is DISABLED.

To enable it, add some Applications Servers and Save.

Gateway Server

Gateway Public IP / DNS: 92.137.136.32

Protocol: ☒ HTTP ☐ HTTPS

Load-Balancing: ☒ Enable Load-Balancing

Applications Servers

Add an Application Server

Server 1 (SRV-TSplus1 - 192.168.1.201)
Server 2 (SRV-TSplus2 - 192.168.1.202)
Server 3 (SRV-TSplus3 - 192.168.1.203)
Server 4 (SRV-TSplus4 - 192.168.1.204)


Edit Application Server Remove Application Server

Save Gateway Reverse-Proxy Settings

O IP público do gateway deve ser configurado com um endereço IP fixo e válido.

- Selecione Http ou Https para o seu método de conexão preferido, os servidores da sua fazenda devem ser capazes de se comunicar entre si na porta 80 ou 443, dependendo de qual método de conexão você usar. Também é importante que o firewall do seu Windows não bloqueie essas portas.

- Ative o recurso de balanceamento de carga se desejar balancear sua fazenda. Se você não ativar esse recurso, precisará atribuir os servidores da sua fazenda aos Usuários ou Grupos. Mais informações sobre este assunto podem ser encontradas. [aqui](#) .
- Clique em "Adicionar um servidor de aplicativo" e preencha o Nome de Exibição para seu servidor, seu nome de host no campo Nome Interno e seu endereço IP Privado (LAN), em seguida, clique em "Salvar".

The image shows a Windows-style dialog box titled "Application Server". It has a blue title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main area is white and contains three text input fields. The first is labeled "Display Name:", the second "Internal Name: (srvX)", and the third "Private (LAN) IP:". Below these fields are two buttons: "Save" and "Cancel".

Uma vez que você tenha completado sua lista de servidores, clique em “Salvar configurações do Gateway Reverse-Proxy” e reinicie os serviços da Web localizados no bloco da Web da Ferramenta de Administração.

Proxy Reverso e Clientes de Conexão Gerados

Você pode gerar um Cliente de Conexão que se conectará a um Servidor de Aplicação através do Servidor Reverse-Proxy.

Para fazer isso, assumindo que seu gateway tem o IP público 1.1.1.1 e seu servidor backend tem o nome interno "srv2", use a URL especial 1.1.1.1:443/~~srv2 no campo de endereço do servidor do Gerador de Cliente de Conexão.

Por exemplo:

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Server

Server address

246.14.245.12:443/~sv2

Port number

3389

User

Logon

john

Password

••••

Domain name (without extension)

Preferred display mode

☐ Remote Desktop client

☒ RemoteAPP client

☐ Seamless client

☐ Disable background & animations for better performances

☒ Fast network or Fiber optic

Client name:

john.connect

Create Client

Não se esqueça de marcar esta caixa também:

Windows Client Generator

GeneralDisplayRemote Desktop clientSeamless clientLocal resourcesProgramSecurityLoad-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☒ Use Load-Balancing

Gateway Web port number80

When 'Use Load-Balancing' is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location:C:\Users\Admin\DesktopBrowse

Client name:john.connect

Create Client

A menos que você queira se conectar a um servidor de Aplicação específico.

TSplus Virtual Printer

A impressora virtual TSplus é uma nova alternativa às soluções clássicas de impressão de desktop remoto, que podem ser pouco confiáveis, dependentes de hardware e difíceis de gerenciar. O algoritmo de compressão exclusivo da impressora virtual melhora a velocidade de trânsito dos trabalhos de impressão remota, minimizando a transferência de dados enquanto mantém a qualidade da imagem.

Nota O cliente HTML5 do TSplus não é suportado e requer o [TSplus Universal Printer](#) .

Benefícios

- Suporte para ambientes de usuário único e multiusuário.
- Nenhuma configuração é necessária.
- Funciona com qualquer máquina virtual.
- Ambiente misto de 32 e 64 bits.

Pré-requisitos

Lista de compatibilidade do TSplus Virtual Printer para sistemas operacionais, em 32 e 64 bits:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

A Impressora Virtual TSplus é compatível com:

- O cliente gerado pelo TSplus
- O cliente TSplus RemoteApp

- O plug-in TSplus RemoteApp ao usar o Portal Web
- O cliente Microsoft Remote Desktop

Não é compatível com:


- O cliente HTML5 do TSplus
- Dispositivos thin-client codificados onde a configuração do lado do cliente não pode ser instalada.

Duas Partes

O TSplus Virtual Printer é composto por dois componentes:

- Um componente do lado do servidor que vem instalado no TSplus 12.70 Edition.
- Um componente de Desktop que é instalado na estação de trabalho Windows do usuário final.

Ambas as configurações estão disponíveis diretamente no lado do servidor na pasta “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\addons” e nomeadas como “Setup-VirtualPrinter-Server.exe” e “Setup-VirtualPrinter-Client.exe”:



A configuração do cliente também está disponível a partir do seu servidor web TSplus, usando o link abaixo:

“seuipdoservidoresplusoudominiopublico”/addons/Setup-VirtualPrinter-Client.exe

Você também pode realizar uma instalação silenciosa do Cliente via linha de comando, executando a configuração com os seguintes parâmetros:

```
/SUPPRESSMSGBOXES /VERYSILENT /SILENT /no_ui
```

Começando


TSplus Virtual Printer é instalado automaticamente durante a primeira instalação do TSplus e está diretamente disponível durante o período de teste.

Uma vez que o TSplus está instalado, você precisará instalar o “Cliente de Impressora Virtual” no computador do usuário.

Quando você se conecta remotamente ao seu servidor TSplus usando qualquer um dos **Cliente RDP da Microsoft mstsc**, **Cliente gerado pelo TSplus** ou **Plug-in RemoteApp do Portal Web**, você poderá imprimir da sua sessão remota para sua impressora local usando a impressora “Virtual Printer”. Por padrão, a impressora local selecionada é a impressora padrão local.


Você tem 2 maneiras de alterar a impressora local mapeada para a impressora “Virtual Printer” com base na sua situação:

1. Se você estiver usando a área de trabalho completa, poderá selecionar qual impressora local será usada clicando no ícone da impressora virtual na bandeja do sistema:




2. Se você não tiver acesso ao desktop completo, precisará usar a "Ferramenta de Impressão Virtual" chamada "VirtualPrinterTool.exe" localizada em "C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files". Observação: você pode atribuir o aplicativo ao usuário ou fazê-lo ser executado automaticamente no logon através das configurações avançadas da

Impressora Virtual.



Configuração


Para acessar o painel de controle da TSplus Virtual Printer, por favor, navegue através do AdminTool: ADD-ONS > Virtual Printer




A partir da seção INÍCIO, você poderá:

- Instale a impressora virtual
- Atualizar a impressora virtual
- Verifique as propriedades da impressora "Virtual Printer"

- Remover a Impressora Virtual
- Defina a Impressora Virtual como a impressora padrão
- Verifique o status da Impressora Virtual e os documentos pendentes



A partir da seção CONFIGURAÇÕES > Avançado, você poderá configurar parâmetros avançados, como: “Executar a ferramenta de impressora virtual no logon”, que tornará a Ferramenta de Impressora Virtual disponível na sessão remota no logon. Este parâmetro é usado principalmente para evitar os passos extras de atribuir a “Ferramenta de Impressora Virtual” a todos os usuários que precisam dela, tornando-a disponível para todos diretamente.



A partir da seção de LICENÇA, você poderá:

- Ative sua licença

Para ativá-lo, conecte-se ao nosso [Portal de Licenciamento](#) e insira seu endereço de E-mail e Número do Pedido para baixar seu arquivo de licença. Em seguida, clique no botão “Ativar sua Licença” e faça o upload.

- Verifique o status da sua licença



Virtual Printer

 [HOME](#)

 **SETTINGS**

 **LICENSE**

 [Activate your License](#)

License Status

 Trial license 14 days

 Serial Number:

P19 |

 Computer name: WIN-A1L00CN0E56

TSplus Web App

TSplus Web App é um Progressive Web App (PWA) que aproveita as APIs modernas de navegadores para oferecer uma experiência de acesso remoto sem a necessidade de instalação de software complicado ou clientes de conexão complexos. Projetado para utilizar protocolos de exibição e comunicação padrão da indústria HTML5, o TSplus Web App aparece como uma solução de conexão nativa, independentemente do tipo de dispositivo que você utiliza.

Benefícios


A nova TSplus WebApp oferece desempenho e valor aprimorados usando as seguintes melhorias em relação a aplicativos legados e clientes de conexão:

- Tempos de carregamento mais rápidos devido à pequena pegada do software.
- Menor uso de dados - TSplus Web App aproveita a gestão de tráfego baseada em navegador comum para minimizar o uso de dados.
- Experiência do usuário sem interrupções - desde a exibição de login até a renderização de aplicativos, o TSplus WebApp oferece ao usuário a aparência de uso de aplicativos nativos.
- Sem mais abas do navegador ou sessões perdidas devido a muitas janelas do navegador abertas. O comportamento do aplicativo da Web TSplus oferece as mesmas opções de multitarefa que qualquer outro aplicativo de nível superior.


Instalação - PC

Navegue até o seu Portal Web corporativo TSplus usando o seu navegador web comum preferido (configuração HTTPS necessária).


Clique no botão + localizado no lado direito da barra de navegação. Quando solicitado, clique em 'Instalar'.



A instalação leva apenas um segundo. Ele criará um ícone na sua área de trabalho:




E o aplicativo da web será aberto imediatamente após a conclusão:



Instalação - Dispositivo Móvel Android


Navegue até o seu Portal Web corporativo TSplus usando o seu navegador web móvel comum preferido. **O protocolo HTTPS é necessário no servidor TSplus.**

O Portal da Web oferecerá a opção de adicionar o TSplus Web App à sua tela inicial, clicando na mensagem “Adicionar TSplus Web App à Tela Inicial” na parte inferior da janela:




Ou clicando no menu de 3 pontos no canto superior direito da janela e clicando em "Adicionar"


Após aceitar a opção Adicionar à Tela Inicial, o usuário verá a seguinte tela:



Toque no botão 'Adicionar' e o processo está completo:



O aplicativo da web TSplus agora estará acessível diretamente da tela inicial do seu dispositivo móvel.



Instalação - Dispositivos Móveis Apple iOS

O processo de instalação do aplicativo da Web no iOS é semelhante ao processo do Android. Basta navegar até o Portal da Web do TSplus usando o Safari. Clique no botão Compartilhar:




Então clique em "Adicionar à tela inicial".


Nota: O navegador Chrome não suporta o recurso de Aplicativo Web no iOS.

Gestão

Você pode gerenciar o aplicativo da Web, acessando a seção Portal da Web da Ferramenta de Administração TSplus e clicando no bloco do Aplicativo da Web TSplus:



O aplicativo da Web é ativado por padrão, mas você pode desativá-lo. É possível modificar o nome do atalho, o fundo e as cores do tema, bem como o ícone do TSplus Web App.



The image shows a window titled "TSplus Web App Management" with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). At the top, a green checkmark icon is next to the text "Web App is enabled - Click to disable". Below this, a bold message states: "This functionality requires your TSplus web server to be accessible from a domain using HTTPS protocol." The main area contains four configuration rows, each with a label, a text input field, and a button:

- Shortcut name:** The input field contains "TSplus Web App".
- Background color:** The input field contains "#2A3443" and the button is labeled "Select...".
- Theme color:** The input field contains "#2A3443" and the button is labeled "Select...".
- Icon (format .png/.svg/.webp >= 144x144 pixels):** The input field contains "\\Clients\\www\\pwa_icon.png" and the button is labeled "Browse...".

At the bottom left is a large circular logo with a purple globe and the text "TSPLUS". At the bottom right is a large button with a floppy disk icon and the text "Save".

Basta clicar em "Salvar" para registrar suas modificações.

Portal de Aplicações Web: Parâmetros no endereço URL

Se você deseja contornar a página de acesso Web padrão de login do Terminal Service Plus ao usar o [Portal de Aplicações Web](#) e vá diretamente para a página do Portal de Aplicações Web, você deve especificar vários parâmetros no endereço URL:

- login do usuário
- senha do usuário
- domínio do usuário
- servidor
- porto
- tipo de cliente (HTML5 ou Windows)

Aqui está um exemplo de um endereço URL completo para o usuário "demo" com a senha "demo" em nosso servidor de demonstração com um cliente HTML5:

https://demo.tsplus.net/index_applications.html?user=demo&pwd=demo&domain=&server=127.0.0.1&port=3389&type=html5

O domínio, servidor, porta e tipo de parâmetros sendo opcionais, o seguinte endereço URL tem exatamente o mesmo comportamento:

https://demo.tsplus.net/index_applications.html?user=demo&pwd=demo

Para usar um cliente Windows, use:

`&type=acessoremoto`

Usando esses parâmetros no endereço URL, você pode ir diretamente para a página do Portal de Aplicações Web.

Você não precisa especificar todos esses parâmetros ao mesmo tempo: os parâmetros não especificados terão seu valor configurado por padrão.

Se você deseja contornar o login padrão do Terminal Service Plus ao usar a conexão com o cliente HTML5, verifique [esta página](#) .

Portal de Aplicações Web

Visão geral

O Portal de Aplicação Web do Terminal Service Plus oferece uma solução única e flexível que pode simplificar a implantação de aplicativos e desktops e a gestão do ciclo de vida para reduzir os custos de TI. Ao gerenciar centralmente e entregar na web aplicativos sob demanda, a TI pode melhorar a taxa de sucesso da implantação de aplicativos, proporcionando gestão baseada em funções, controle de aplicativos, segurança e suporte aos usuários.

O Portal de Aplicativos da Web do Terminal Service Plus virtualiza e transforma aplicativos e desktops do Windows em um serviço seguro sob demanda.

Com o Portal de Aplicações Web, você poderá publicar aplicações Microsoft Windows (aplicações empresariais, aplicações do Office...) na web.

Assim como no Citrix, seus usuários podem acessar seus aplicativos diretamente da Internet, simplesmente clicando no ícone do aplicativo na página da web do Portal, diretamente em seu próprio navegador de Internet.



Gerenciando suas Aplicações Web

O recurso do Portal de Aplicativos Web é **totalmente integrado** no Terminal Service Plus. Isso significa que todos os aplicativos publicados pelo recurso de Publicação de Aplicativos do Terminal Service Plus podem ser usados no Portal de Aplicativos da Web.

Se você gostaria de saber mais sobre este processo de publicação, sinta-se à vontade para ler nossa documentação sobre [Publicação de Aplicativos](#) e [Atribuindo Aplicativos a Usuários ou Grupos](#).

Desenvolvendo o seu Portal de Aplicações Web

No Admin Tool, abra a aba “Web” e clique no bloco “Portal de Aplicações”.



Para gerar uma página de acesso à web com o recurso Portal de Aplicações Web ativado, **marque a caixa "Habilitar Portal de Aplicações"**.

Você pode personalizar sua página de acesso à web de acordo com sua preferência, em seguida, clique em "Publicar" para publicar esta nova página de acesso à web.

Nota: Você pode alterar as cores da caixa e da borda da caixa apenas para os temas

Clássicos, que podem ser alterados na [Design do Portal Web](#) .

Usando o Portal de Aplicações Web

Neste exemplo, publicamos a nova página de acesso web com o nome padrão “index”.

Para acessá-lo, abra um navegador da web e vá para `http://your_server_name/` (neste exemplo, usamos <http://localhost> , diretamente do próprio servidor).


A primeira página da web exibida é a página de login padrão do Terminal Service Plus:



Uma vez conectado, uma nova página da web é exibida, este é o Portal de Aplicações Web:




Como você pode ver, o usuário recebe um ícone para cada aplicativo publicado ao qual ele tem acesso. O usuário agora pode clicar em um ou mais ícones para abrir remotamente o aplicativo correspondente em uma nova aba.




Bloqueio na Web

Desde o lançamento do TSplus 11.40, ataques de força bruta no Portal Web agora são bloqueados quando os usuários inserem credenciais incorretas. Após 10 tentativas durante um período de 15 minutos, o Portal Web proibirá o usuário de fazer login por 30 minutos (personalizável no [Avançado - Aba de Bloqueio do AdminTool](#)) :]



Estas são as configurações padrão que podem ser personalizadas no arquivo hb.exe.config localizado na pasta TSplus: TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe.config no parágrafo “appSettings”.

Você pode verificar todas as conexões bloqueadas e os logs por usuários na funcionalidade de Bloqueio do TSplus:



Esta funcionalidade está visível e ativo após a primeira conexão ao Portal Web.

Notas Importantes

- O recurso do Portal de Aplicações Web é compatível com Configuração de Fazenda / Gateway e também suporta balanceamento de carga.
- Em uma configuração de Farm / Gateway, os Aplicativos devem ser publicados e atribuídos em cada servidor da fazenda no momento.
- Em termos de licenciamento do Terminal Service Plus, um usuário pode abrir vários aplicativos ao mesmo tempo sem contar como mais de 1 usuário.

Web Autologon: conecte-se pela web sem portal

Visão geral

O Portal Web do Terminal Service Plus permite que os usuários se conectem aos seus servidores remotos de qualquer navegador da web, simplesmente usando suas credenciais do Windows.

Às vezes, no entanto, você deseja se conectar automaticamente ao iniciar um determinado endereço URL. Esse recurso é chamado de Autologon da Web.

Com o Web Autologon, você se conectará usando as configurações (login, senha, portas, ...) especificadas em arquivos específicos do Terminal Service Plus.

Autologon da Web usando cliente HTML5

Você poderá se conectar diretamente acessando <http://seu-servidor/software/html5.html>

Você pode modificar as configurações de conexão editando o seguinte arquivo com o Bloco de Notas ou qualquer editor de texto (como o Notepad++ - não use o MS Word):

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5\settings.js

Você precisará especificar pelo menos um login e uma senha para se beneficiar do Web Autologon.

Você pode precisar atualizar a página no seu navegador após modificar este arquivo.

Autologon da Web usando o Cliente Web RemoteApp

Você poderá se conectar diretamente acessando <http://your-server/software/remoteapp2.html>

Você pode modificar as configurações de conexão editando o seguinte arquivo com o Bloco de Notas ou qualquer editor de texto (como o Notepad++ - não use o MS Word):

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\remoteapp2.js

Você precisará especificar pelo menos um login e uma senha para se beneficiar do Web Autologon.

Você pode precisar atualizar a página no seu navegador após modificar este arquivo.

Ativar várias sessões de usuário usando as mesmas credenciais

Se você deseja habilitar várias sessões de usuário usando as mesmas credenciais, pode seguir este procedimento.

Você pode copiar o arquivo index.html localizado em:

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

quantas vezes forem o seu número de usuários. Você pode renomeá-lo e, em seguida, acessá-lo com a url: <http://nameofyourserver.com/renamedindex.html>

Edite o parágrafo correspondente às credenciais dos usuários:

```
Configuração de Acesso ----- var user = ""; // Login a ser usado ao
conectar-se ao servidor remoto (deixe "" para usar o login digitado nesta página) var pass =
""; // Senha a ser usada ao conectar-se ao servidor remoto (deixe "" para usar
a senha digitada nesta página) var domain = "";
```

Você pode copiar o arquivo index.html quantas vezes quiser, renomeando-o com o nome de usuário facilitará para você fornecer um link pessoal.

Credenciais da Web

Visão geral


As credenciais da Web do Terminal Service Plus são um recurso exclusivo de última geração, que permite aos usuários se conectarem apenas com um endereço de e-mail ou um código PIN.

Com as Credenciais da Web, você pode proteger o acesso ao seu servidor com o endereço de e-mail de um usuário ou com um simples código PIN gerado pelo seu aplicativo de negócios. Um dos grandes benefícios desse recurso é que essas credenciais (e-mail ou código PIN) são credenciais puras da web: o usuário não saberá qual conta de usuário do Windows está usando atualmente e não precisa conhecer um login/senha real do Windows para se conectar ao seu aplicativo!


Com as Credenciais da Web, você poderá definir credenciais personalizadas puras da web e vinculá-las a qualquer conta de usuário existente do Windows / Active Directory. O usuário poderá então se conectar usando essas credenciais personalizadas, em vez das do Windows / Active Directory.

Gerenciando suas Credenciais da Web


No Admin Tool, abra a aba “Web” e clique no bloco “Credenciais da Web”.



O Gerenciador de Credenciais da Web será aberto e exibirá esta janela:



Agora você pode criar uma nova Credencial Web combinando um login personalizado e uma senha (opcional) com uma conta de usuário existente do Windows / Active Directory, conforme mostrado abaixo:



Desde a versão TSplus 9.50, você também pode decidir o número máximo de sessões simultâneas para um usuário.

Você também pode editar e remover uma Credencial da Web existente, alterando ou desativando quaisquer credenciais personalizadas que você configurou.

Alternativamente, você pode criar credenciais da web por meio de uma linha de comando:

- No Menu Iniciar do Windows, no campo de execução, digite: 'cmd.exe' (ou em Programas/Acessórios > 'Windows Power Shell')
- Então, para ir para a pasta correta, digite: cd "C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files", em seguida, pressione Enter para validar
- Para adicionar uma nova Credencial Web, digite: AdminTool.exe /webcredentials-add seu_login_web sua_senha_web seu_login_windows sua_senha_windows sessões_concorrentes_máximas
- Para adicionar uma credencial em branco, digite duas aspas duplas: "" para indicar um texto em branco.
- Para excluir uma credencial da web, digite: AdminTool.exe /webcredentials-remove seu_login_web

Notas Importantes

Por favor, note as seguintes limitações:

- Os caracteres '[', ']' e '°' não são suportados nos campos de senha.
-

Em um Configuração de Fazenda / Gateway As credenciais da Web suportam apenas o modo de balanceamento de carga ou seja, não funciona com o modo atribuído pelo servidor

- Em uma configuração de Farm / Gateway com modo de balanceamento de carga, as Credenciais da Web devem ser definidas em cada servidor da fazenda no momento.

Bloqueio Web


TSplus Web lockout, introduzido com a Versão 12.40, é uma interface de usuário para o recurso de Bloqueio do Portal Web, para desbloquear contas e editar configurações avançadas:

Name	Locked	Consecutive Failures	First Failure
DESKTOP-SRTR462\admin	Yes	10	July 17, 2019 13:54:47
DESKTOP-SRTR462\james	No	5	
DESKTOP-SRTR462\john	No	1	
DESKTOP-SRTR462\linda	No	2	
DESKTOP-SRTR462\mary	No	3	
DESKTOP-SRTR462\root	Yes	10	July 17, 2019 14:00:24
DESKTOP-SRTR462\william	No	2	


Monitores de bloqueio falharam nas tentativas de login na Web no seu servidor TSplus. Ele registra as tentativas e bloqueia automaticamente o usuário correspondente após o número autorizado de tentativas falhadas ter sido alcançado.

Você verá facilmente se um Endereço foi bloqueado na coluna "Bloqueado". A próxima coluna indica o número de falhas consecutivas para cada usuário.


No Portal da Web, uma mensagem indica ao usuário que muitas tentativas falhadas foram feitas:



Os usuários podem ser rapidamente removidos desta lista, desbloqueados e adicionados à lista de permissões a partir do console de gerenciamento fácil de usar na guia Web do AdminTool. Basta clicar no usuário que você deseja redefinir ou desbloquear e, em seguida, clicar em "Redefinir".




O limite para bloqueio de usuários pode ser configurado pelo administrador na guia Configurações Avançadas do AdminTool:



[Verifique a Documentação para configurar as Configurações de Bloqueio.](#)

Integração do TSplus Advanced Security com Bloqueio

Se uma tentativa de login falhada foi detectada no Portal Web, o TSplus Advanced Security indicará o **Evento de bloqueio, correspondente a um nome de usuário no Visualizador de Eventos de Segurança** :




Uma tentativa de login falhada foi detectada no Portal Web para o usuário ... 1 tentativa de login falhada foi detectada para este usuário desde...

TSplus Advanced Security BruteForce Defender

TSplus Advanced Security Brute Force Defender cobre o **Aspectos dos endereços IP dos clientes**. Portanto, também funciona para conexões RDP.

[Tentativas de conexões de força bruta falhadas](#), também estão visíveis no Log de Eventos do

TSplus Advanced Security (endereços IP privados são excluídos para evitar o bloqueio de proxy):




Uma tentativa de conexão falhada foi detectada do endereço IP Este endereço IP não está na lista de permissões e será bloqueado após várias tentativas falhadas de conexão. Nome de usuário fornecido: Harry.

Para mais informações sobre Lockout e BruteForce Defender, verifique [esta documentação](#) e o [Documentação do Defensor contra Ataques de Força Bruta](#)

Página de logon na web: Como alterar a tela de apresentação de logon

Visão geral

Quando a conexão remota está carregando, o cliente HTML5 exibe uma tela de apresentação padrão, como a captura de tela abaixo:



Você pode personalizar este conteúdo modificando um arquivo de configuração JavaScript.

Cliente HTML5

Criando o conteúdo da sua Splashscreen personalizada

Qualquer conteúdo em texto ou HTML pode ser usado para a tela de apresentação.

Além disso, se você precisar usar aspas simples (') ou aspas duplas (") terá que escrever uma barra invertida antes (' e ") em vez de apenas as aspas.

Finalmente, observe que o conteúdo deve ser escrito em apenas 1 linha.

O seguinte exemplo é um conteúdo válido para a Splashscreen:

Este é o meu splashscreen personalizado

Por favor, diga "olá"!

Ele exibirá um título ("Este é meu splashscreen personalizado"), um texto ("Por favor, diga olá!") e a imagem do anel animado como no splashscreen padrão do TSplus.

Modificando os dados da tela de apresentação para usar seu próprio conteúdo

Se você não tiver um arquivo chamado "settings.js" na pasta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5", então sua versão do TSplus é mais antiga e esta documentação não se aplica. Por favor, atualize seu sistema primeiro ou entre em contato com o suporte.

Edite o arquivo "settings.js" localizado na pasta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5". Recomendamos que você use um editor de texto como o Notepad ou Notepad++. não use Word).

Procure a linha que começa por isto:

```
W.splashscreencontent = "
```

Substitua-o completamente pela seguinte linha:

```
W.splashscreencontent = "seu conteúdo personalizado aqui";
```

Não se esqueça das aspas duplas finais e do ponto e vírgula (";").

Se você deseja aumentar a duração da tela de login em HTML5, pode fazê-lo modificando o valor em milissegundos:

```
W.splashscreentime = 5000; //tempo de exibição da tela de introdução.
```

Recomendamos que você limpe o cache do seu navegador após salvar a página html alterada.

Página de logon na web: Como fechar o formulário de logon após o logon

Visão geral

Na página de login da Web, quando o usuário clica no botão "Log on", o cliente escolhido (HTML5 ou Windows) é aberto em uma nova aba do navegador.

Às vezes, e mais especificamente ao usar o cliente Windows, você pode querer ocultar o formulário de login para o usuário, por exemplo, para evitar que o usuário clique novamente no botão "Log-on".

Dependendo do navegador de Internet utilizado, você tem duas opções sobre como alterar esse comportamento padrão. Ambas as soluções exigem que você modifique um arquivo JavaScript.

Solução A: Fechando a guia de Logon - Apenas para Internet Explorer

Nesta solução, quando o usuário clica no botão "Log on", o cliente escolhido será aberto em uma nova aba do navegador e a aba de Logon se fechará sozinha. Dependendo da versão do Internet Explorer, uma pequena janela de mensagem pode ser exibida para o usuário, pedindo que ele confirme se deseja fechar esta aba.

Edite o arquivo "common.js" que está armazenado na pasta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software". Recomendamos que você use um editor de texto como o Notepad ou Notepad++. não use Word).

Procure por estas linhas:

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
```

E substitua-os por essas linhas:

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
window.open("", '_parent', "");
window.close();
```

Recomendamos que você limpe o cache do seu navegador após salvar o arquivo JavaScript alterado.

Solução B: Redirecionando a guia de Logon para outra página da web - Para todos os navegadores

Nesta solução, quando o usuário clica no botão “Log on”, o cliente escolhido será aberto em uma nova aba do navegador e a aba de Logon navegará automaticamente para outra página da web.

Você pode usar qualquer endereço da Internet (URL) existente, como “ <http://google.com> ou “http://your_intranet/your/page.html”, ou você pode criar sua própria página da web usando “thankyou.html” como a URL e criando um arquivo chamado “thankyou.html” na pasta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www” e colocando conteúdo HTML nele.

Edite o arquivo “common.js” que está armazenado na pasta “C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software”. Recomendamos que você use um editor de texto como o Notepad ou Notepad++. não use Word).

Procure por estas linhas:

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
```

E substitua-os por essas linhas:

```
p = 'software/remotapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
window.location.href = "http://google.com";
```

Recomendamos que você limpe o cache do seu navegador após salvar o arquivo JavaScript alterado.

Página de login na web: Como abrir o cliente HTML5 na mesma aba

Visão geral

Na página de login da Web, quando o usuário clica no botão "Log on", o cliente HTML5 é aberto em uma nova aba do navegador.

Você pode alterar esse comportamento e fazer com que o cliente HTML5 abra na mesma aba do navegador que a página de login da Web, modificando um arquivo JavaScript.

Modificando o arquivo custom.js

Edite o arquivo "custom.js" que está armazenado na pasta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www". Recomendamos que você use um editor de texto como o Notepad ou Notepad++. não use Word).

Adicione esta linha:

```
var openinsamewindow = true;
```

Recomendamos que você limpe o cache do seu navegador após salvar o arquivo JavaScript alterado.

Modificando o arquivo common_applications.js

Se você estiver usando o recurso Portal de Aplicações Web do Terminal Service Plus, precisará editar um segundo arquivo. Edite o arquivo "common_applications.js" que está armazenado na pasta "C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software". Aconselhamos você a usar um editor de texto como o Notepad ou Notepad++. não use Word).

Procure por estas linhas:

```
if (childurl != "") {  
    child = window.open(childurl, childname);  
    childrenWindows[childrenWindows.length] = child;  
}
```

E substitua-os por essas linhas:


```
if (childurl != "") {  
    window.name = childname;  
    location.href = childurl + '#';  
}
```

Recomendamos que você limpe o cache do seu navegador após salvar o arquivo JavaScript alterado.

Criando e Personalizando páginas de Acesso Web em HTML usando as Preferências do Portal Web e o Design do Portal Web

Usando o Design do Portal Web e as Preferências do portal Web, você poderá criar suas próprias páginas de Acesso Web HTML personalizadas - e há não é necessário ser um desenvolvedor web !

Design do Portal Web



Com a guia Design do Portal Web, você poderá personalizar todas as configurações de exibição e gráficas, além de adicionar seu próprio logotipo. Você tem a opção de escolher entre uma coleção de 20 fotos ou pode adicionar as suas. Você também pode definir qualquer tema de cor com a cor de fundo de sua escolha ou pode usar um dos temas clássicos.

Look & Feel

Page

Theme: Photo

Photo: Coffee Choose...

Title: Web Access

Logon Display Text: Log on

Background color: #6D4E3A Choose...

Text color: #FFFFFF Choose...

Font: Verdana

Field Labels

Username: User name:

Password: Password:

Domain: Domain:

2-Step Verification: 2-step verification:

Log-on Button: Log on

Header

Baseline: People and Systems Through Internet Size: 13

Background color: #000080 Choose...

Logo: software\java\img\header_web.png Browse...


Footer

Picture: software\java\img\footer.png Browse...

Help... Reset Preview Save

Algumas dicas avançadas:

- Você não precisa clicar em um botão “Escolher...” se já souber um código de cor: basta digitá-lo na entrada.
- Cuidado com o tamanho real das imagens: sua página pode ficar com uma aparência bastante ruim se uma imagem for muito grande.
- Não hesite em usar o botão "Visualizar" na parte inferior, é rápido e fácil!



Salvando valores digitados e redefinindo para os padrões.

Ao fechar esta janela, todos os valores que você digitou e verificou são salvos.

Se você quiser redefinir esses valores para os valores padrão, clique no botão "Redefinir" na parte inferior.

Preferências do Portal Web

TSplus - Administration Console

TSPLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PRINTER

WEB

Web Portal

HTTPS

Web Server

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

Web Portal Design

Web Portal Preferences

Applications Portal

Web Credentials

RemoteApp Client

HTML5 Client

HTML5 Top Menu

Preferences



Default Values

Login:

Password:

Domain:

☐ Show the Domain field

☒ Remember last login

☐ Hide server selection list

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☐ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files

☐ Use TSplus GUI

Windows password

☐ Display Windows password reset button

☐ Display an alert when windows password expires in less than: days



Help...



Reset



Preview




Save

Este bloco permite que você configure a página de Acesso Web:


- “ **Valores Padrão** ” : você pode especificar um login padrão, senha e domínio que preencherão automaticamente os campos de login. Todas as configurações presentes aqui são salvas no arquivo index.html, que pode ser copiado e renomeado conforme sua preferência.
- “ **Mostrar o campo de domínio** ” : quando marcado, o campo Domínio é incluído na solicitação de informações de login.
- “ **Teclado** ” somente para administradores avançados que têm requisitos especiais de teclado.
- “ **Clientes Disponíveis** ” : escolha entre 2 tipos de clientes de conexão web. Se ambos estiverem marcados, o usuário terá a escolha.
- “ **Portal de Gateway** ” : verifique para ativar uma página habilitada para o Gateway Portal. Este recurso adiciona uma etapa extra de autenticação quando você atribui um servidor a um usuário ou grupo. (Mais informações sobre o recurso Gateway podem ser encontradas [aqui](#)).
- “ **Carregar - Baixar** ” : escolha os caminhos de origem e destino para uploads e downloads de arquivos.

Desde a versão 14.60 do TSpplus, a seção **Senha do Windows** foi adicionado.


A partir desta seção, você pode agora adicionar uma mensagem de alerta exibida durante a conexão através do portal da web, para informar o usuário sobre a data de expiração de sua senha. Por exemplo, o seguinte pop-up será exibido se a senha do Windows do usuário expirar em menos de 3 dias:



Como mencionado, isso lhe dá a possibilidade de alterá-lo diretamente do Portal Web usando o pop-up exibido logo abaixo:




Você também pode permitir que o usuário altere suas janelas a qualquer momento, ativando o botão “Redefinir sua senha do Windows” nas preferências do Portal Web.




Credenciais da Web

A seção "Credenciais da Web" permite que você ative (ou desative) o [Credenciais da Web](#) recurso.

Ao usar Credenciais da Web, você pode querer permitir senhas vazias. Se você tiver apenas Credenciais da Web com senhas vazias, recomendamos que desmarque a opção "Mostrar Campo de Senha", a fim de simplificar ainda mais a página de login da web.




Aplicativo Remoto




Este bloco é para configurações específicas de clientes do Windows.

Você pode escolher sua exibição entre RemoteApp (conexão remota sem a área de trabalho remota) ou RDP Padrão. Você também pode decidir se deseja que os documentos sejam impressos na impressora padrão do usuário, exibir uma prévia local ou a escolha da impressora local.



tile do cliente HTML5



Nesta guia, você pode editar os parâmetros para a exibição da web do cliente HTML5. Mais informações sobre [esta página](#) .

HTML5 Client

Menu bar:

All devices and computers

File Transfer:

☒ Enable File Transfer

Ctrl+Alt+Del:

Mobile devices only

Top menu preference:

Transparency

Default Colors:

16 bits

Connection Timeout:

40

Warning Messages:

☐ Hide Warning Messages

Sounds:

☒ Play Sounds

Theming: ☐

Background Color Preference

10841658

Choose color...

Add a logo to the background:

Browse...

Remove the logo

Logon screen message:

ABLE BGCOLOR=\#FFFFFF\ BORDER=0 BORDERCOLOR=\#FFFFFF\ CELLP/

Change logon screen animated GIF:

Browse...

Display time msec.: 5000

 Smartphone and tablets Preferences

Use recommended values

Pointer settings

☐ No pointer

☐ Small pointer

☒ Medium pointer

☐ Large pointer

Transparency

95 %

Software keyboard settings

☒ Use soft. keyb.

☐ Automatically show the software keyboard when the focus is in an entry field

Transparency


95 %

 Help...


 Reset

 Save

Menu Superior HTML5



Este bloco permite que você escolha os aplicativos a serem exibidos no nível 1 ou 2 no Menu Superior da sua sessão remota gerada. Você também pode editar esses aplicativos para que eles apareçam em um tipo específico de cliente: pc, móvel, ios... ou em todos eles.



Gerando a página de Acesso Web em HTML

Recomendamos que você experimente uma "Prévia" antes de gerar uma nova página de Acesso Web HTML.

Uma vez que você esteja satisfeito com a prévia, você pode clicar no botão “Publicar” para gerar e publicar a página na pasta raiz do seu servidor web.

Você será solicitado a fornecer um nome de página. Se você quiser substituir sua página padrão, use "index". Nesse caso, a nova página da web publicada estará acessível em: <http://your-server.com/index.html>